•

R.Habib

Eine Beschreibung des Maskengenerators FORMS und der Schnittstellen der systeminternen und selbstgeschriebenen Assembler-Unterprogramme ■



R. Habib

Eine Beschreibung des Maskengenerators FORMS und der Schnittstellen der systeminternen und selbstgeschriebenen Assembler-Unterprogramme ■



#### CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

#### Habib. Raouf:

Cobol für PCs : PROFESSIONAL COBOL, PERSONAL COBOL, LEVEL II

COBOL / R. Habib. - Vaterstetten : IWT.

Praktische Anwendungen : e. Beschreibung d. Maskengenerators FORMS u. d. Schnittstellen d. systeminternen u. selbstgeschriebenen

Assembler-Unterprogramme. - 2. Aufl. - 1988

ISBN 3-88322-185-6

### ISBN 3-88322-185-6 2. Auflage 1988

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die Funktion einzelner Programme oder von Teilen derselben. Insbesondere übernimmt er keinerlei Haftung für eventuelle, aus dem Gebrauch resultierende, Folgeschäden.

PROFESSIONAL, PERSONAL, LEVEL II COBOL ist ein Warenzeichen von Micro Focus

Printed in West Germany
© Copyright 1987 by IWT Verlag GmbH
Vaterstetten bei München

Herstellung: Freiburger Graphische Betriebe, Freiburg Umschlaggestaltung: Kaselow-Design, München

# Vorwort

Für eine verbesserte Umgebung des Programmierens sorgte Micro Focus bereits mit der Entwicklung der Compilerserie PROFESSIONAL COBOL, LEVEL II COBOL und PERSONAL COBOL.

Kapitel 1 zeigt Ihnen, wie Sie auf eine einfache Art und Weise interaktiv eine Bildschirmmaske und die dazu notwendigen Datendefinitionen erstellen können.

Insbesonders sollten die im Compilersystem enthaltenen Assembler-Routinen zur Ausführung von speziellen Funktionen nicht außer acht gelassen werden. Sie finden sie in Kapitel 4.

Sollte dennoch ein Wunsch bestehen, den Sie nicht in COBOL realisieren können, so finden Sie in Kapitel 7 eine Schnittstellenbeschreibung zu Unterprogrammen in Assembler 8086, in denen alles dann realisierbar ist.

Schließlich sind noch 35 Programmbeispiele in Kapitel 9, die den erarbeiteten Stoff widerspiegeln und zum besseren Verständnis beitragen.

Der Autor wünscht dem Leser für die professionelle Programmierung viel Erfolg.

München, im Mai 1987

R. Habib

# Inhaltsverzeichnis

2.

## 1. Erstellen von Bildschirmmasken mit FORMS

Allgemeines	1-1
Der Aufruf des Maskengenerators FORMS	1-1
Die Entwicklung einer Bildschirmmaske	1-2
Erstellen von Texten	1-3
Erstellen von Variablen (Daten)	1-7
Generieren der COBOL-Datendefinitionen	
NAMESCREEN	1-15
Generieren der COBOL-Anweisungen	1-18
Tastenfunktionen in FORMS	
Auswahlmöglichkeiten in FORMS	1-21
Das Indexprogramm	1-38
Vorgehensweise bei der Erstellung eines Index-Programms	1-38
Die Leistung des Indexprogramms	1-40
Auswahlmöglichkeiten im Indexprogramm	1-43
Der systeminterne Aufbau einer FORMS-Datei	1-43
Bildschirmattribute	
Begriffsdefinition	2-1
Das Attributbyte für den Monochrombildschirm	2-2
Tabelle der Attribute für den Monochrombildschirm	
Das Attributbyte für den Farbbildschirm	2-4
Tabelle der Attribute für den Farbbildschirm	2-5
Wie kann man Attribute aktivieren?	2-6
Das Assembler-Unterprogramm X"B7"	2-7
Die Benutzerattribute	
Der erweiterte Bildschirmtreiber ANSI.SYS	2-10
Die Escape-Steuersequenzen von ANSI.SYS	2-11

3.	Progra	ammieren der Funktionstasten
	Allgeme	eines
	Das Un	terprogramm X"B0" 3-3
		nutzer-Funktionstasten
	ADIS-N	Modul-Funktionstasten
	Tabelle	der ADIS-Funktionstasten
		terprogramm X"83" 3-8
1.	Unter	programme für spezielle Funktionen
	X"82":	Ausgabe eines Zeichens auf dem Bildschirm 4-5
	X"83":	Einlesen eines Zeichens von der Tastatur 4-6
	X"85":	Lesen eines Bytes über Segment und Offset 4-8
	X"94":	Lesen eines Wortes über Segment und Offset 4-9
	X"86":	Schreiben eines Bytes über Segment und Offset 4-10
	X"95":	Schreiben eines Wortes über Segment und Offset 4-11
	X"87":	Empfangen eines Bytes vom Hardware-Port 4-12
	X"96":	Empfangen eines Wortes vom Hardware-Port 4-13
	X"88":	Senden eines Bytes nach dem Hardware-Port 4-14
	X"97":	Senden eines Wortes nach dem Hardware-Port 4-15
	X"8C":	Splitten von Dateinamen 4-16
	X"8D":	Zusammenketten von Dateinamen 4-17
	X"91":	Kombinierte Programmaufrufe 4-19
	X"A7":	Bildschirm-Steuerung/Benutzerattribute/ANSI.SYS 4-35
	X"AF":	Unterdrückung des Erscheinens von Passworten/
		Voranzeige der ACCEPT-Felder/
		Benutzer-Funktionstasten 4-39
	X"B0":	Programmieren der Funktionstasten 4-49
	X"B7":	Ein/Ausgabe von Attributen und Texten am Bildschirm 4-57
	X"D9":	Testen, ob ein Zeichen von der Tastatur eingegeben wurde 4-60
	X"E5":	Erzeugen eines Pieptons 4-61
	X"E6":	Positionieren des Cursors auf eine bestimmte
		Bildschirmposition
	X"F4":	Packen eines Bytes
	X"F5":	Entpacken eines Bytes

5.	Aufbau	en einer Help-Bibliothek	
	Der Aufr Der Abla Der Auft Einrichtu	-Einrichtunguf der Help-Maskeuf des Sendevorgangs	. 5-1 . 5-2 . 5-3 . 5-4
6.	Integra	tion des systeminternen Directory-Menüs	
	Der Aufr	ung des Directory-Menüsuf des Directory-Menüsementierung	. 6-3
7.	Schnitt	stellen zu Assembler-Unterprogrammen	
	Paramete Die RTS.	pau eines Assembler-Unterprogramms  prübergabe beim Aufruf mit Programmname  BIN-Datei  prübergabe an die RTS.BIN-Datei	. 7-4 . 7-5
8.	Überga	ng in den Betriebssystemmodus	8-1
9.	Demons	strationsprogramme	
	PGM01:	Senden und Verarbeiten einer Bildschirmmaske	9-2
	PGM02:	Ausführen von DOS-Kommandos aus dem Programm	9-8
	PGM03:	Prüfen, ob eine Datei existiert	9-13
	PGM04:	Wechseln des aktuellen Directory	9-18
	PGM05:	Feststellen der Parameteranzahl im Unterprogramm	9-23

## Inhaltsverzeichnis

PGM06:	Löschen einer Datei	9-28
<b>PGM07</b> :	Menüsteuerung über Funktionstasten	9-33
PGM08:	Druckersteuerung	9-40
PGM09:	Setzen und Abfragen des DOS-Returncodes	9-48
PGM10:	Überlagerungstechniken bei Bildschirmmasken/ Sichern von Bildschirmmasken	9-50
PGM11:	Prüfen, ob der Drucker on-line ist	9-67
PGM12:	Menüsteuerung mit invertierten Darstellungen/ Abtasten der Cursorposition	9-69
PGM13:	Temporäre Modifikation des ACCEPT/ DISPLAY-Moduls aus dem Programm/ Sofortige Datenprüfung ohne Return-Taste	9-77
PGM14:	Eingabe eines Passwortes/Unterdrückung der Voranzeige bei ACCEPT	9-86
PGM15:	Aktivieren des erweiterten Bildschirmtreibers ANSI.SYS.	9-92
PGM16:	DOS-Funktionsaufrufe (Hardcopy mit ASS-8086)	9-94
PGM17:	Aktivieren der Benutzer-Funktionstasten/ Vorbelegung bestimmter Funktionstasten	9-99
PGM18:	Bestimmen der Bildschirmgröße	9-105
PGM19:	Umbenennen einer Datei mit selbstgeschriebener ASSEMBLER-Routine	9-109
PGM20:	Der Zugriff auf den Hardware-Port gezeigt am (Beispiel der asynchronen Schnittstelle)	9-115

PGM21:	Aktivieren der Nullen-Einfügung in Dateien	9-118
PGM22:	Feststellen der Kapazität eines Laufwerks	9-120
PGM23:	Aktivieren der Benutzerattribute/Text-Farb-Test	9-125
PGM24:	Sofortiges Umwandeln von Klein- in Großbuchstaben während der Eingabe	9-127
PGM25:	Verändern des Cursors	9-133
PGM26:	Feststellen, ob eine shift-ähnliche Taste gedrückt ist/ Packen/Entpacken eines Bytes	9-135
PGM27:	Testen, ob ein Monochrom- oder Farbbildschirm angeschlossen ist	9-141
PGM28:	Trennen und Zusammenketten von Dateinamen	9-144
PGM29:	Aufbau einer eigenen Help-Bibliothek	9-150
PGM30:	Verbindung mit einer ASSEMBLER-Routine	9-155
PGM31:	Aufbauen einer RTS.BIN-Datei mit eigener ASSEMBLER-Routine	9-158
PGM32:	Integration des Directory-Menüs in der eigenen Anwendung	9-163
PGM33:	Beispiel für das Indexprogramm	9-166
PGM34:	Zugriff auf absolute Speicheradressen über Segment- nummer und Offset (Feststellen der RAM-Kapazität)	9-186
PGM35:	(MASTERPROGRAMM) Aufrufen eines beliebigen Programms	9-188

## Inhaltsverzeichnis


Anhang A: Tabelle der Tastaturcodes	<b>A-</b> 1
Anhang B: ASCII-Code	<b>B-</b> 2
Anhang C: Umrechnungstabelle	<b>C</b> -3

# 1. Erstellen von Bildschirmmasken mit FORMS

# **Allgemeines**

FORMS (form screen) ist ein Maskengenerator, mit dem Sie interaktiv Bildschirmmasken erstellen können. Die besonderen Vorteile des Maskengenerators liegen in der Verfügbarkeit aller Komforteinrichtungen, die zum Entwurf einer Bildschirmmaske notwendig sein können.

# Der Aufruf des Maskengenerators FORMS



Das 3zeilige Menü zeigt, daß FORMS aktiv ist und die Maskendefinition nun beginnen kann.

# Die Entwicklung einer Bildschirmmaske

Soll eine bestehende Bildschirmmaske geladen werden, so kann dies mit Alt + F3 (load form) durchgeführt werden. Sowohl beim Laden als auch beim Sichern einer Bildschirmmaske sucht FORMS immer nach einer Datei mit dem angegebenen Namen und der Erweiterung (.FRM).

Ansonsten sind Sie nun aufgefordert, Ihre Maskendesigns vorzunehmen. Dabei können 25 Bildschirmzeilen (in PERSONAL COBOL nur 21) zu je 80 Spalten benutzt werden. Sollten die unteren 4 Zeilen für die Maske benötigt werden, kann das FORMS-Menü mit Ctrl End ausgeblendet werden, die gleiche Tastenkombination blendet es wieder ein.

Sollten mehrere Masken hintereinander definiert werden, so muß die Arbeitsmaske mit Alt + F6 gelöscht, dann mit der Definition der neuen begonnen werden.

Für FORMS besteht eine Bildschirmmaske aus 3 Bestandteilen, die Sie bestimmen können:

#### 1. Texte:

dies sind bestimmte feststehende Informationen, die Sie an beliebiger Stelle des Bildschirmes festlegen können. Sie stellen Kopfund Fußdaten dar und insbesonders Leittexte für die Führung des Benutzers.

#### 2. Daten:

dies sind die Eingabefelder (Variablen), in denen der Benutzer bestimmte Eingaben während der Programmausführung machen kann.

### 3. Attribute:


darunter versteht man die Eigenschaft, wie ein Zeichen am Bildschirm dargestellt werden soll, z.B. die Farbe, die Helligkeit oder das Blinken. Die Attribute können sowohl für die Darstellung der Texte als auch für die der Variablen benutzt werden.

## Erstellen von Texten

Die Texte können sofort eingegeben werden, sobald FORMS aktiviert ist. Bei der Erstellung von Texten bringen die folgenden Einrichtungen einige Erleichterung für die Arbeit:

## Cursorposition:

Die aktuelle Cursorposition kann jederzeit in Zeile 22 angesehen werden.



#### Attribute:

Die aktuellen Attribute sind ebenfalls in Zeile 22 zu sehen. Diese können jederzeit mit Alt + (F7, F8, F9) oder F10) geändert werden. Bestimmen Sie also zuerst die Attribute, dann können Sie gleich mit dem aktuellen Attribut am Bildschirm schreiben. Sollten Sie sich doch für eine andere Farbe entscheiden, nachdem die Texte geschrieben worden sind, so wählen Sie die Farbe und fahren mit F10 über den Text.

Forming-new-form-Text-Attribute-ØØØØ-ØRGØ-ØØ6-Cursor- Ø1Ø1-Ins-Caps-Num-Scroll F1=help F2-attr-on/off F3=load-form F4=save-form F5=generate-COBOL F6=clear-form F7=blink F8=background F9=intensity F1Ø=foreground

Das Attribut-Menü ist mit der Alt-Taste zu erreichen

#### ■ Draw-Menü:

Das Draw-Menü wird mit Ctrl F6 aufgerusen und bietet mit Hilfe der 4 Cursortasten die Möglichkeit, Diagramme, Blockgraphik und Windows zu zeichnen.

Forming-new-form-Text-Attribute-0000-0RG0-006-Cursor- 0101-Ins-Caps-Num-Scroll F1=help F2=draw/erase F3=+/♣ F4=join/over/under Alternate Escape ↓←→†=erase Shift+↓←→†=cursor (Numlock = reverses this) Ctrl+End=menu-on/off

Das Draw-Menü ist mit Ctrl F6 zu erreichen

### Sonderzeichen:

FORMS unterstützt auch alle Sonderzeichen, die nicht auf der Tastatur zu sehen sind. Das Menü dafür wird mit Ctrl + (F3), F4, F5) gesteuert, um ein beliebiges Zeichen des 255er Vorrats in die Maske einzugeben.

## **Beispiel:**

Hier wurde die Maske PGM01.FRM erstellt:

Ratenberechnung						
Hypothekendarlehe	en>					
Zinssatz	>	%				
Laufzeit	>	Jahre				
Monatsrate	=		DM			
Programmende (J/N) ? N						

Angezeigt sind hier Texte, die während der Programmausführung nicht geändert werden können.

## Erstellen von Variablen (Daten)

Um nun die notwendigen Variablen eingeben zu können, schaltet man mit F2 auf Data-Mode um. Auf dem Bildschirm erscheint das folgende Menü:

Es können beliebig viele Variablen mit einer Länge von mindestens 1 Byte und maximal 2000 Bytes definiert werden. Hierzu kann man alle verfügbaren Datenklassen in COBOL verwenden.

Im Data-Mode dürfen nur die mit Hervorhebung in Zeile 25 angezeigten Symbole verwendet werden. Diese sind:

- X Y als Symbole zur Definition eines alphanumerischen Datenfeldes,
- 9 8 als Symbole zur Definition eines numerischen Datenfeldes,
- B 0 /., + CR DB [ als Einfügungszeichen in druckaufbereiteten Datenfeldern,
- \* Z + [ als Ersatzzeichen für führende Nullen in numerischen Datenfeldern.

Die Länge eines Feldes wird festgelegt, indem man soviele Symbole hintereinander eingibt, wie das Feld lang sein soll.

Der einzige Unterschied zwischen X und Y bzw. 9 und 8 besteht darin, wenn zwei Felder unmittelbar hintereinander definiert werden sollen; dann muß das eine mit dem Symbol X und das andere mit dem Symbol Y bzw. mit 9 und 8 definiert werden, z.B.

**XXXXXXXXYYYYYYYY** 9999888888

Beachten Sie bitte, daß sobald auf Text-Mode mit F2 umgeschaltet wird, alle Variablen ausgeblendet werden. Sie sind aber nach wie vor vorhanden und können jederzeit mit F2 wieder angezeigt werden.

Variablen können auch an den gleichen Stellen definiert werden, an denen Texte geschrieben sind. Diese Möglichkeit sollte man ausnutzen, wenn man z.B Vorschlagswerte (Default-Konzept) der Variablen vergeben möchte.

Diese Möglichkeit ist deshalb gegeben, da die von FORMS generierten Strukturen überlappt sind.

_	ъ.		• .
l)ac	Reis	niel	zeigt:
D us	DOIO		LUISI

## Im Text-Mode

Programmende (J/N) ? N

## Im Data-Mode

Programmende (J/N)? X

## **Beispiel:**

Die Bildschirmmaske PGM01.FRM wurde im Data-Mode um die folgenden Variablen erweitert:

Rate			<b>1</b>	
nau	יטווס	51 50	TILL	אווג

Hypothekendarlehen ---> ZZZ.ZZZ,ZZ

Zinssatz ---> ZZ,ZZZ%

Laufzeit ----> ZZ Jahre

Monatsrate = ZZZ.ZZZ,ZZ DM

Programmende (J/N) ? X

#### Generieren der COBOL-Datendefinitionen

Nachdem nun die Maske fertiggestellt ist, wird sie nun mit Alt + F4 gesichert.

Die Generierung von COBOL-Datendefinitionen kann vom Generate-COBOL-Menü (Alt + F5) aus mit Hilfe der F2-Taste vorgenommen werden. FORMS erstellt eine Datei mit dem Maskennamen und der Erweiterung (.DDS = data definition set), welche die generierten Strukturen enthält. In unserem Beispiel heißt sie PGM01.DDS. Eine COPY-Anweisung mit dem Dateiname wird an der aktuellen Cursorposition (nur zeilenmäßig) im Editor eingefügt, z.B.

#### COPY "PGM01.DDS".

Der Inhalt dieser Datei ist vom Inhalt der Bildschirmmaske abhängig, es können maximal 3 Strukturen generiert werden:

#### xxxxxxxxx-00-ATTR

Wobei xxxxxxx der Maskenname ist. Diese Struktur enthält die Bildschirmattribute und wird nur dann erzeugt, wenn mindestens ein Byte mit einem Nichtstandard-Attribut geschrieben worden ist.

#### xxxxxxxxx-00

Diese Struktur wird generiert, wenn mindestens ein Zeichen im Text-Mode eingegeben worden ist. Sie besteht aus FILLER-Feldern und Feldern, deren Namen aus den Maskennamen und der Position des jeweilgen Feldes (Zeile und Spalte) bestehen, z.B.

#### PGM01-00-0101

Damit ist gewährleistet, daß jedes Feld einen eindeutigen Namen erhält.

#### xxxxxxxxxxx-01

Diese Struktur wird auch nur dann generiert, wenn mindestens eine Variable im Data-Mode eingegeben worden ist. Sie hat einen ähnlichen Aufbau mit der Struktur xxxxxxxx-00 und ist mit ihr durch die REDEFINES-Klausel überlappt.

Für unser Beispiel beinhaltet die PGM01.DDS-Datei die folgenden Datendefinitionen:

```
Ø1
      PGMØ1-ØØ-ATTR.
   Ø3 FILLER
                     PIC X(2000) VALUE ALL X"03".
Ø1
      PGMØ1-ØØ
         PGMØ1-ØØ-Ø1Ø1 PIC X(ØØ56) VALUE "-
   Ø3
   Ø3 FILLER
                     PIC X(ØØ24).
   Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
   Ø3 FILLER
              PIC X(ØØ54).
   Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø256 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
   Ø3 FILLER
                    PIC X(ØØ24).
   Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
   Ø3 FILLER
              PIC X(ØØ19).
   Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø321 PIC X(ØØ15) VALUE "Ratenberechnung".
   Ø3 FILLER
                     PIC X(ØØ2Ø).
         PGMØ1-ØØ-Ø356 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
   Ø3 FILLER
                     PIC X(ØØ24).
   Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
   Ø3 FILLER
                     PIC X(ØØ54).
        PGMØ1-ØØ-Ø456 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
   Ø3 FILLER
                     PIC X(ØØ24).
   03 PGM01-00-0501 PIC X(0056) VALUE "-
   Ø3 FILLER
                     PIC X(ØØ24).
   Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
   Ø3 FILLER PIC X(ØØ54).
         PGMØ1-ØØ-Ø656 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
   Ø3
   Ø3 FILLER
                     PIC X(ØØ24).
   Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
   Ø3 FILLER
                    PIC X(ØØ54).
```

```
PGMØ1-ØØ-Ø756 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
Ø3 FILLER PIC X(ØØ24).
     PGMØ1-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØ27) VALUE " Hypothekendarlehen
"---->".
Ø3 FILLER
                 PIC X(ØØ28).
03 PGM01-00-0856 PIC X(0001) VALUE "".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ24).
     PGMØ1-ØØ-Ø9Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
Ø3 FILLER
                 PIC X(ØØ54).
Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø956 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ24).
     PGMØ1-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØ11) VALUE " Zinssatz".
Ø3 FILLER
                 PIC X(ØØ11).
03 PGM01-00-1023 PIC X(0013) VALUE "---> $".
                 PIC X(ØØ2Ø).
Ø3 FILLER
     PGMØ1-ØØ-1056 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
Ø3 FILLER
                 PIC X(ØØ24).
Ø3 PGMØ1-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
Ø3 FILLER
                 PIC X(ØØ54).
Ø3 PGMØ1-ØØ-1156 PIC X(ØØØ1) VALUE "[".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ24).
Ø3 PGMØ1-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØ11) VALUE " Laufzeit".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ11).
Ø3 PGMØ1-ØØ-1223 PIC X(ØØ15) VALUE "---> Jahre".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ18).
Ø3 PGMØ1-ØØ-1256 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PIC X(ØØ24).
Ø3 FILLER
Ø3 PGMØ1-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ54).
Ø3 PGMØ1-ØØ-1356 PIC X(ØØØ1) VALUE "\".
Ø3 FILLER
                 PIC X(ØØ24).
03 PGM01-00-1401 PIC X(0001) VALUE ".".
Ø3 FILLER .
                  PIC X(ØØ54).
Ø3 PGMØ1-ØØ-1456 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PIC X(ØØ24).
Ø3 FILLER
    PGMØ1-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "[".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ54).
Ø3 PGMØ1-ØØ-1556 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ24).
Ø3 PGMØ1-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
Ø3 FILLER
                  PIC X(0054).
     PGMØ1-ØØ-1656 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ24).
Ø3 PGMØ1-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØ13) VALUE "▮ Monatsrate".
Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ13).
     PGMØ1-ØØ-1727 PIC X(ØØØ1) VALUE "=".
Ø3 FILLER
                 PIC X(ØØ13).
```

```
PGMØ1-ØØ-1741 PIC X(ØØØ2) VALUE "DM".
   Ø3
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ13).
         PGMØ1-ØØ-1756 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
   Ø3
   Ø3 FILLER
                     PIC X(ØØ24).
         PGMØ1-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                      PIC X(ØØ54).
   Ø3 FILLER
         PGMØ1-ØØ-1856 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ24).
         PGMØ1-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ54).
         PGMØ1-ØØ-1956 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ24).
         PGMØ1-ØØ-2ØØ1 PIC X(ØØ56) VALUE "---
                               ----|".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ24).
         PGMØ1-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                      PIC X(ØØ54).
   Ø3 FILLER
   Ø3 PGMØ1-ØØ-2156 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ24).
         PGMØ1-ØØ-22Ø1 PIC X(ØØ24) VALUE " Programmende (J/N)?
   Ø3
   " N".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ31).
   Ø3 PGMØ1-ØØ-2256 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ24).
         PGMØ1-ØØ-23Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ54).
   Ø3 PGMØ1-ØØ-2356 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ24).
         PGMØ1-ØØ-24Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                      PIC X(ØØ54).
   Ø3 FILLER
   Ø3 PGMØ1-ØØ-2456 PIC X(ØØØ1) VALUE "[".
   Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ24).
         PGMØ1-ØØ-25Ø1 PIC X(ØØ56) VALUE "┗-
                               Ø3 FILLER
                      PIC X(ØØ24).
     PGMØ1-Ø1 REDEFINES
Ø1
                            PGMØ1-ØØ
   Ø3 FILLER
                      PIC X(Ø588).
       PGMØ1-Ø1-Ø829 PIC ZZZ.ZZZ,ZZ.
   Ø3 FILLER
                      PIC X(Ø15Ø).
   Ø3
         PGMØ1-Ø1-1Ø29 PIC ZZ,ZZZ.
   Ø3 FILLER
                      PIC X(Ø154).
        PGMØ1-Ø1-1229 PIC ZZ.
   Ø3 FILLER
                      PIC X(Ø398).
   Ø3 PGMØ1-Ø1-1729 PIC ZZZ.ZZZ,ZZ.
   Ø3 FILLER
                      PIC X(Ø385).
   Ø3 PGMØ1-Ø1-2224 PIC X(ØØØ1).
```


## **NAMESCREEN**

Für die nichtsprechenden Namen, insbesonders die der Variablen in der Struktur PGM-01, kann das MICRO FOCUS-Produkt NAMESCR.EXE verwendet werden. Das Produkt erlaubt dem Benutzer, über ein Menü Feldnamen selbst festzulegen.

Nach dem Aufruf des NAMESCR erscheint am Bildschirm:

Namescr-V1.6.1	
OAD C	
OAD—Screen———————————————————————————————————	
nter screen-name PĞMØ1  then press ←	

Nach Eingabe des Maskennamen (hier PGM01) wird die Maske geladen und auf dem Bildschirm wie folgt angezeigt:



NAMESCREEN fordert Sie nun auf, Datennamen für die festgelegten Variablen der Reihenfolge nach anzugeben. Dabei wird die aktuelle Variable, deren Name jetzt eingegeben werden soll, durch das Symbol neben "THIS" gekennzeichnet.

Nach Beendigung der Definitionen erstellt NAMESCREEN eine Datei mit dem angegebenen Maskennamen und der Dateierweiterung .CPY. Diese Datei enthält eine Redefinition auf dem bereits definierten Bereich PGM01-00. Die Redefinition selbst weist die angegebenen Feldnamen an den entsprechenden Positionen aus.

In unserem Beispiel beinhaltet die Datei PGM01.CPY die folgenden Datendefinitionen:

```
Ø1
      PGM01-02 redefines PGM01-00.
                       PIC X(0588).
   03 FILLER
   03 DARLEHEN
                       PIC ZZZ.ZZZ,ZZ.
                       PIC X(0150).
   03 FILLER
   03 ZINSSATZ
                       PIC ZZ, ZZZ.
   03 FILLER
                       PIC X(0154).
   03 LAUFZEIT
                       PIC ZZ.
                       PIC X(0398).
   Ø3 FILLER
   Ø3 MONATSRATE
                       PIC ZZZ.ZZZ,ZZ.
   Ø3 FILLER
                       PIC X(0385).
   Ø3 KENNZEICHEN
                       PIC X(0001).
```

Hierzu muß im Quellprogramm eine COPY-Anweisung für diese Datei auf die ursprüngliche COPY-Anweisung (COPY "PGM01.DDS") folgen.

Dies sieht wie folgt aus:

```
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
```

# Generieren der COBOL-Anweisungen

Nach der Generierung der Datendefinitionen befindet man sich automatisch im Editor. Nun muß der Cursor in der PROCEDURE DIVISION an der Zeile positioniert werden, an der die COBOL-Anweisungen eingefügt werden sollen. Mit F2 gelangt man wieder in FORMS, um anschließend mit F3 die COBOL-Anweisungen zu generieren.

```
PGMØ1.
   DISPLAY SPACE UPON CRT.
                                                     (1)
   MOVE 2000 TO IO-LENGTH.
                                                     (2)
   MOVE 1 TO SCREEN-OFFSET BUFFER-OFFSET.
                                                     (3)
   CALL SCREEN-IO USING WRITE-ATTR FORM-PARAMS
                                                     (4)
                                     PGMØ1-ØØ-ATTR.
   DISPLAY
              PGMØ1-ØØ UPON CRT.
                                                     (5)
              PGMØ1-Ø1 FROM CRT.
   ACCEPT
                                                     (6)
PGMØ1-END.
```

Die generierten Anweisungen sind im einzelnen:

- (1) Bildschirm löschen
- (2) Setzen des Längenfelds zum Senden der Attribute auf 2000.
- (3) Setzen der Bildschirm- und der Pufferposition zum Senden der Attribute auf 1.
- (4) Aufruf der Assembler-Unterroutine X"B7" zum Senden der Attribute (Siehe für Detailinformation Kap. 4).
- (5) Anzeigen aller Texte aus der Struktur PGM-00.
- (6) Empfangen aller Variablen aus der Struktur PGM-01.

Diese Anweisungen erfordern die Definition einiger Datenfelder, die bereits in einer Datei mit dem Namen "Skeleton.cbl" vorhanden sind.

\*\*\*\* Skeleton Program for use with PROFESSIONAL COBOL FORMS. \*\*\*\*

#### WORKING-STORAGE SECTION.

- \* The following fields will be required if you use FORMS (F2)
- \* to generate procedure code for screens using attributes.

Ø1	SCREEN-IO	PIC X		VALUE X"B7".
Ø1	WRITE-ATTR	PIC 99	COMP	VALUE 3.
Ø1	FORM-PARAMS.			
	Ø3 IO-LENGTH	PIC 9(4)	COMP.	
	Ø3 SCREEN-OFFSET	PIC 9(4)	COMP.	
	Ø3 BUFFER-OFFSET	PIC 9(4)	COMP.	

- \* Put cursor here before entering FORMS (F2) to design your form
- \* and generate "data-descriptions".
- \* Remember to move cursor down past PROCEDURE DIVISION heading
- \* before re-entering FORMS to generate "procedure-statements".

#### PROCEDURE DIVISION.

\* Put cursor here for "procedure-statements".

```
EXIT PROGRAM.
STOP RUN.
```

# **Tastenfunktionen in FORMS**

## Tastenfunktionen in FORMS

Taste	Funktion
•	Positioniert den Cursor um ein Zeichen nach links.
•	Positioniert den Cursor um ein Zeichen nach rechts.
1	Bewegt den Cursor eine Zeile nach oben.
•	Bewegt den Cursor eine Zeile nach unten.
<b>+</b>	Backspace – löscht das Zeichen links vom Cursor.
Ins	Insert – wenn diese Taste eingeschaltet wird, wird der eingegebene Text an der Stelle einge- fügt, an der der Cursor gerade steht.
Del	Delete – löscht das Zeichen, auf dem der Cursor gerade steht.
Home	Home – beim ersten Drücken wird der Cursor an den Anfang der aktuellen Zeile bewegt. Beim zweiten Drücken wird der Cursor auf den Anfang des Bildschirmes bewegt.
End	End - funktioniert wie Home, jedoch in Rich- tung auf das Bildschirmende.
7	Tab - bewegt den Cursor 4 Zeichen vorwärts.
<b>♦</b>	Backtab- bewegt den Curs. 4 Zeichen rückwärts.
F	Enter – bewegt den Cursor an den Anfang der nächsten Zeile.

# Auswahlmöglichkeiten in FORMS

Text-Erstellung (F2=text)			
F1	help - Hilfsfunktion		
F2	text/data - schaltet zwischen Text- und Daten- mode um. Im Textmode können nur Konstanten erstellt werden. Sie gelangen nach der Generie- rung von COBOL-Strukturen in die Struktur Maske-00. Im Datenmode können nur Variablen erstellt werden.		
	Sobald von einem Mode zum anderen umgeschaltet wird, gehen die bisher gelöschten Zeilen oder Zeichen verloren. Sie können also nicht mehr mit F6 bzw. F8 wiederhergestellt werden.		
F3	insert-line – Einfügen einer Leerzeile vor der aktuellen Zeile.		
F4	delete-line – Löschen der aktuellen Zeile. Jede gelöschte Zeile kann mit [F6] zurückgeholt wer- den.		
F5	repeat-ling – Verdoppeln der aktuellen Zeile. Durch abwechselndes Drücken von F5 und F4 kann ein Block kopiert werden.		
F6	restore-line – Wiedergabe der zuletzt ge- löschten Zeile. Durch mehrmaliges Betätigen dieser Taste können alle bisher gelöschten Zeilen wiedergegeben werden.		

## Text-Erstellung (F2=text) F7 retype-char - Wiedergabe des zuletzt mit "Backspace" gelöschten Zeichens. F8 retype-char - Wiedergabe des zuletzt mit "Del" gelöschten Zeichens. F9 repeat-char - Wiederholen des zuletzt eingegebenen Zeichens an der aktuellen Cursorposition. Die Wiederholung erfolgt immer in der Schreibrichtung, die zuletzt mit Ctrl F2 festgelegt worden ist (horizontal bzw. vertikal). F1Ø paint-attr - Überschreibt das Attribut des Zeichens, auf dem der Cursor gerade steht, mit dem aktuellen Bildschirmattribut. Das letzte ist in der Informationszeile 22 angezeigt. Diese Funktion ist besonders sinnvoll und muß immer dann angewandt werden, wenn Variablen mit unterschiedlichen Attributen angezeigt werden sollen. Variablen werden in Daten-Mode grundsätzlich mit Standardattributen geschrieben und können nun mit [F10] verändert werden.

#### Text-Erstellung (F2=text)

Alt

Alternate - halten Sie die Alt-Taste gedrückt und drücken Sie auf eine der nachfolgenden Tasten, um die danebenstehende Funktion zu erreichen:

- F1 help Hilfsfunktion
- F2 Attr-on/off schaltet das aktuelle Attribut ein oder aus.

Wenn das Attribut eingeschaltet ist, wird jedes eingegebene Zeichen mit dem aktuellen Attribut geschrieben; das aktuelle Attribut ist in Zeile 22 angezeigt.

Wenn das Attribut ausgeschaltet ist, wird jedes eingegebene Zeichen mit dem Standardattribut geschrieben; die Anzeige des aktuellen Attributs in Zeile 22 wird unterdrückt.

| load-form - lädt eine bereits existierende | Bildschirmmaske vom aktuellen Laufwerk.

Beim Laden und Sichern von Masken wird nur nach Dateien mit der Erweiterung (.FRM) gesucht.

- F1 help Hilfsfunktion
- F2 directory Einblenden des Directory-Menüs (1. Stufe). Siehe das Directory-Menü anschlieβend.
- Esc escape beendet das Load-Form-Menü
- load Laden der angezeigten Maske

	Text-Erstellung (F2=text)				
Alt	F4	save-file - sichert den aktuellen Inhalt der Arbeitsmaske auf dem Bezugslaufwerk.			
		Fi nelp - Hilfsfunktion.			
		directory - Einblenden des Directory- Menüs (1. Stufe). Siehe das Directory- Menü anschlieβend.			
		Esc escape - Beenden des Save-file-Menus.			
		save - Sichern der angezeigten Maske			
	F5	generate-COBOL - fordert die Generierung von COBOL-Datendefinitionen und/oder Anweisungen zum Senden und Empfangen einer bestimmten Maske auf.			
		F1 nelp - Hilfsfunktion			
		F2 directory - Einblenden des Directory- Menüs (1. Stufe). Siehe das Directory- Menü anschlieβend.			
		Esc escape - Beenden des Generate-COBOL- Menüs ohne Generierung.			
		generate - wählt den eingegebenen Namen als Dateinamen für die generierten COBOL-Datendefinitionen.			
		Hierbei kann auch ein anderer Name für die Datendefinitionen gewählt werden, der nicht mit dem Maskennamen identisch ist.			

		i	ľext-	Erstellung (F2=text)
ALt	F5	æ	F1	help - Hilfsfunktion.
			F2	data-descriptions - generiert die notwendigen COBOL-Datendefini- tionen für diese Maske.
			F3	procedure-statements- generiert die COBOL-Anweisungen, die zum Senden und Empfangen der Maske notwendig sind.
			F4	index-program – erstellt ein vollständiges COBOL-Programm zum Erstellen und Aktualisieren von index-sequentiellen Dateien.
			Esc	escape - Beenden des Generate - COBOL-Menüs ohne Generierung.

			fext-Erstellung (F2=text)
Alt	F6	eines ein. Ist ( word) savin wort( erha	r-form - schaltet ein Menü zum Löschen s bestimmten Bestandteils der Maske die Maske bisher noch nicht gesichert en, erscheint die Frage (Clear without ng? Y/N). Wird die Frage mit yes beantet, so bleibt trotzdem die Maske lten und was gelöscht werden soll, kann dem nächsten Menü bestimmt werden.
		F1	help - Hilfsfunktion
		F2	text - löscht alle Texte, die im Text- Mode eingegeben worden sind, aus der aktuellen Maske.
		F3	to-current-attribut - setzt diegesamte Bildschirmmaske auf das aktuelle Attribut, welches in der Informations- zeile 22 angezeigt ist.
		F4	data – löscht alle Variablen, die im Daten-Mode eingegeben worden sind, aus der aktuellen Maske.
		F5	all - löscht den ganzen Bildschirm samt Texten und Variablen und setzt das aktuelle Attribut auf Standardattribut
		Esc	escape – beendet das Lösch-Menü ohne Löschen.

# ${\bf Aus wahl m\"{o}glichkeiten\ in\ FORMS}$

	Text-Erstellung (F2=text)					
Alt	F7	olink - schaltet das Blinken im aktuellen Attribut ein oder aus (zu sehen am Wort "ATTRIBUTE" in Zeile 22).				
	F8	background – schaltet alle verfügbaren Hintergrundattribute hintereinander ein.				
	F9	intensity - schaltet die hohe Licht- intensität ein oder aus.				
	F1Ø	foreground – schaltet alle verfügbaren Vordergrundattribute hintereinander ein.				

#### Text-Erstellung (F2=text)

Ctrl

Control - halten Sie die Ctrl-Taste gedrückt und drücken Sie auf eine der nachfolgenden Tasten, um die danebenstehende Funktion zu erreichen:

F1

help - Hilfsfunktion

F2

cursor →/↓ - schaltet die Schreibrichtung des Cursors zwischen horizontal und vertikal um. Diese Einrichtung ist besonders wertvoll, wenn ein Zeichen nach unten wiederholt werden soll.

Die folgende Beschreibung gilt für die Tasten [F3], [F4] und [F5]:

Wenn eine dieser Tasten gedrückt wird, erscheint ein Band in der Länge von 255 Bytes, auf dem sich alle Zeichen des PC befinden. Gleichzeitig können allerdings nur 80 Zeichen in Zeile 25 gesehen werden. Das Band ist standardmäβig auf das Zeichen 01 (hex) positioniert. Dies ist an der Hervorhebung des Zeichens durch hohe Lichtintensität als aktuelles Zeichen zu sehen.

		Text-Erstellung (F2=text)		
Ctr1	F3	char-left - macht das linke Zeichen vom aktuellen Zeichen zum aktuellen Zeichen. Wenn die Scroll-Lock-Taste eingeschaltet ist, bewegt sich das Band nach links, ansonsten bewegt sich die Hervorhebung nach links.		
	F4	char-right - wie F3, jedoch kann hier ein Zeichen rechts vom aktuellen Zeichen zum aktuellen Zeichen gemacht werden.		
	F5	select-char – wählt das aktuelle Zeichen, d.h. das Zeichen wird an der aktuellen Cursorposition am Bildschirm geschrieben.		
	F6	draw – schaltet ein Menü zum Zeichnen von Linien ein.		
		F1 help - Hilfsfunktion		
		F2 draw/erase – schaltet zwischen Zeich- nen und Löschen von Linien um.		
:		F3 schaltet zwischen einfacher und doppelter Linie um.		
		join/over/under - schaltet zwischen verschiedenen Darstellungsarten für Linien, die sich überschneiden, um.		
		Esc escape - beendet das Zeichnungs-Menü, kehrt zum Hauptmenü d. Editors zurück.		

		Te	ext-Erstellung (F2=text)
Ctr1	F6	→ . ↑ ↓	draw - mit den Cursor-Tasten kann man nun Linien in der Richtung des Cursors zeichnen oder löschen, je nachdem, ob "draw" oder "erase" ein- schaltet ist.
		♦ + • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	cursor - bewegt den Cursor ohne zu zeichnen oder zu löschen.
		Num	wechselt die Funktion der Cursor- Tasten zwischen ihrer Wirkung mit oder ohne Shift-Taste ab.
		Ctrl + End	menu-on/off - schaltet das Menü ein oder aus.

#### Text-Erstellung (F2=text)

#### Ctrl

[F7]

- text-->edit Überträgt den Inhalt des Bildschirmes (25 Zeilen) in den Editor. Dabei werden nur Texte übertragen. Variablen und Attribute werden nicht übertragen.
- F9 read-char liest das Zeichen, auf dem der Cursor gerade steht. Dieses Zeichen kann dann vom FORMS-Hauptmenü mit F8 an einer anderen Stelle ausgegeben oder mit F9 mehrfach am Bildschirm wiederholt werden.
- read-attr liest das Attribut, auf dem der Cursor gerade steht, in der Informations-zeile 22 (zu sehen am Wort "ATTRIBUTE").
  Mit Fiø kann dann dieses Attribut beliebig oft am Bildschirm wiederholt werden.
- menu-on/off damit wird das 3zeilige Menü auf Zeile 22 bis 25 ein- oder ausgeblendet. Diese Einrichtung ist dann sinnvoll, wenn auch die letzten Zeilen des Bildschirmes zur Beschreibung der eigenen Maske benötigt werden.

#### Esc


escape - beendet FORMS. Wurde das Sichern der Maske vergessen oder

hat man aus Versehen auf die Esc-Taste gedrückt, so erscheint die Meldung "exit without saving? Y/N". Soll die Maske nicht gesichert werden, so können wir "N" eingeben.

Nach dem Verlassen von FORMS geht man automatisch in den Editor zurück. Eine gesicherte oder evtl. nicht gesicherte Maske bleibt so lange erhalten, bis eine andere Funktion aus dem Hauptmenü des Compilers aufgerufen wird.

	Daten-Erstellung (F2=data)
F1	help - Hilfsfunktion
F2	text/data - schaltet zwischen Text- und Daten- mode um.
F3	insert-line – Einfügen einer Leerzeile vor der aktuellen Zeile.
F4	delete-line - Löschen der aktuellen Zeile. Jede gelöschte Zeile kann mit [F6] zurückgeholt werden.
F5	repeat-line - Verdoppeln der aktuellen Zeile. Durch abwechselndes Drücken von F5 und F4 kann ein Block kopiert werden.
F6	restore-line – Wiedergabe der zuletzt ge- löschten Zeile. Durch mehrmaliges Betätigen dieser Taste können alle bisher gelöschten Zeilen wiedergegeben werden.

# retype-char - Wiedergabe des zuletzt mit "Backspace" gelöschten Zeichens. F8 retype-char - Wiedergabe des zuletzt mit "Del" gelöschten Zeichens. F9 repeat-char - Wiederholen des zuletzt eingegebenen Zeichens an der aktuellen Cursorposition. Die Wiederholung erfolgt immer in der Schreibrichtung, die zuletzt mit CtrlF2 festgelegt worden ist (horizontal bzw. vertikal).



		Daten-Erstellung (F2=data)	
Alt	F8	decimal-point - hiermit kann das standard- mäßig festgelegte Dezimalzeichen (.) geändert werden. Es kann zwischen Punkt "." und Komma "," gewählt werden.	
		F1 help - Hilfsfunktion	
		Esc escape - beendet die Auswahl des Dezimalzeichens.	
	(F1Ø)	mark-last-index-key-field - diese Funktion wird dann notwendig, wenn Sie beabsichtigen, ein Indexprogramm zu generieren. Hiermit kann das Schlüsselfeld für die index-sequentielle Datei festgelegt werden. Positionieren Sie daher den Cursor auf das letzte Feld, welches noch ein Teil des Schlüssels sein soll, und drücken erst dann auf Alt+FIØ.	
Ctr1		es Menü bietet die gleichen Funktionen wie Etrl-Menü bei der Text-Erstellung.	
Esc	esca	oe - beendet FORMS	

# Das Directory-Menü

Direc	Directory-Menú				
F1	help	- Hi	lfsfunktion		
F2	dir -	- Einl	olenden des Directory-Menüs		
	F1	help	- Hilfsfunktion		
	F2	werd	- Auflisten des Directory-Inhalts. Dabei en nur Namen mit der Erweiterung (.FRM) elistet.		
	F3	chdi	- wechselt das Directory		
		FI	nelp - Hilfsfunktion		
		F2	dir – listet den Inhalt des Directory wieder auf.		
		F3	chdir - listet die vorhandenen Directories auf.		
		F9	drv – erlaubt das Wechseln des Bezugs- laufwerkes.		

Director	y-Menü	
	1	up-name - bewegt den Cursor eine Zeile nach oben.
	•	down-name - bewegt den Cursor eine Zeile nach unten.
	æ	select-name – wählt den hervorgehobenen Directory-Namen und listet alle Namen der Sub-Directories auf.
	Esc	escape - beendet das Directory-Menü.
F4		c – löscht die Datei, deren Name her- choben dargestellt ist.
F5		name – sortiert die aufgelisteten Namen Dateinamen.
F6		date – sortiert die aufgelisteten Namen Erstellungsdatum der Dateien.
F7		t - listet das Directory in der Unglichen Form auf (unsortiert).
F8		esc – schaltet zwischen aufsteigender bsteigender Sortierung um.
F9	drv - werke	erlaubt das Wechseln des Bezugslauf-
F3 chd	ir - li	stet die vorhandenen Directories auf.
F9 drv	- erla	ubt das Wechseln des Bezugslaufwerkes.
Esc esc	ape - b	eendet das Directory-Menü.

## Das Indexprogramm

#### **Allgemeines**

In Generate-COBOL-Menü bietet FORMS nicht nur die Möglichkeit, Datendefinitionen oder COBOL-Anweisungen zu generieren, sondern auch die Erstellung eines vollständigen COBOL-Programms für die Erfassung und Pflege von index-sequentiellen Dateien, basierend auf der dort erstellten Maske.

D.h., die in der Bildschirmmaske definierten Variablen bilden nun den Datensatz der index-sequentiellen Datei.

# Vorgehensweise bei der Erstellung eines Indexprogramms

#### Erstellen der Bildschirmmaske:

Hierbei ist darauf zu achten, daß alle Felder des ISAM-Satzes als Variablen in der Maske definiert werden. Das Schlüsselfeld bzw. die Schlüsselfelder müssen die ersten Variablen, die in der Maske erscheinen, sein. Vor der Generierung des Indexprogramms müssen die Schlüsselfelder markiert werden. Dazu bewegt man den Cursor auf das letzte Zeichen im letzten Feld, welches noch Bestandteil des Schlüssels sein soll, und markiert mit Alt+FiØ den Schlüssel. FORMS benötigt diesen Vorgang, um zu erkennen, welche Variablen nun den Schlüssel (RECORD KEY) bilden sollen. Wird dieser Vorgang vergessen, so fordert FORMS noch vor der Generierung die Markierung des Schlüssels mit der Meldung:

please position cursor in or after last field of Index key then press Alt+F10

#### 2. **Die Generierung:**

Die Generierung erfolgt vom Generate-COBOL-Menü mit [74]. Unter der Annahme, daß der Maskenname = PGM33 war, erzeugt FORMS das vollständige Programm mit dem folgenden Inhalt:

COPY "PGM33.IX1".

COPY "PGM33.DDS".

COPY "S:INDEX.WST".

PROCEDURE DIVISION.

COPY "S: INDEX.PRC".

COPY "PGM33.IX2".

<-- Dateidefinition

<-- Maskenstrukturen

<-- Standardfelddefinitionen</pre>

<-- Standardverarbeitung

<-- programmindividuelle
 Verarbeitung</pre>

Das Programm enthält einige COPY-Anweisungen, die zum Teil auf Systemclemente zugreifen. Siehe im Detail das Programm PGM33 in Kap. 12.

Das Programm kann nun mit F3 vom COBOL-Hauptmenü wie gewöhnlich übersetzt werden.

## Die Leistung des Indexprogramms

Während der Programmausführung wird zwischen Auto-Mode und Manual-Mode unterschieden.

#### Auto-Mode

Im Auto-Mode können bei der ersten Ausführung des Programms mehrere Datensätze in die index-sequentielle Datei hintereinander erfaßt werden. Nachdem die Erfassung beendet ist oder bei späterer Ausführung des Programms, kann die Datei durch mehrfache Betätigung der —-Taste sequentiell gelesen werden.

#### Manual-Mode

Im Manual-Mode können alle E/A-Operationen, die auf einer index-sequentiellen Datei angewendet werden können, benutzt werden.

# Tastenfunktionen im Indexprogramm

•	Bewegt den Cursor 1 Zeichen vorwärts.
€	Bewegt den Cursor 1 Zeichen rückwärts.
1	Bewegt den Cursor 1 Zeile nach oben (nur wenn in der entsprechenden Spalte ein Datenfeld vorhanden ist).
Œ	Löscht Zeichen nach links.
#	Bewegt den Cursor zum nächsten Feld.
<b>♦</b>	Bewegt den Cursor zum dem Feld davor.
Ins	Schaltet den Einfügemodus ein oder aus.
[Del]	Löscht das Zeichen, auf dem der Cursor gerade steht.
Home	Bewegt den Cursor zum Anfang des ersten Feldes
End	Beim ersten Drücken wird der Cursor an das Ende des aktuellen Feldes bewegt. Beim zweiten Drücken wird der Cursor auf den Anfang des letzten Feldes bewegt. Das dritte Mal bewegt den Cursor an das Ende des letzten Feldes.

# Auswahlmöglichkeiten im Indexprogramm

# Auswahlmöglichkeiten im Indexprogramm

F1	nel	<b>p</b> – H	ilfsfunktion
F2	dir	ector	y - schaltet das Directory-Menü ein.
Esc	sto	p-run	- beendet die Programmausführung.
Œ	ope	n -	eröffnet die angegebene Datei mit I-O.
	F1	help	- Hilfsfunktion
	F10		al/auto - schaltet zwischen Manual- und matic-Mode um.
		F1	help - Hilfsfunktion
		F2	<pre>start= - positioniert die ISAM-Datei mit KEY = record-key.</pre>
		F3	<pre>start&gt;= - positioniert die ISAM-Datei mit KEY not &gt; record-key.</pre>
		F4	start - positioniert die ISAM-Datei mit KEY > record-key.
		F5	read-key - liest wahlfrei mit Hilfe des Record-Key-Feldes.
		F6	read-next - liest sequentiell ausge- hend von der aktuellen Dateiposition.
		F7	write - speichert den angezeigten Satz in der ISAM-Datei.

## Auswahlmöglichkeiten im Indexprogramm

	F8	rewrite – überschreibt den angezeigten Satz in der ISAM-Datei.
	F9	<mark>delete</mark> – löscht den angezeigten Satz aus der ISAM-Datei.
	F1Ø	manual/auto – kehrt zum Automatic-Mode zurück.
	Ctrl + Home	clear – löscht alle Maskenvariablen auf Space bzw. Zero.
	Esc	schlieβt die ISAM-Datei.
Ctrl + Home		– löscht alle Maskenvariablen Space bzw. Zero.
Esc	schli	eβt die ISAM-Datei.

## Der systeminterne Aufbau einer FORMS-Datei

Beim Sichern der Arbeitsmaske speichert FORMS den Aufbau des Bildschirms in einer LINE-SEQUENTIAL-organisierten Datei mit der Erweiterung ".FRM".

#### Dic Datei besteht aus:

- einem Vorlaufsatz (header record),
- einem Attributsatz,
- mehreren Textsätzen und
- mehreren Datensätzen.

#### **Der Vorlaufsatz**

Der Vorlaufsatz enthält Werte ausschließlich binärer Felder mit einer Länge von 2 oder 4 Bytes. Einige dieser Felder sind für zukünftige Erweiterungen vorgesehen und sollen nur die angegebenen Werte enthalten.

Verwendungszweck	Länge	Inhalt
Markierung	1	1
Anzahl der Bildschirm-Zeilen Anzahl der Bildschirm-Spalten	1	25 8Ø
Anzahl der Masken-Zeilen Anzahl der Masken-Spalten	2 2	21 8Ø
Attribut-Markierung	1	Ø=Keine Attribute vorhanden, 1=Attribute vorhanden
Standardattribut Attribut-Beginn	1 2	(Normal=7) ที่ที่ที่1=Oben links
Text-Markierung	1	Ø=Kein Text vorhanden, 1=Text vorhanden
Anzahl der Text-Sätze Text-Beginn	2 2	ØØØ1=Oben links
Daten-Markierung	2	Ø=Keine Daten vorhanden, 1=Daten vorhanden
Anzahl der Daten-Sätze Daten-Beginn	2 2	ØØØ1=Links oben).

#### **Der Attribut-Satz**

Die Anzahl der Attribut-Sätze ist variabel. Ein Attribut-Satz ist 80 Byte lang und enthält bis zu 26mal die folgenden Parameter:

Länge PIC 9(4) COMP Attribut PIC 9(2) COMP

Das Ende der Attribut-Sätze wird mit dem Wert 0 im Längenfeld angezeigt.

#### Die Text-Sätze

Für jede Text-Zeile in der Bildschirmmaske wird ein 80stelliger Textsatz gespeichert.

#### Daten-Sätze

Für jede Daten-Zeile in der Bildschirmmaske wird ein 80stelliger Datensatz gespeichert.

# 2. Bildschirmattribute

## **Begriffsdefinition**

Würden alle Texte am Bildschirm mit gleichen Merkmalen angezeigt, so erführe der Benutzer wenig vom Geschehen am Bildschirm. Deshalb werden Texte mit unterschiedlichen Bedeutungen mit verschiedenen Darstellungsarten am Bildschirm angezeigt.

Die Darstellungsart eines Zeichens am Bildschirm wird hier Attribut genannt. Da diese Zeichen am Bildschirm angezeigt werden, sind diese unter dem Begriff Bildschirmattribute bekannt.


Das Bildschirmattribut ist also die Erscheinungscharakteristik eines Zeichens am Bildschirm.

Die Bildschirmattribute reichen – je nach Hardwareausstattung – von Farben bis hin zum Blinken und Anzeigen mit Unterstreichung usw.

## Das Attributbyte

Die 8-Bit-kombinationen des Attributbytes bestimmen die Erscheinungscharakteristik eines Zeichens am Bildschirm.

# Das Attributbyte für den Monochrombildschirm



- (1) Blinken (0 = nicht blinkend, 1 = blinkend)
- (2) Hintergrunddarstellung (Papierfarbe)
- (3) Lichtintensität (0 = normale, 1 = hohe Intensität)
- (4) Vordergrunddarstellung (Stiftfarbe)


## Tabelle der Attribute für den Monochrombildschirm

		NICHT BLINKEND					BLINKEND											
	VORDERGRUND		HINTERGRUND SCHWARZ															
N	NICHT UNTERSTRICHEN	ØØ	1Ø	2Ø	30	4Ø	5Ø	6Ø	7Ø	8Ø	9Ø	ΑØ	BØ	CØ	DØ	ΕØ	FØ	N
0	UNTERSTRICHEN	Ø1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	A1	В1	C1	D1	E1	F1	0
R		Ø2	12	22	32	42	52	62	72	82	92	A2	B2	C2	D2	E2	F2	R
М	NICHT	Ø3	13	23	33	43	53	63	73	83	93	A3	В3	C3	D3	E3	F3	M
A	NIONI	Ø4	14	24	34	44	54	64	74	84	94	<b>A4</b>	B4	C4	D4	E4	F4	A
L	UNTERSTRICHEN	Ø5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	A5	B5	C5	D5	E5	F5	L
	ONTERSTRIONEN	Ø6	16	26	36	46	56	66	76	86	96	A6	В6	C6	D6	E6	F6	
		Ø7	17	27	37	47	57	67	77	87	97	Α7	В7	C7	D7	E7	F7	
I	NICHT UNTERSTRICHEN	Ø8	18	28	38	48	58	68	78	88	98	<b>8</b> A	B8	C8	D8	E8	F8	I
N	UNTERSTRUCHEN	Ø9	19	29	39	49	59	69	79	89	99	A9	В9	C9	D9	E9	F9	N
Т		ØA	1 A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	AA	BA	CA	DA	EA	FA	Т
E		ØB	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	AB	ВВ	СВ	DB	EB	FB	E
N	NICHT	ØC	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C	8C	9C	AC	вс	СС	DC	EC	FC	N
s	UNTERSTRICHEN	ØD	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	9D	AD	BD	CD	DD	ED	FD	s
I	UNIENSINICHEN	ØE	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E	8E	9E	ΑE	BE	CE	DE	EE	FE	I
v		ØF	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	AF	BF	CF	DF	EF	FF	V
		NICHT BLINKEND								BL.	INKI	END						

## Bemerkung:

00, 08, 80, 88 = Unsichtbar 70, 78, F0, F8 = Reverse Video

## Das Attributbyte für den Farbbildschirm



- (1) Blinken (0 = nicht blinkend, 1 = blinkend)
- (2) Hintergrundfarbe (Papierfarbe)
- (3) Lichtintensität (0 = normale, 1 = hohe Intensität)
- (4) Vordergrundfarbe (Stiftfarbe)

# Tabelle der Attribute für den Farbbildschirm

		N:	NICHT BLINKEND					BLINKEND										
			HINTERGRUNDFARBEN															
	VORDERGRUNDFARBEN	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
N	1 Schwarz	ØØ	1Ø	2Ø	3Ø	4Ø	5Ø	6Ø	7Ø	8Ø	9Ø	ΑØ	BØ	CØ	DØ	ΕØ	FØ	N
0	2 Blau	Ø1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	A1	В1	C1	D1	E1	F1	0
R	3 Grün	Ø2	12	22	32	42	52	62	72	82	92	A2	B2	C2	D2	E2	F2	R
М	4 Kobaltblau	Ø3	13	23	33	43	53	63	73	83	93	A3	В3	C3	D3	E3	F3	М
Α	5 Rot	Ø4	14	24	34	44	54	64	74	84	94	A4	B4	C4	D4	E4	F4	A
L	6 Violett	Ø5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	A5	B5	C5	D5	E5	F5	L
	7 Braun	Ø6	16	26	36	46	56	66	76	86	96	A6	В6	C6	D6	E6	F6	
	8 Weiß	Ø7	17	27	37	47	57	67	77	87	97	<b>A</b> 7	В7	C7	D7	E7	F7	
I	Grau	Ø8	18	28	38	48	58	68	78	88	98	<b>A8</b>	B8	C8	D8	E8	F8	I
N	Hellblau	Ø9	19	29	39	49	59	69	79	89	99	A9	В9	C9	D9	E9	F9	N
Т	Hellgrün	ØA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	AA	BA	CA	DA	EA	FA	T
E	Hellkobaltblau	ØB	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	AB	ВВ	СВ	DB	EB	FB	E
N	Hellrot	ØC	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C	8C	9C	AĊ	ВС	CC	DC	EC	FC	N
S	Hellviolett	ØD	1D	2D	3D	4D	5D	6D	7D	8D	9D	AD	BD	CD	DD	ED	FD	s
I	Gelb	ØE	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E	8E	9E	ΑE	BE	CE	DE	EE	FE	I
V	Weiß intensiv	ØF	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	AF	BF	CF	DF	EF	FF	V
		N:	NICHT BLINKEND									BL:	INKI	END				

#### Wie kann man Attribute aktivieren?

Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene Methoden, Attribute zu setzen:

- mit dem Assembler-Unterprogramm X"B7", welches direkt auf den Bildschirmpuffer zugreift,
- Über sog. Benutzerattribute, die mit dem Assembler-Unterprogramm X"A7" festgelegt werden können oder
- mit der Unterstützung des erweiterten Bildschirmtreibers ANSI.SYS auf Systemebene mit dem Unterprogramm X"A7".


Diese Methoden haben unterschiedliche Auswirkungen beim Ablauf einer ACCEPT- oder DISPLAY-Anweisung, wobei von allen 3 Methoden das Unterprogramm X"B7" empfohlen wird.

# Das Assembler-Unterprogramm X"B7":

Hier können die Attribute individuell für jede Bildschirmstelle festgelegt werden. Mit dem Unterprogramm X"B7" und der Funktionsnummer 3 werden dann die festgelegten Attribute am Bildschirm geschrieben. Bei der Ausführung einer ACCEPT- oder DISPLAY-Anweisung ist die Erscheinungscharakteristik der Zeichen vom Attribut einer Bildschirmposition abhängig, an die das Zeichen ein- oder ausgegeben werden soll.

#### **Beispiel:**

Zeile 3 bis 5 des Bildschirms weiß auf rot, Zeile 20 bis 23 blau auf weiß, alle anderen sollen unverändert bleiben.



Bildschirm

```
Ø 1
    ATTRIBUTE.
    05 FILLER
                        PIC X(240) VALUE X"47".
    05 FILLER
                        PIC X(320) VALUE X"71".
Ø1
    SCHREIBEN-ATTR
                        PIC 9(2) COMP VALUE 3.
Ø1
    B7-PARAMETER.
    Ø3 LAENGE
                        PIC 9(4) COMP.
                        PIC 9(4) COMP.
    03 BILDSCHIRM-POS
                        PIC 9(4) COMP.
    Ø3 PUFFER-POS
    MOVE 240 TO
                 LAENGE.
    MOVE 161 TO
                 BILDSCHIRM-POS.
    MOVE 1
                 PUFFER-POS.
             ፐር
    CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR B7-PARAMETER
                                        ATTRIBUTE.
    MOVE 320
              TO LAENGE.
    MOVE 1521 TO
                  BILDSCHIRM-POS.
    MOVE 241
              TO PUFFER-POS.
    CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR B7-PARAMETER
                                        ATTRIBUTE.
```

Für mehr Detailinformation siehe Kap.4.

#### Die Benutzerattribute:

Die Art und Weise, wie sich das Benutzerattribut auf nachfolgender Textausgabe auswirkt, ist nicht zu vergleichen mit der des Unterprogramms X"B7". Das Benutzerattribut bewirkt, daß jede Textausgabe gemäß dem zuletzt gesetzten und eingeschalteten Attribut erfolgen soll. Dazu wird das Unterprogramm X"A7" benutzt, mit Funktion 7 kann das Benutzerattribut gesetzt und mit Funktion 16 und Parameter 0 eingeschaltet werden. Im Gegensatz zum Unterprogramm X"B7" hat diese Methode keinen Einfluß auf die am Bild-

schirm bereits vorhandenen Texte, vielmehr gilt sie als Vorbereitung für nachfolgend auszugebende Texte.

Diese Methode hat den einen Vorteil, daß man nur ein einziges Attributbyte zu definieren braucht, welches dann für den ganzen Bildschirm gilt (effiziente Ausnutzung des Speichers).

#### **Beispiel:**

Ø1	FUNKTION	PIC	9(2)	COMP.
Ø1	PARAMETER-7	PIC	Х.	
Ø1	PARAMETER-16	PIC	9(2)	COMP.

\* Setzen des Benutzerattributs auf hellblau-blinkend

```
MOVE 7 TO FUNKTION.

MOVE X"89" TO PARAMETER-7.

CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER-7.
```

\* Einschalten des Benutzerattributs

```
MOVE 16 TO FUNKTION.

MOVE Ø TO PARAMETER-16.

CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER-16.

DISPLAY "Texte mit Benutzerattribut".
```

\* Ausschalten des Benutzerattributs

```
MOVE 16 TO FUNKTION.

MOVE 1 TO PARAMETER-16.

CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER-16.

DISPLAY "Texte mit Standardattribut".
```

#### Der erweiterte Bildschirmtreiber ANSLSYS:

Vorausgesetzt, die CONFIG.SYS-Datei enthält beim Systemstart die Anweisung:

#### DEVICE = ANSLSYS

dann wird der erweiterte Bildschirmtreiber ANSI.SYS geladen. Dies hat zunächst keine Auswirkung auf das COBOL-Programm. Um die Funktionen des Bildschirmtreibers ANSI.SYS ausnutzen zu können, muß dieser erst mit der Funktion 18 und dem Parameter 1 aktiviert werden.

Auch diese Methode, Attribute zu aktivieren, hat ihre Besonderheiten. Die Attribute haben zwar ihre Auswirkungen nur auf nachfolgend auszugebende Texte, jedoch kann man hier einzelne Eigenschaften des Attributs ändern, ohne Kenntnis vom aktuellen Attribut zu nehmen. D.h., man kann z.B. das Blinken im Attribut aktivieren, ohne die Hintergrund- oder Vordergrundfarben zu verändern. Des weiteren bleiben auf diese Art aktivierte Attribute auch auf DOS-Ebene erhalten!

Das gewünschte Attribut wird nach Aktivierung des Bildschirmtreibers ANSI.SYS mit Escape-Steuersequenzen gesteuert.

```
      Ø1
      FUNKTION-18
      PIC 9(2) COMP VALUE 18.

      Ø1
      PARAMETER-18
      PIC 9(2) COMP VALUE 1.

      Ø1
      ESCAPE-SEQUENZ
      PIC X(8) VALUE X"1B5B33353B34336D".
```

```
CALL X"A7" USING FUNKTION-18 PARAMETER-18.
```

DISPLAY ESCAPE-SEQUENZ.
DISPLAY "TEXT VIOLETT AUF GELB".

Siehe auch das Programmbeispiel: PGM15.

# Die Escape-Steuersequenzen von ANSI.SYS

Jede Esc-Sequenz wird mit der DISPLAY-Anweisung gesteuert und hat eines der folgenden Formate:

ESC[?m

oder

ESC[?;?m

wobei

ESC = 1B hex
[ = 5B hex
2 = 5 Hornort and do

? = ein Hexwert aus der folgenden Tabelle

; = 3B hex m = 6D hex

## Bildschirmattribute

Effekt		Dez	Hex
Ausschalten	Ø	30	
Hohe Intensi	1	31	
Unterstreich	4	34	
Blinken	5	35	
Reverse Vide	7	37	
Unsichtbar	8	38	
Schwarzer		30	33 30
Roter		31	33 31
Grüner		32	33 32
Gelber		33	33 33
Blauer		34	33 34
Violetter		35	33 35
Kobaltblauer		36	33 36
Weißer		37	33 37
Schwarzer	Hintergrund	40	33 30
Roter		41	33 31
Grüner		42	33 32
Gelber		43	33 33
Blauer		44	33 34
Violetter		45	33 35
Kobaltblauer		46	33 36
Weißer		47	33 37

Escape-Sequenzen von ANSI.SYS

# 3. Programmieren der Funktionstasten

# **Allgemeines**

Die Art und Weise, wie man die Eingabe am Bildschirm machen kann, wie Menüs zur Steuerung der verschiedenen Funktionen des Programms oder wie eine bestimmte Funktion aus einem Menü gewählt werden kann, beeinflußt sehr die Benutzerfreundlichkeit des Programms.

Zur Erhöhung der Arbeitseffizienz und der Benutzerfreundlichkeit der Software sollte man hier soweit wie möglich Funktionstasten einsetzen.

Während der Eingabe können also nur die untengenannten Funktionstasten betätigt werden. Jede andere Taste wird mit einem Piepton zurückgewiesen.

Es können jedoch beliebige Tasten betätigt und entsprechend im Programm erkannt werden, wenn sie zugänglich (programmiert) gemacht werden.

Die ACCEPT-Anweisung erkennt normalerweise nur die folgenden Tasten mit deren Wirkungen:

Taste	Wirkung
RETURN oder ←	beenden der Eingabe
Home	positionieren des Cursors auf das erste Feld in der Maske
End	positionieren des Cursors auf das Ende des aktuellen Feldes, dann auf das letzte Feld in der Maske
#	positionieren des Cursors auf das Feld davor
#0	positionieren des Cursors auf das Feld danach
•	positionieren des Cursors eine Spalte nach links
+	positionieren des Cursors eine Spalte nach rechts
T T	positionieren des Cursors eine Zeile nach oben (gleiche Spalte)
<b>•</b>	positionieren des Cursors eine Zeile nach unten (gleiche Spalte)

Verschiedene Methoden können verwendet werden, um eine Taste zu programmieren.

## Das Unterprogramm X"B0"

Das Unterprogramm X"B0" kann benutzt werden, um eine beliebige Taste zu programmieren, d.h. während der Eingabe im ACCEPT-Feld kann diese Taste betätigt werden, woraufhin die ACCEPT-Anweisung beendet und die Steuerung des Programms an der nächsten Anweisung weiter geht. Hier kann dann der Programmierer die betätigte Taste über die festgelegte Tabelle auswerten und entsprechend im Programm weiter verzweigen.

Beachten Sie bitte, daß jede programmierte Taste nicht mehr das normalerweise für die Taste festgelegte Zeichen am Bildschirm erzeugen kann, vielmehr wirkt sie wie die Return-Taste, indem die Eingabe beendet wird.

Das Unterprogramm X"B0" wird ausführlich in Kapitel 4 behandelt.

## Die Benutzer-Funktionstasten

Als Alternative zum Unterprogramm X"B0" können die von MICRO FOCUS festgelegten sog. Benutzer-Funktionstasten mit relativ wenig Programmieraufwand benutzt werden.

Bei dieser Möglichkeit kann allerdings nur eine fortlaufende Anzahl von Tasten nach der folgenden Tabelle programmiert werden.

Die Tabelle der Benutzer-Funktionstasten bietet maximal 91 Tasten zum Aktivieren.

Funktionsnummer	Taste
Ø	<b>ESC</b> ape
1-10 11-20 21-30 31-40	F1 bis F10 Shift + F1 bis F10 Ctrl + F1 bis F10 Alt + F1 bis F10
41-50	Alt + 1 bis Ø
51 52	Alt + - Alt + =
53-64	nicht definiert
65-90	Alt + A bis Z

Tabelle der Benutzer-Funktionstasten

Wie die Benutzung der Funktionstasten im einzelnen geht, finden Sie in Kapitel 4 (Unterprogramm X"AF").

### ADIS-Modul-Funktionstasten

Das Wort ADIS stammt aus den Anweisungen ACCEPT und DISPLAY, der ADIS-Modul ist also der Compilerbestandteil, der für die Behandlung der ACCEPT- und DISPLAY-Anweisung zuständig ist.

Einige Tasten und Tastenkombinationen sind standardmäßig im ADIS-Modul so festgelegt, daß die Betätigung einer solchen Taste eine bestimmte Funktion bewirkt.

Eine solche Taste kann mit dem Unterprogramm X"AF" so aktiviert werden, daß sie auch die Eingabe mit ACCEPT beenden kann. In diesem Fall wird die mit der Taste verbundene Funktion nicht mehr ausgeführt.

Da man hier keinen Einfluß auf beliebige Tasten hat, kann diese Möglichkeit nicht unbedingt als Alternative zum Unterprogramm X"B0" betrachtet werden. Vielmehr können die hier festgelegten Standardtasten in den Anwendungen verwendet werden.

## Tabelle der ADIS-Funktionstasten

Die ADIS-Funktionstasten sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Funktions- nummer	Wirkung	Taste
ØØ	beendet ACCEPT	nicht definiert
Ø1	beendet das Programm	Ctr1K
Ø2	bewegt den Cursor zum Anfang der nächsten Zeile	auf Funktion ØØ zugewiesen
Ø3	bewegt den Cursor ein Zeichen nach links	€
Ø4	bewegt den Cursor ein Zeichen nach rechts	•
Ø5	bewegt den Cursor eine Zeile nach oben	<b>•</b>
Ø6	bewegt den Cursor eine Zeile nach unten	•
Ø7	bewegt den Cursor zum Anfang der Maske	Home
Ø8	Tabulator vorwärts	auf Funktion
Ø9	Tabulator rückwärts	<b>♦ #</b> auf Funktion
10	bewegt den Cursor zum Ende der Maske	End
11	bewegt den Cursor zum nächsten Feld	nicht definiert
12	bewegt den Cursor zu dem Feld davor	nicht definiert

Funktions- nummer	Wirkung	Taste
13	wandelt das Zeichen, auf dem der Cursor gerade steht, von Groß- in Kleinbuchstaben und umgekehrt.	Ctrl F
14	löscht ein Zeichen rückwärts	Ctrl H
15	schreibt alle Zeichen wieder, die mit Ctrl+H gelöscht worden sind	CtrlY
16	fügt ein Leerzeichen an der aktuellen Cursor- position ein	Ctrl[0]
17	löscht ein Zeichen vorwärts	Del
18	schreibt alle Zeichen wieder, die mit Del gelöscht worden sind	Ctrl[0]
19	löscht von der Cursorposition bis zum Ende des Feldes	CtrlO
2Ø	löscht das gesamte Feld	Ctrl[X]

Funktions- nummer	Wirkung	Taste
21	löscht von der Cursorposition bis zum Ende der Maske	Ctrl End
22	löscht die gesamte Maske unabhängig von der Cursorposition	[Ctrl][Home]
23	schaltet den Einfügemodus ein	Ins
24	schaltet den Ersatzmodus ein	nicht definiert
25	setzt das Feld auf seinen ursprünglichen Wert	Ctrl A
26	bewegt den Cursor zum Anfang der Zeile, des Feldes oder der Maske	nicht definiert
38	reserviert	Ctrl+ auf Funktion Ø8 zugewiesen
39	reserviert	Ctrl → auf Funktion Ø9 zugewiesen

## Das Unterprogramm X"83"

Dieses Unterprogramm bietet eine ganz andere Möglichkeit, den Druck einer beliebigen Taste zu erkennen. Das Unterprogramm kann jedoch nicht im Zusammenhang mit einer ACCEPT-Anweisung benutzt werden, so daß der Druck einer Taste die ACCEPT-Anweisung beenden kann.

## **Beispiel:**

Das Beispiel zeigt eine Programmschleife, die so lange ausgeführt wird, bis die Escape-Taste (hex 1B) gedrückt wird.

# 4. Unterprogramm für spezielle Funktionen

MICRO FOCUS stellt in den COBOL-Compilern PERSONAL COBOL, LEVEL II COBOL und PROFESSIONAL COBOL einige Unterprogramme zur Verfügung.

Diese Unterprogramme sind in Assembler 8086 geschrieben und können im eigenen COBOL-Programm durch die CALL-Anweisung aufgerufen werden.

Mit Hilfe dieser Routinen können Funktionen, die normalerweise nicht im COBOL-Standard enthalten sind, sowie IBM-PC-spezifische Funktionen ausgeführt werden.

Da einige dieser Unterprogramme DOS-Funktionen aufrufen können, wird dem Benutzer insbesondere der Einstieg in die Programmierung in COBOL auf Systemebene ermöglicht.

Der allgemeine Aufruf eines solchen Unterprogramms wird wie folgt beschrieben:

CALL Unterprogramm-Nummer USING Parameter-Liste

### **Beispiel:**

CALL X"83" USING ZEICHEN.

Die Unterprogramm-Nummer kann in einem 1stelligen Feld übertragen werden, worauf sich dann die CALL-Anweisung beziehen kann.

## **Beispiel:**

Ø1 ZEICHEN-AUSGABE

PIC X"83".

CALL ZEICHEN-AUSGABE USING ZEICHEN.

Die Unterprogramm-Nummer ist eine Zahl, die hexadezimal in einem Byte enthalten ist. Die Parameter-Liste ist vom aufgerufenen Unterprogramm abhängig.

Diese Parameter dürfen jedoch nicht mit Parametern, die man normalerweise für den Aufruf eines externen COBOL-Unterprogramms benötigt, verwechselt werden. Sie dürfen daher nicht in der LINKAGE SECTION definiert werden.

## Liste der Unterprogramme

Die COBOL-Systeme von MICRO FOCUS verfügen über eine unterschiedliche Anzahl von Unterprogrammen, wobei einige Unterprogramme – je nach übergebenen Parametern – verschiedene Unterfunktionen ausführen können.

Die folgende Liste gibt Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Funktionen. Die Ziffern haben dabei die folgenden Bedeutungen:

- 1 ---> verfügbar in PERSONAL COBOL
- 2 ---> verfügbar in LEVEL II COBOL
- 3 ---> verfügbar in PROFESSIONAL COBOL
- \* ---> das Unterprogramm verfügt über Unterfunktionen

Nr	1	2	3		Verwendungszweck des Unterprogramms
X"82"		х	x		Ausgabe eines Zeichens auf dem Bildschirm
X"83"	x	х	x		Einlesen eines Zeichens von der Tastatur
X"85"		х	x		Lesen eines Bytes über Segment und Offset
X"94"		х	х		Lesen eines Wortes über Segment und Offset
X"86"		x	x		Schreiben eines Bytes über Segment und Offset
X"95"		х	х		Schreiben eines Wortes über Segment und Offset
X"87"		х	х		Empfangen eines Bytes vom Hardware-Port
X"96"		х	х		Empfangen eines Wortes vom Hardware-Port
X"88"		х	х		Senden eines Bytes nach dem Hardware-Port
X"97"		х	х		Senden eines Wortes nach dem Hardware-Port
X"8C"		х	х		Splitten von Dateinamen
X"8D"			х		Zusammenketten von Dateinamen
X"91"	х	х	х	*	Kombinierte Programmaufrufe
X"A7"	х	х	х	*	Bildschirm-Steuerung/Benutzerattribute/
			ľ		ANSI.SYS
X"AF"		х	х	*	Unterdrücken des Erscheinens von
					Passworten/ Voranzeige der ACCEPT-Felder/
					Benutzer-Funktionstasten
X"BØ"	х	x	х	*	Programmieren der Funktionstasten
X"B7"	x	х	х	*	Ein/Ausgabe von Attributen und Texten am
					Bildschirm
X"D9"	x	x	х		Testen, ob ein Zeichen von der Tastatur
					eingegeben wurde
X"E5"	X	X	X		Erzeugen eines Pieptons
X"E6"	x	X	X		Positionieren des Cursors auf eine
					bestimmte Bildschirmposition
X"F4"	X				Packen eines Bytes
X"F5"	х	x			Entpacken eines Bytes

## **Das Standard-Format**

Die meisten Unterprogramme benutzen zwei bestimmte Parameter. Diese Parameter sollen hier allgemein beschrieben werden.

Ø1 Ergebnis PIC 9(2) COMP.

Das Ergebnisfeld enthält nach dem Aufruf des Unterprogramms eine Null, wenn das Unterprogramm erfolgreich ausgeführt worden ist. Das Ergebnisfeld enthält einen Wert ungleich Null, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

01 Funktion PIC 9(2) COMP.

Dieses Feld enthält eine Zahl, welche die gewünschte Unterfunktion eines Unterprogramms spezifiziert (falls das Unterprogramm über mehrere Unterfunktionen verfügt).

## Ausgabe eines Zeichens auf dem Bildschirm

#### Format:

CALL X"82" USING Zeichen.

### Beschreibung der USING-Parameter:

#### Zeichen:

ist ein 1stelliges alphanumerisches Feld, welches das auszugebende Zeichen enthält.

Ø1 ZEICHEN PIC X.

Das Zeichen wird an der aktuellen Cursorposition auf dem Bildschirm ausgegeben und der Cursor wird um eine Position nach rechts positioniert.

Befindet sich der Cursor auf Spalte 80 einer Zeile, so wird er auf die nächste Zeile positioniert. Dies gilt jedoch nicht, wenn sich der Cursor in Spalte 80 der Zeile 25 befindet.

#### Zu beachten:

Wenn der ANSI.SYS-Bildschirmtreiber aktiviert ist (siehe X"A7"), so wird das Zeichen mit der DOS-Funktion 2 auf den Bildschirm geschrieben.

## Beispiel:

CALL X"82" USING ZEICHEN.

## Einlesen eines Zeichens von der Tastatur

#### Format:

CALL X"83" USING Zeichen.

## Beschreibung der USING-Parameter:

#### Zeichen:

ist ein 1stelliges alphanumerisches Feld, in dem das von der Tastatur eingelesene Zeichen zur Verfügung gestellt wird.

## **Beispiel:**

Ø1 ZEICHEN PIC X.

CALL X"83" USING ZEICHEN.

#### Zu beachten:

- Beim Aufruf dieses Unterprogrammes wird auch die Tabelle der Funktionstasten überprüft und das Ergebnis-Byte entsprechend aktualisiert (siehe X"B0").
- Enthält das Feld ZEICHEN den Code der RETURN-Taste (hex 0D), so wurde die gedrückte Taste von der Tabelle der Funktionstasten erkannt. Um festzustellen, welche Taste tatsächlich gedrückt wurde, muß das Ergebnis-Byte des Funktionstasten-Unterprogramms überprüft werden.
- Erzeugt die gedrückte Taste einen 2-Byte-Code (wie z.B. die Funktionstasten [F1]) und war diese Taste nicht in der Tabelle der Funktionstasten enthalten, so werden beide Bytes der Taste an das Unterprogramm übergeben. Beim ersten Aufruf wird das erste Byte übergeben (hex 00) und beim nächsten das zweite Byte (der Scan-Code).
- Die Tastenkombination Ctrl Break kann dieses Unterprogramm nicht unterbrechen. Das Unterprogramm kehrt erst in das aufrufende Programm zurück, wenn eine Taste bzw. Tastenkombination (außer Ctrl Break) gedrückt wurde. Daher kann auch der Code der Tastenkombination (Ctrl Break) nicht mit diesem Unterprogramm eingelesen werden.

Siehe Programmbeispiel PGM20, PGM29

## Lesen eines Bytes über Segment und Offset

#### Format:

```
CALL X"85" USING Segment, Offset, Byte
```

### Beschreibung der USING-Parameter:

#### Segment:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, in dem die Nummer eines Segments steht.

#### Offset:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, welches die Position ausgehend von 0 innerhalb des Segments enthält.

#### Wert:

ist ein 1stelliges alphanumerisches Feld, in dem der vom Unterprogramm an der angegebenen Adresse gefundene Wert übertragen wird.

```
Ø1 BYTE PIC X.
```

## **Beispiel:**

```
MOVE 64 TO SEGMENTUR.

MOVE 10 TO OFFSET-POS

CALL X"85" USING SEGMENTUR, OFFSET-POS, BYTE.
```

## Lesen eines Wortes über Segment und Offset

#### Format:

CALL X"94" USING Segment, Offset, Wort

### Beschreibung der USING-Parameter:

### Segment:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, in dem die Nummer eines Segments steht.

Ø1 SEGMENTNR PIC 9(5).

#### Offset:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, welches die Position ausgehend von 0 innerhalb des Segments enthält.

01 OFFSET-POS PIC 9(5).

#### Wort:

ist ein 2stelliges alphanumerisches Feld, in dem der vom Unterprogramm an der angegebenen Adresse gefundene Wert übertragen wird.

Ø1 WORT PIC X(2).

## Beispiel: Lesen aus dem "DOS-Workpage"

MOVE 64 TO SEGMENTNR.
MOVE 19 TO OFFSET-POS

CALL X"94" USING SEGMENTNR, OFFSET-POS, WORT.

## Schreiben eines Bytes über Segment und Offset

#### Format:

CALL X"86" USING Segment, Offset, Byte

## Beschreibung der USING-Parameter:

#### Segment:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, in dem die Nummer eines Segments steht.

Ø1 SEGMENTNR PIC 9(5).

#### Offset:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, welches die Position ausgehend von 0 innerhalb des Segments enthält.

Ø1 OFFSET-POS PIC 9(5).

#### Wert:

ist ein 1stelliges alphanumerisches Feld, dessen Inhalt vom Unterprogramm an der angegebenen Adresse geschrieben wird.

Ø1 BYTE PIC X.

## Beispiel:

MOVE 1000 TO SEGMENTNR.
MOVE 64 TO OFFSET-POS
MOVE X"0A" TO BYTE.

CALL X"86" USING SEGMENTNR, OFFSET-POS, BYTE.

## Schreiben eines Wortes über Segment und Offset

#### **Format:**

CALL X"95" USING Segment, Offset, Wort

### Beschreibung der USING-Parameter:

#### Segment:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, in dem die Nummer eines Segments steht.

Ø1 SEGMENTNR PIC 9(5).

#### Offset:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, welches die Position ausgehend von 0 innerhalb des Segments enthält.

01 OFFSET-POS PIC 9(5).

#### Wert:

ist ein 2stelliges alphanumerisches Feld, dessen Inhalt vom Unterprogramm an der angegebenen Adresse geschrieben wird.

Ø1 WORT PIC X(2).

## Beispiel:

MOVE 80 TO SEGMENTNR.
MOVE 30 TO OFFSET-POS
MOVE X"20C0" TO WORT.

CALL X"95" USING SEGMENTNR, OFFSET-POS, WORT.

## **Empfangen eines Bytes vom Hardware-Port**

#### **Format:**

CALL X"87" USING Port, Wert

## Beschreibung der USING-Parameter:

#### Port:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, das die Adresse vom Port enthält, von dem eingelesen werden soll.

Ø1 PORT PIC 9(5).

#### Wert:

ist ein 1stelliges alphanumerisches Feld, in dem das vom Unterprogramm eingelesene Zeichen übergeben wird.

Ø1 WERT PIC X.

### **Beispiel:**

MOVE 957 TO PORT.

CALL X"87" USING PORT, WERT.

## **Empfangen eines Wortes vom Hardware-Port**

#### Format:

CALL X"96" USING Port, Wort

## Beschreibung der USING-Parameter:

#### Port:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, das die Adresse vom Port enthält, von dem eingelesen werden soll.

Ø1 PORT PIC 9(5).

#### Wert:

ist ein 2stelliges alphanumerisches Feld, in dem die vom Unterprogramm eingelesenen Zeichen übergeben werden.

Ø1 WORT PIC X(2).

## **Beispiel:**

MOVE 957 TO PORT.

CALL X"96" USING PORT, WORT.

## Senden eines Bytes nach dem Hardware-Port

#### Format:

```
CALL X"88" USING Port, Wert
```

## Beschreibung der USING-Parameter:

#### Port:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, das die Adresse vom Port enthält, zu dem das Zeichen gesendet werden soll.

#### Wert:

ist ein 1stelliges alphanumerisches Feld, in dem das zu sendende Zeichen vorhanden ist.

## Beispiel:

```
MOVE 957 TO PORT.

MOVE "A" TO WERT.

CALL X"88" USING PORT, WERT.
```

### Senden eines Wortes nach dem Hardware-Port

#### Format:

```
CALL X"97" USING Port, Wert
```

## Beschreibung der USING-Parameter:

#### Port:

ist ein 5stelliges numerisches Feld, das die Adresse vom Port enthält, zu dem das Zeichen gesendet werden soll.

Ø1 PORT PIC 9(5).

#### Wert:

ist ein 2stelliges alphanumerisches Feld, in dem die zu sendenden Zeichen vorhanden sind.

Ø1 WORT PIC X(2).

### Beispiel:

```
MOVE 957 TO PORT.
MOVE "AB" TO WORT.

CALL X"97" USING PORT, WORT.
```

## Splitten von Dateinamen

#### Format:

CALL X"8C" USING Dateispezifikation,
Laufwerk, Dateiname, Erweiterung

### Beschreibung der USING-Parameter:

### Dateispezifikation:

ist ein alphanumerisches Feld mit einer variablen Länge von mindestens 20 Bytes, dessen Inhalt (Dateispezifikation) gesplittet werden soll.

Ø1 DATEISPEZIFIKATION PIC X(20).

#### Laufwerk:

ist ein alphanumerisches Feld mit einer variablen Länge von mindestens 6 Bytes, in dem die getrennte Laufwerksbezeichung übertragen wird.

**Ø1 LAUFWERK** 

PIC X(6).

#### Dateiname:

ist ein alphanumerisches Feld mit einer variablen Länge von mindestens 10 Bytes, in dem der getrennte Dateiname übertragen wird.

Ø1 DATEINAME

PIC X(10).

#### **Erweiterung:**

ist ein alphanumerisches Feld mit einer variablen Länge von mindestens 5 Bytes, in dem die getrennte Dateierweiterung (Extension) übertragen wird.

Ø1 DATEIERWEITERUNG PIC X(5).

### **Beispiel:**

```
MOVE "C:KUNDEN.ISM" TO DATEISPEZIFIKATION.
```

CALL X"8C" USING DATEISPEZIFIKATION,

LAUFWERK,

DATEINAME,

DATEIERWEITERUNG.

Siehe Programmbeispiel PGM28

### Zusammenketten von Dateinamen

#### **Format:**

```
CALL X"8D" USING Dateispezifikation,
Laufwerk, Dateiname, Erweiterung
```

## Beschreibung der USING-Parameter:

### Dateispezifikation:

ist ein alphanumerisches Feld mit einer variablen Länge von mindestens 20 Bytes, in dem die zusammengekettete Dateispezifikation übertragen wird.

01 DATEISPEZIFIKATION PIC X(20).

#### Laufwerk:

ist ein alphanumerisches Feld mit einer variablen Länge von mindestens 6 Bytes, dessen Inhalt eine gültige Laufwerksbezeichnung ist.

> Ø 1 LAUFWERK

PIC X(6).

#### Dateiname:

ist ein alphanumerisches Feld mit einer variablen Länge von mindestens 10 Bytes, dessen Inhalt ein gültiger Dateiname nach DOS-Konventionen ist.

01 DATEINAME

PIC X(10).

#### **Erweiterung:**

ist ein alphanumerisches Feld mit einer variablen Länge von mindestens 5 Bytes, dessen Inhalt eine gültige Dateierweiterung ist.

> Ø 1 DATEIERWEITERUNG

PIC X(5).

### **Beispiel:**

MOVE "C:"

TO LAUFWERK.

MOVE "KUNDEN " TO DATEINAME. MOVE "ISM"

TO DATEIERWEITERUNG.

CALL X"8D" USING DATEISPEZIFIKATION,

LAUFWERK,

DATEINAME,

DATEIERWEITERUNG.

## Kombinierte Programmaufrufe

Dieses Unterprogramm kann für die Ausführung unterschiedlicher Funktionen verwendet werden. Die gewünschte Funktion wird mit Hilfe einer Funktionsnummer erreicht.

#### Format:

CALL X"91" USING Ergebnis, Funktion, Parameter

## Beschreibung der USING-Parameter:

### **Ergebnis:**

ist ein binäres Feld, das mit PIC 99 zu definieren ist. Nach der Ausführung der gewünschten Funktion enthält das Feld Null, wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt worden ist. Ein Wert ungleich Null bedeutet, daß ein Fehler aufgetreten und die Funktion nicht ausgeführt worden ist.

**Ø1 ERGEBNIS** 

PIC 99 COMP.

#### **Funktion:**

ist ein binäres Feld, das mit PIC 99 zu definieren ist. Es enthält die Nummer der gewünschten Funktion.

**Ø1 FUNKTION** 

PIC 99 COMP.

Das Unterprogramm stellt die folgenden Funktionen zu Verfügung:

Funktions- nummer	Funktion
1	Führt ein Programm aus
2	Schreibt in die DOS-Kommandozeile
3	Liest aus der DOS-Kommandozeile
2 3 4 8	Übergibt die aktuelle Länge der DOS-Kommandozeile
8	Wechselt das aktuelle Directory
11	Setzt einen COBOL-Schalter
12	Liest einen COBOL-Schalter
13	Setzt einen RUN-TIME-Schalter
14	Liest einen RUN-TIME-Schalter
15	Stellt fest, ob die Datei existiert
16	Übergibt die Anzahl der CALL-Parameter
18	Löscht eine Datei
26	Feststellen der Laufwerkskapazität
35	Führt ein DOS-Kommando aus
46	Fügt das Zeichen (00 hex) in
	LINE-SEQUENTIAL-Dateien ein
47	Unterdrückt das Einfügen des Zeichens
	(ØØ hex) in LINE-SEQUENTIAL-Dateien
48	Fügt ein Tabulatorzeichen in
	LINE-SEQUENTIAL-Dateien ein
49	Unterdrückt das Einfügen des Tabulatorzeichens
	in LINE-SEQUENTIAL-Dateien

Diese Funktionen werden anschließend mit den erforderlichen Parametern beschrieben.

#### Parameter:

ist ein alphanumerisches Feld, dessen Länge, Aufbau und Inhalt von der gewünschten Funktion abhängig ist.

Ø1 PARAMETER PIC X( ).

Beendet das aktuelle Programm, lädt ein neues und führt es aus.

Die Parameter für Funktion 1 bestehen aus 2 Feldern:

- Länge: enthält die Länge des Programmnamens.
- Programmname: ist ein alphanumerisches, in der Länge variables Feld und enthält den Name des Programms, welches ausgeführt werden soll.

```
Ø1 PARAM-X91-1.

Ø5 LAENGE PIC 99 COMP.

Ø5 PROG-NAME PIC X(8).
```

## **Beispiel:**

```
MOVE 1 TO FUNKTION.

MOVE 7 TO LAENGE.

MOVE "SUBPROG" TO PROG-NAME.

CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, PARAM-X91-1.
```

Überträgt den Inhalt eines Puffers in die DOS-Kommandozeile. Es können maximal 120 Bytes übertragen werden. Bei Überlauf in der Kommandozeile enthält das Ergebnis Feld einen Wert ungleich Null.

#### Zu beachten:

Die übertragung eines Kommandos in die Kommandozeile bewirkt nicht seine Ausführung, vielmehr wird dies durch die Funktion 35 erreicht.

Die Parameter für Funktion 2 bestehen aus 2 Feldern:

- Länge: enthält die Länge der zu übertragenden Zeichen.
- Kommandopuffer: ist ein alphanumerisches, in der Länge variables Feld, enthält die zu übertragenden Zeichen (DOS-Kommando).

```
Ø1 PARAM-X91-2.

Ø5 LAENGE PIC 99 COMP.

Ø5 KOMMANDOPUFFER PIC X(120).
```

Überträgt den Inhalt der DOS-Kommandozeile in einen Puffer. Das Ergebnis enthält Null, wenn die Kommandozeile leer ist.

Die Parameter für Funktion 3 bestehen aus 2 Feldern:

- Länge: enthält die Länge der zu lesenden Zeichen.
- Puffer: ist ein alphanumerisches, in der Länge variables Feld und wird mit den eingelesenen Zeichen versorgt.

Übergibt die aktuelle Länge der DOS-Kommandozeile in einem Datenfeld.

Der Parameter für Funktion 4 ist ein Datenfeld, in dem die gefundene Länge übertragen wird.

Ø1 LAENGE

PIC 99 COMP.

#### **Funktion 8**

Wechselt das aktuelle Directory

Die Parameter für Funktion 8 bestehen aus 2 Feldern:

- Länge: enthält die Länge des neuen Pfades einschließlich des Zeichens (back slash \).
- Verzeichnis: ist ein alphanumerisches, in der Länge variables Feld, enthält wahlweise die Laufwerksbezeichnung, jedoch den Namen des neuen Directory und endet mit hex 00.

Ø1 PARAM-X91-8.

**Ø5 LAENGE** 

PIC 99 COMP.

05 VERZEICHNIS

PIC X(30).

Setzt einen oder mehrere COBOL-Schalter auf "ein" bzw. "aus".

Die Parameter für Funktion 11 bestehen aus 2 Feldern:

MOVE 11 TO FUNKTION.

- Schaltertabelle: besteht aus 8 Elementen für die COBOL-Schalter 0-7. Eine 1 im ersten Element setzt Schalter 0 auf "ein", eine 0 setzt ihn auf "aus".
- ANSI-DEBUG: enthält 1, wenn der Schalter für den ANSI-STANDARD-DEBUG-Modul auf "ein" gesetzt werden soll, bzw. 0 für "aus".

```
Ø1 PARAM-X91-11.

Ø5 SCHALTER PIC 99 COMP OCCURS 8.

Ø5 ANSI-DEBUG PIC 99 COMP.
```

### **Beispiel:**

Die COBOL-Schalter 0, 4, und 7 sollen auf "ein", alle anderen auf "aus" gesetzt werden.

```
MOVE 1 TO SCHALTER (1).

MOVE Ø TO SCHALTER (2).

MOVE Ø TO SCHALTER (3).

MOVE Ø TO SCHALTER (4).

MOVE 1 TO SCHALTER (5).

MOVE Ø TO SCHALTER (6).

MOVE Ø TO SCHALTER (7).

MOVE Ø TO SCHALTER (8).

MOVE Ø TO ANSI-DEBUG.

CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, PARAM-X91-11.
```

Liest einen oder mehrere COBOL-Schalter

Die Parameter für Funktion 12 sind die gleichen wie bei Funktion 11, es wird jedoch eine 1 im Tabellenelement eingetragen, wenn der zugehörige Schalter auf "ein", bzw. eine 0, wenn der Schalter auf "aus" steht.

CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, PARAM-X91-11.

#### **Funktion 13**

Setzt einen RUN-TIME-Schalter auf "ein" bzw. "aus".

Das RUN-TIME-System von Micro Focus verfügt über 26 Alphabetschalter von A-Z. Sie werden RUN-TIME-Schalter genannt und können vom COBOL-Programm gesetzt oder abgefragt werden.

Diese Schalter können auch außerhalb des COBOL-Programms bei der Ausführung mit RUN-Funktion bzw. beim Erstellen einer EXE-Datei gesetzt werden. Z.B.

C>COBOL RUN Programmname +B

oder

C>COBOL BUILD Programmname +E

Die Parameter für Funktion 13 bestehen aus:

- Schaltertabelle: mit 26 Elementen für die RUN-TIME-Schalter A-Z. Eine 1 im ersten Element setzt Schalter A auf "ein", eine 0 setzt ihn auf "aus", usw.
  - Ø1 PARAM-X91-13.
    Ø5 SCHALTER PIC 99 COMP OCCURS 26.

### **Beispiel:**

Die RUN-TIME-Schalter A, C und Z sollen auf "ein", alle anderen auf "aus" gesetzt werden.

```
MOVE 13 TO FUNKTION.

MOVE 1 TO SCHALTER (1).

MOVE 1 TO SCHALTER (3).

MOVE 1 TO SCHALTER (26).

CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, PARAM-X91-13.
```

#### **Funktion 14**

Liest einen RUN-TIME-Schalter

Mit dieser Funktion können Sie feststellen, ob ein Alphabetschalter gesetzt oder nicht gesetzt ist.

Die Parameter für Funktion 14 sind die gleichen wie bei Funktion 13. Eine 1 im ersten Element zeigt jedoch an, daß der Schalter A gesetzt ist, usw.

Stellt fest, ob die Datei existiert.

Ø1

Die Parameter für Funktion 15 bestehen aus:

PARAM-X91-15.

- Länge: ist ein binäres Feld, das mit PIC 99 zu definieren ist, und enthält die Länge des Dateinamens.
- Dateiname: ist ein alphanumerisches Feld mit einer variablen Länge und enthält den Dateinamen.

```
05 LAENGE PIC 99 COMP.
05 DATEI-NAME PIC X(14).

MOVE 15 TO FUNKTION.
```

CALL X"91" USING ERGEBNIS FUNKTION PARAM-X91-15.

Das Ergebnisfeld enthält 0, wenn die Datei existiert.

Übergibt die Anzahl der von einem Hauptprogramm an ein Unterprogramm übergebenen Parameter.

Die Funktion ist sinnvoll, wenn man in einem aufgerufenen Programm (Unterprogramm) feststellen möchte, wie viele Parameter hier übergeben wurden. Nach der Ausführung der Funktion 16 zeigt eine 0 im Ergebnisfeld, daß das laufende Programm als Hauptprogramm ausgeführt und nicht durch eine CALL-Anweisung aufgerufen wird.

#### Der Parameter für Funktion 16:

Anzahl: ist ein numerisches Feld, welches die Anzahl der übergebenen Parameter enthält.

Ø1 ANZAHL

PIC 99 COMP.

## **Beispiel:**

MOVE 16 TO FUNKTION.

CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, ANZAHL.

### Löschen einer Datei

Die Parameter für Funktion 18 bestehen aus 2 Feldern:

- Länge: enthält die Länge des Dateinamens.
- Dateiname: ist ein alphanumerisches, in der Länge variables Feld, enthält den Namen der Datei, welche gelöscht werden soll.

```
Ø1 PARAM-X91-18.

Ø5 LAENGE PIC 99 COMP.

Ø5 DATEI-NAME PIC X(13).
```

Wurde die Datei erfolgreich gelöscht, so enthält das Ergebnisfeld 0.

## **Beispiel:**

```
MOVE 18 TO FUNKTION.

MOVE 9 TO LAENGE.

MOVE "DATEN.$$$" TO DATEI-NAME.

CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, PARAM-X91-18.
```

Feststellen der Laufwerkskapazität

Die Parameter für Funktion 26 bestehen aus 2 Feldern:

- ein binäres Feld mit dem Wert 0 und
- ein 1stelliges alphanumerisches Feld für die Laufwerksbezeichnung.

Diese Funktion übergibt beginnend mit dem ersten Byte in Parameter 2 Datenfelder von jeweils PIC 9(8) COMP. Das erste enthält die Anzahl der noch freien Bytes, das zweite die gesamte Kapazität des Laufwerks.

01 PARAMETER.

Ø5 NULL-NULL PIC 9(Ø2) COMP VALUE Ø.

05 LAUFWERK PIC X(01).

01 FILLER REDEFINES PARAMETER.

05 NOCH-FREI PIC 9(08) COMP.

Ø5 GESAMT PIC 9(Ø8) COMP.

MOVE 26 TO FUNKTION.

CALL X"91" USING ERGEBNIS FUNKTION PARAMETER.

Enthält das Ergebnisfeld 0, so wurde die Funktion erfolgreich ausgeführt, ansonsten ist ein Fehler aufgetreten (z.B. falsche Laufwerksbezeichnung).

Leitet die Ausführung eines DOS-Kommandos ein.

Die Parameter für Funktion 35 bestehen aus 2 Feldern:

- Länge: enthält die Länge der Kommandozeile.
- Wert: ist ein binäres Feld, enthält immer hex 00.

Es wird immer das Kommando ausgeführt, welches durch die Funktion 2 in die Kommandozeile geschrieben worden ist.

```
Ø1 PARAM-X91-35.
Ø5 LAENGE PIC 99 COMP.
Ø5 WERT-Ø PIC 99 COMP VALUE Ø.
```

### **Beispiel:**

Ausführen eines beliebigen DOS-Kommandos aus dem COBOL-Programm.

```
MOVE 2 TO FUNKTION.

MOVE 9 TO LAENGE IN PARAM-X91-2.

MOVE "DIR *.CBL" TO KOMMANDOPUFFER.

CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, PARAM-X91-2.

MOVE 35 TO FUNKTION.

MOVE 9 TO LAENGE IN PARAM-X91-35.

CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, PARAM-X91-1.
```

Erlaubt dem Benutzer das Einfügen von Nullzeichen (hex 00) in LINE-SEQUENTIAL-Dateien, und zwar vor jedem Code, der kleiner als (1B hex) ist. Normalerweise werden solche Zeichen, deren Code kleiner als (1B hex) ist, noch vor dem Schreiben in eine LINE-SEQUENTIAL-Datei ausgefiltert. Mit Hilfe der Funktion 46 können solche Zeichen mit vorangestellten Nullen (00 hex) geschrieben werden. (Diese Eigenschaft bei LINE-SEQUENTIAL-Dateien gilt nur für PROFESSIONAL-COBOL-Versionen, die älter als die Version 1.2 sind).

#### Der Parameter für Funktion 46:

 Dateiname: ist ein alphanumerisches, in der Länge variables Feld und enthält den SELECT-Name der LINE-SEQUENTIAL-Datei.

```
Ø1 DATEI-NAME PIC X(13).
```

### Beispiel:

```
MOVE 46 TO FUNKTION.

MOVE "STEUER.FIL" TO DATEI-NAME.
```

CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, DATEI-NAME.

### Siehe Programmbeispiel PGM21

### **Funktion 47**

Unterdrückt das Einfügen des Zeichens Nullzeichen (hex 00) in LINE-SEQUENTIAL-Dateien. Diese Funktion schaltet also Funktion 46 aus.

Erlaubt dem Benutzer das Einfügen von Tabulatorzeichen (hex 09) in LINE-SEQUENTIAL-Dateien. Beim Lesen werden Tabulatorzeichen jeweils in 8 Leerzeichen umgewandelt. Vor dem Schreiben in einer Diskettendatei werden alle 8 Leerzeichen in einem Tabulatorzeichen (hex 09) komprimiert. (Diese Eigenschaft bei LINE-SEQUENTIAL-Dateien gilt nur für PROFES-SIONAL-COBOL-Versionen, die älter als die Version 1.2 sind).

#### Der Parameter für Funktion 48:

 Dateiname: ist ein alphanumerisches, in der Länge variables Feld und enthält den SELECT-Name der LINE SEQUENTIAL-Datei.

Ø1 DATEI-NAME PIC X(13).

### **Funktion 49**

Unterdrückt das Einfügen des Zeichens Tabulatorzeichen (hex 09) in LINE-SEQUENTIAL-Dateien. Diese Funktion schaltet also Funktion 48 aus.

Beim Lesen werden Tabulatorzeichen jeweils in 8 Leerzeichen umgewandelt. Beim Schreiben in einer Diskettendatei werden Leerzeichen als Leerzeichen geschrieben.

# Bildschirm-Steuerung/Benutzerattribute/ANSI.SYS

#### Format:

CALL X"A7" USING Funktion, Parameter

### Beschreibung der USING-Parameter:

01 FUNKTION

PIC 9(2) COMP.

Für Funktion 16 und 18:

Ø1 PARAMETER

PIC 9(2) COMP.

Für Funktion 6 und 7:

**Ø1 PARAMETER** 

PIC X.

Für Funktion 17:

Ø1 PARAMETER.

Ø5 PARAM-1

PIC 9(2) COMP.

05 PARAM-2

PIC 9(2) COMP.

### Folgende Funktionen können benutzt werden:

Funktion	Bedeutung	Parameter	
6	Liest Benutzerattribut	Enthält nach der Ausführung das eingelesene Benutzer- attribut.	
7	Setzt Benutzerattribut	Enthält das zu setzende Benutzerattribut.	
16	Schaltet Benutzerattribut ein oder aus.	<ul> <li>Ø Schaltet das Attribut ein.         Normalerweise ist             Benutzerattribut             ausgeschaltet.     </li> <li>Schaltet das Attribut aus.</li> </ul>	
17	Cursor verändern	2 Felder, die die Form des Cursors bestimmen.	
18	Setzt den ANSI.SYS ein oder aus.	Ø Schaltet ANSI.SYS aus. Normalerveise ist ANSI.SYS ausgeschaltet.	
		1 Schaltet ANSI.SYS ein	

Um nun Texte mit Benutzerattributen am Bildschirm zu senden, muß zunächst das Benutzerattribut mittels Funktion 7 gesetzt und anschließend mittels Funktion 16 eingeschaltet (aktiviert) werden.

Wenn das Benutzerattribut gesetzt und eingeschaltet ist, wird bei der Textausgabe auf dem Bildschirm das im Parameter eingesetzte Zeichen (Benutzerattribut) verwendet, sofern der ANSI.SYS-Bildschirmtreiber nicht mit Funktion 18 eingeschaltet wurde.

Siehe auch Kapitel 2 (Bildschirmattribute).

### **Beispiel:**

Setzen und Einschalten des Benutzerattributs auf rot-blinkende Eigenschaften.

Ø1 FUNKTION PIC 9(2) COMP.

Ø1 PARAMETER-7 PIC X.

Ø1 PARAMETER-16 PIC 9(2) COMP.

\* Setzen des Benutzerattributs auf rot-blinkend

MOVE 7 TO FUNKTION.

MOVE X"8C" TO PARAMETER-7.

CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER-7.

\* Einschalten des Benutzerattributs

MOVE 16 TO FUNKTION.

MOVE Ø TO PARAMETER-16.

CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER-16.

\* Ausschalten des Benutzerattributs

MOVE 16 TO FUNKTION.

MOVE 1 TO PARAMETER-16.

CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER-16.

Siehe Programmbeispiel PGM23, PGM15

#### Verändern des Cursors mit X"A7"

Der Cursor ist ein Block, der aus 14 parallelen Linien (0-13) besteht. Mit dem Unterprogramm X"A7" und Funktion 17 kann die Form des Cursors bestimmt werden. Dabei können 2 Blöcke entstehen oder der Cursor unsichtbar gemacht werden. Der Parameter A bestimmt die Anzahl der Linien im oberen Block, Parameter B bestimmt die Anzahl der Linien im unteren Block.



Cursorblock

Wenn A < B ist, werden Linien 0 bis A und Linien B bis 13 gesetzt.

Wenn A = B ist, wird nur Linie A gesetzt.

Wenn A > B ist, werden Linien B bis A gesetzt.

### Beispiel:

Ø1 PARAMETER.

Ø5 A PIC 99 COMP.

Ø5 B PIC 99 COMP.

MOVE 17 TO FUNKTION.
CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER.

### Besonderheiten:

Wenn A = 14 und B = 0, erscheint der Cursor in vollem Block.

Wenn A = 14 und B = 16, verschwindet der Cursor.

### Unterdrückung des Erscheinens von Passworten/ Voranzeige der ACCEPT-Felder/ Benutzer-Funktionstasten

Das Unterprogramm X"AF" kann verwendet werden, um die Anzeige eines Passwortes während der Eingabe zu unterdrücken (schwarz auf schwarz) bzw. um zu bestimmen, ob ein ACCEPT-Feld vor der Eingabe angezeigt oder nicht angezeigt werden soll. Eine weitere Funktion dieses Unterprogramms liegt in der Aktivierung von Benutzer-Funktionstasten (z.B. Funktionstaste F1) bzw. ADIS-Modul-Funktionstasten im Zusammenhang mit der CRT-STATUS-Klausel.

#### **Format:**

CALL X"AF" USING Flag, Parameter

### Beschreibung der USING-Parameter:

#### Flag:

ist ein binäres Feld mit PIC 99, dessen Wert immer 1 sein muß. Jeder andere Wert als 1 ergibt ein undefinierbares Ergebnis.

Ø1 FLAG

PIC 99 COMP VALUE 1.

#### Parameter:

ist eine Datengruppe, deren Aufbau und Inhalt von der gewünschten Wirkung des Unterprogramms abhängig ist.

Die Parameter für Passwort-Geheimhaltung bestehen aus:

- einem 2stelligen binären Feld, dessen Inhalt sein kann:
  - 0 für die normale Anzeige des Passwortes (Standard),
  - 1 für die Unterdrückung der Anzeige des Passwortes nur für die nächste auszuführende ACCEPT-Anweisung. Bei einer nachfolgenden ACCEPT-Anweisung kann das Passwort gesehen werden.
  - 2 für die Unterdrückung der Anzeige des Passwortes bis die Anzeige wieder mit 0 eingeschaltet wird.
- einem 1stelligen alphanumerischen Feld, dessen Inhalt 2 sein muß,
- einem 2stelligen binären Feld, dessen Inhalt 84 sein muß und
- einem 2stelligen binären Feld, dessen Inhalt 1 sein muß.

Siehe Programmbeispiel PGM14

### **Beispiel:**

Unterdrückung der Anzeige des Passwortes während der Eingabe, bis sie wieder freigegeben wird.

```
Ø 1
    PARAM-PASSWORT.
    Ø5
       PARAM-1
                        PIC 99 COMP.
                        PIC X VALUE "2".
    Ø5
       PARAM-2
    Ø5
       PARAM-3
                        PIC 99 COMP VALUE 84.
                        PIC 99 COMP VALUE 1.
    Ø5
       PARAM-4
    MOVE 2 TO PARAM-1.
    CALL X"AF" USING FLAG PARAM-PASSWORT.
    ACCEPT PASSWORT AT 1040.
```

Die Parameter für die Voranzeige von ACCEPT-Feldern bestehen aus:

- einem 2stelligen binären Feld, dessen Inhalt sein kann:
  - 0 für die Unterdrückung der Voranzeige von ACCEPT-Feldern. Numerisch-druckaufbereitete Felder werden angezeigt, sobald der Cursor darauf positioniert wird, numerische Felder, sobald eine Eingabe in das Feld gemacht wird.
  - 1 für die Unterdrückung der Voranzeige von ACCEPT-Feldern. Numerische und numerisch-druckaufbereitete Felder werden angezeigt, sobald der Cursor darauf positioniert wird.
  - 2 für individuelle Voranzeigen von Feldinhalten. D.h., sobald der Cursor in ein Feld positioniert wird, wird sein Inhalt angezeigt.
  - 3 zum Voranzeigen aller Feldinhalte, bevor sie mit ACCEPT eingegeben werden können (Standard).
- einem 1stelligen alphanumerischen Feld, dessen Inhalt 2 sein muß,
- einem 2stelligen binären Feld, dessen Inhalt 76 sein muß und
- einem 2stelligen binären Feld, dessen Inhalt 1 sein muß.

#### Zu beachten:

Die Voranzeige wird in jedem Fall unterdrückt, wenn die Passwort-Geheimhaltung aktiv ist.

### **Beispiel:**

Unterdrückung der Voranzeige von Datenfeldern.

```
01 PARAM-VORANZEIGE.
05 PARAM-1 PIC 99 COMP.
05 PARAM-2 PIC X VALUE "2".
05 PARAM-3 PIC 99 COMP VALUE 76.
05 PARAM-4 PIC 99 COMP VALUE 1.

MOVE 2 TO PARAM-1.
CALL X"AF" USING FLAG PARAM-PASSWORT.

ACCEPT DATENFELD AT 1040.
.
```

#### Die Parameter für Benutzer-Funktionstasten bestehen aus:

- einem 2stelligen binären Feld, dessen Inhalt sein kann:
  - 0 deaktiviert die Benutzer-Funktionstasten.
  - 1 aktiviert die Benutzer-Funktionstasten. Wenn diese aktiv sind, wird die Eingabe während einer ACCEPT-Anweisung sofort beendet, sobald eine der festgelegten Tasten gedrückt wird. Die gedrückte Taste kann mit Hilfe des CRT-STATUS-Feld festgestellt werden (siehe anschließenden Text).
- einem 1stelligen alphanumerischen Feld, dessen Inhalt 1 sein muß,
- einem 2stelligen binären Feld, welches die Nummer der ersten Benutzer-Funktionstaste beinhaltet, die aktiviert werden soll.
- einem 2stelligen binären Feld, welches die Anzahl der zu aktivierenden Tasten ausgehend von der ersten Nummer beinhaltet.

Die Tabelle der Benutzer-Funktionstasten bietet max. 91 Tasten zu aktivieren. Sollen z.B. die Tasten F1 bis F1Ø aktiviert werden, so muß der dritte Subparameter auf 1 (erste Nummer) und der vierte Subparameter auf 10 (10 Tasten) gesetzt werden.

Es können nur Tastengruppen auf einmal aktiviert werden. Man kann jedoch das Unterprogramm mehrfach mit unterschiedlichen Tastengruppen aufrufen, um eine bestimmte Gruppe zur gegebenen Zeit zu aktivieren. Dabei bleiben alle aktivierten Gruppen so lange in Kraft, bis sie durch die Funktion 0 deaktiviert werden.

Eine weitere Methode, Funktionstasten individuell zu programmieren, liegt in der Anwendung des Unterprogramms X"B0".

Funktionsnummer	Taste
Ø	ESCape
1-10 11-20 21-30 31-40	F1 bis F10 Shift + F1 bis F10 Ctrl + F1 bis F10 Alt + F1 bis F10
41-50	Alt + 1 bis Ø
51 52	Alt + - Alt + =
53-64	nicht definiert
65-90	Alt + A bis Z

Tabelle der Benutzer-Funktionstasten

#### Die Parameter für ADIS-Modul-Funktionstasten bestehen aus:


- einem 2stelligen binären Feld, dessen Inhalt sein kann:
  - 1 aktiviert die ADIS-Modul-Funktionstasten. Wenn diese aktiv sind, wird die Eingabe während einer ACCEPT-Anweisung sofort beendet, sobald eine der festgelegten Tasten gedrückt wird. Die gedrückte Taste kann mit Hilfe des CRT-STATUS-Feld festgestellt werden.
  - 2 deaktiviert die ADIS-Modul-Funktionstasten.
  - 3 aktiviert die ADIS-Modul-Funktionstasten nur dann, wenn die standardmäßig festgelegte Wirkung für eine bestimmte Taste nicht mehr ihre Wirkung während der ACCEPT-Anweisung erzielen kann. Nehmen wir an, die Tabulator-Taste ( ) wurde aktiviert (sie bewirkt standardmäßig den Sprung zum nächsten Feld). Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die ACCEPT-Anweisung wirklich beendet, während der Cursor im letzten Feld steht.

Diese Einrichtung bietet dem Benutzer wertvolle Möglichkeiten, während einer ACCEPT-Anweisung die Eingabe eines Feldes sofort zu beenden, ohne die Return-Taste drücken zu müssen (wenn z.B. eine sofortige Prüfung der Eingabe durchgeführt werden soll).

- einem 1stelligen alphanumerischen Feld, dessen Inhalt 2 sein muß,
- einem 2stelligen binären Feld, welches die Nummer der ersten ADIS-Modul-Funktionstaste beinhaltet, die aktiviert werden soll.
- einem 2stelligen binären Feld, welches die Anzahl der zu aktivierenden bzw. deaktivierenden Tasten, ausgehend von der ersten Nummer, beinhaltet.

### **Sonderfunktion:**

Die ACCEPT-Anweisung kann auch sofort beendet werden, sobald das letzte Zeichen eines Feldes eingegeben worden ist, wenn die folgenden Parameter verwendet werden:



Zum Ausschalten dieser Funktion verwenden Sie bitte die Parameter:

Ø	2	82	1
---	---	----	---

#### Die CRT-STATUS-Klausel

Die CRT-STATUS-Klausel verknüpft ein 3stelliges Feld mit den aktivierten Benutzer- bzw. ADIS-Modul-Funktionstasten. Dabei enthält das erste Byte eine 1, wenn eine der aktivierten Benutzer-Funktionstasten während ACCEPT gedrückt wird, bzw. eine 2, wenn eine der aktivierten ADIS-Modul-Funktionstasten gedrückt wird.

Enthält das erste Byte eine 0, so wurde die Return-Taste gedrückt. Das zweite Byte enthält die Tastennummer im binären Format. Das dritte Byte enthält ein Fehlerkennzeichen (nicht näher definiert), wenn ein Fehler auftritt.

SPECIAL-NAMES.
CRT STATUS TASTEN-FELD.

- Ø1 TASTEN-FELD PIC XXX.
- 01 FILLER REDEFINES TASTEN-FELD.

05 KZ PIC X.
88 TASTE-GEDRUECKT VALUE 1.

05 TASTEN-NR PIC 99 COMP.

05 FEHLER-KZ PIC X.

### **Beispiel:**

In einem Programm soll während der Eingabe mit der ACCEPT-Anweisung eine der Tasten bzw. der Tastenkombinationen F1-F10, Shift + F1-F10, Ctrl + F1-F10 und Alt + F1-F10 die Eingabe beenden.

```
Ø1 PARAM-BENUTZER-TASTEN.
    Ø5 AKTIV-DEAKTIV
                               PIC 99 COMP.
    Ø5 PARAM-2
                               PIC X
                                         VALUE "1".
    Ø5 ERSTE-NUMMER
                               PIC 99 COMP.
    Ø5 ANZAHL-TASTEN
                              PIC 99 COMP.
   MOVE 1 TO AKTIV-DEAKTIV.
    MOVE 1 TO ERSTE-NUMMER.
   MOVE 40 TO ANZAHL-TASTEN.
    CALL X"AF" USING FLAG PARAM-BENUTZER-TASTEN.
    ACCEPT MASKEØ1 AT Ø1Ø1.
    IF TASTE-GEDRUECKT
      IF TASTEN-NR = 31 DISPLAY "ALT + F1"
      ELSE IF TASTEN-NR = 32 DISPLAY "ALT + F2"
      usw.
```

Siehe Programmbeispiel PGM13, PGM17

# Programmieren der Funktionstasten

Das Unterprogramm X"B0" bietet die Möglichkeit, beliebige Tasten und Tastenkombinationen während einer Eingabe mit ACCEPT zu erkennen.

#### Format:

CALL X"B0" USING Funktion, Parameter

### Beschreibung der USING-Parameter:

#### **Funktion:**

ist ein binäres Feld mit PIC 99, dessen Inhalt die gewünschte Funktion bestimmt:

Funktions nr.	Funktion
Ø 2 7 1Ø 11	Baut eine Tabelle mit Funktionstasten auf Testet den Status der shift-ähnlichen Tasten Testet den Status des Druckers Setzt einen DOS-Returncode Liest den DOS-Returncode

#### Parameter:

ist eine Datengruppe, deren Aufbau und Inhalt von der gewünschten Wirkung des Unterprogramms abhängig ist.

Die Parameter für Funktion 0 sind:

- Ergebnis: ein 2stelliges binäres Feld, welches nach der Ausführung die Nummer des Tabelleneintrags, dessen Taste erkannt wurde, beinhaltet. Das Ergebnisfeld enthält 0, wenn die RETURNTaste gedrückt wurde, bzw. 255, wenn eine Taste gedrückt wurde, die einen 2-Byte-Code erzeugt und nicht in der Tabelle der Funktionstasten enthalten ist.
- Datengruppe: diese besteht f
  ür jede zu erkennende Taste aus einem L
  ängenfeld und einem Codefeld.

Das Längenfeld enthält 1 oder 2 in binärem Format für die Codelänge 1 oder 2.

Das Codefeld ist ein 1 oder 2 Byte großes Feld und enthält den Code, der von der Taste erzeugt wird (siehe Codetabelle im Anhang).

■ Endkennzeichen: ein Feld mit hex 00: signalisiert das Ende der Funktionstasten-Tabelle.

Siehe Programmbeispiel PGM07, PGM12, PGM08, PGM10

### **Beispiel:**

Erkennen der Tasten F1, F2, + und -.

- Ø1 FUNKTION PIC 99 COMP.
- 01 FUNKTION-TABELLE.
  - Ø3 ERGEBNIS PIC 99 COMP.
  - 03 FILLER PIC X(10)

VALUE X"02003B02003C012B012D".

03 ENDE-KZ PIC X VALUE X"00".

CALL X"BO" USING FUNKTION FUNKTION-TABELLE.

ACCEPT FELD AT 1010.


IF ERGEBNIS = 1 DISPLAY "F1 GEDRÜCKT"

ELSE IF ERGEBNIS = 2 DISPLAY "F2 GEDRÜCKT"

ELSE IF ERGEBNIS = 3 DISPLAY "+ GEDRÜCKT"

ELSE IF ERGEBNIS = 4 DISPLAY "- GEDRÜCKT".

### Erläuterung:



### **Erkennen eines Funktionstasten-Drucks**

Die ACCEPT-Anweisung erkennt normalerweise nur die folgenden Tasten mit deren Wirkungen:

Taste	Wirkung		
RETURN bzw. ←	beenden der Eingabe		
Home	positionieren des Cursors auf das erste Feld in der Maske		
End	positionieren des Cursors auf das Ende des aktuellen Feldes, dann auf das letzte Feld in der Maske		
Shift# bzw.	positionieren des Cursors auf das Feld davor		
<b>₹</b>	positionieren des Cursors auf das Feld danach		
•	positionieren des Cursors eine Spalte nach links		
•	positionieren des Cursors eine Spalte nach rechts		
1	positionieren des Cursors eine Zeile nach oben (gleiche Spalte)		
+	positionieren des Cursors eine Zeile nach unten (gleiche Spalte)		

Während der Eingabe können also nur die obengenannten Funktionstasten betätigt werden. Jede andere Taste wird mit einem Piepton zurückgewiesen.

Andere Tasten können mit dem Unterprogramm X"B0" über eine Tabelle zugänglich gemacht werden.

Das Unterprogramm braucht nur einmal aufgerusen zu werden, um den Druck einer Taste jederzeit zu erkennen. Dies gilt nur auf Programmebene, so hat X"B0" nur eine Wirkung auf das laufende Programm, externe COBOL-Unterprogramme können ihren eigenen Aufruf haben.

Das Unterprogramm kann beliebig oft mit unterschiedlichen Tabellen aufgerufen werden. Für die Zugänglichkeit einer bestimmten Taste gilt nur die im letzten Aufruf benutzte Tabelle. Die Tabelle kann jederzeit modifiziert werden, ohne daß das Unterprogramm noch einmal aufgerufen werden muß.

Letztlich muß darauf hingewiesen werden, daß das Ergebnisbyte (Tastennr) nicht nur nach jeder ACCEPT-Anweisung aktualisiert wird, sondern auch nach jedem Aufruf des Unterprogramms X"83" (Lesen eines Zeichens von der Tastatur).

Die Parameter für Funktion 2 sind:

 Byte: enthält nach der Ausführung eine Bit-Tabelle; sie zeigt an, ob die Taste eingeschaltet (Bit = 1) oder ausgeschaltet (Bit = 0) ist.

Taste	Bit
Ins Caps Lock Num Lock Scroll Lock Alt Ctrl Shift links Shift rechts	Ø 1 2 3 4 5 6 7

Der Zugriff auf die einzelnen Bits dieser Tabelle kann mit Hilfe des Unterprogramms X"F5" erleichtert werden.

- Subparameter2: ein binäres Feld, welches immer wieder vor dem Aufruf des Unterprogramms auf 2 gesetzt werden muß.
- Subparameter3: ein 6stelliges alphanumerisches Feld, dessen Inhalt undefiniert ist.

Für die ersten vier Tasten der obigen Tabelle wird das entsprechende Bit bei jedem Drücken umgeschaltet.

Für die letzten vier Tasten wird das entsprechende Bit nur dann auf 1 gesetzt, wenn die Taste während des Aufrufs tatsächlich gedrückt ist.

#### Drucker testen

Der Parameter für Funktion 7 ist ein binäres Feld, dessen Inhalt:

- 0 ist, wenn der Drucker nicht on-line, bzw.
- 1, wenn der Drucker off-line.

Siehe Programmbeispiel PGM11

### **Beispiel:**

```
Ø1 DRUCKER-STATUS
```

PIC 99 COMP.

```
MOVE 7 TO FUNKTION.
CALL X"B0" USING FUNKTION DRUCKER-STATUS.
```

### **DOS-Returncode**

Der Parameter für Funktion 10 oder 11 ist ein binäres Feld, in dem der Returncode zu Verfügung gestellt wird.

Siehe Programmbeispiel PGM10

# **Beispiel:**

```
01 DOS-CODE PIC 99 COMP.
.
.
.
.
MOVE 3 TO DOS-CODE.
MOVE 10 TO FUNKTION.
CALL X"B0" USING FUNKTION DOS-CODE.
```

### Ein/Ausgabe von Attributen und Texten am Bildschirm

Das Unterprogramm X"B7" bietet bessere Möglichkeiten als DISPLAY, um Texte am Bildschirm zu schreiben. Mit diesem Unterprogramm erscheint das Bild auf einmal und schnell am Bildschirm, ohne dabei den Aufbau des Bildschirmes durch die Cursorbewegungen zu sehen.

#### Format:

CALL X"B7" USING Funktion, Parameter, Puffer.

### Beschreibung der USING-Parameter:

#### **Funktion:**

ist ein binäres Feld mit PIC 99, dessen Inhalt die gewünschte Funktion bestimmt:

Funktions- nr.	- Funktion		
Ø	Liest Zeichen vom Bildschirm in den Puffer		
1	Schreibt Zeichen vom Puffer auf den Bildschirm		
2	Liest Attribute vom Bildschirm in den Puffer		
3	Schreibt Attribute vom Puffer auf den Bildschirm		
4	Löscht Zeichen auf dem Bildschirm		
5	Löscht Attribute auf dem Bildschirm		

#### Parameter:

ist eine Datengruppe, die aus 3 Feldern (jeweils PIC 9(4) COMP) besteht:

- Länge: enthält die Länge der Texte bzw. Attribute, die geschrieben oder gelesen werden sollen.
- Bildschirmposition: enthält die Position des Bildschirmes, bei der Texte bzw. Attribute geschrieben oder gelesen werden sollen. In diesem Zusammenhang wird jede Bildschirmstelle mit einer Position von 1 bis 2000 bezeichnet (z.B letzte Spalte in Zeile 1 hat Position 81).
- Pufferposition: enthält die Position des Puffers, von der Texte bzw. Attribute geschrieben oder gelesen werden sollen. Die Pufferposition beginnt immer mit 1.

#### Puffer:

enthält Texte bzw. Attribute, die geschrieben oder gelesen werden sollen, und kann eine beliebige Länge haben.

Für die Funktion 4 und 5 wird kein Puffer benötigt.

Siehe Programmbeispiel PGM01, PGM10, PGM26

### Zu beachten:

Beim Lesen oder Schreiben von Texten bzw. Attributen ist die aktuelle Länge im Längenfeld allein dafür entscheidend, wie viele Bytes übertragen werden sollen.

Wird eine Länge verwendet, die größer als die tatsächliche Pufferlänge ist, so werden die nachfolgenden Daten (nach dem Puffer) beim Lesen zerstört.

Werden Zeichen auf den Bildschirm geschrieben, so wird das Benutzerattribut benutzt, sofern dieses aktiv ist.

### **Beispiel:**

Es sollen jeweils aus dem Attributpuffer und aus dem Textpuffer 2000 Bytes geschrieben werden.

Ø1 Ø1	LESEN-ZEICHEN SCHREIBEN-ZEICHEN	- 1	COMP VALUE Ø.
Ø1 Ø1	LESEN-ATTR SCHREIBEN-ATTR	- 1 1	COMP VALUE 2.
Ø1	FORM-PARAMETER.  03 LAENGE  03 BILDSCHIRM-POS  03 PUFFER-POS	PIC 9(4) PIC 9(4) PIC 9(4)	COMP.
	CALL EIN-AUSGABE US	FORM-	IBEN-ATTR PARAMETER -00-ATTR.
	CALL EIN-AUSGABE US		IBEN-ZEICHEN PARAMETER

PGMØ1-ØØ.

# Testen, ob ein Zeichen von der Tastatur eingegeben wurde

#### **Format:**

CALL X"D9" USING Parameter

Parameter ist ein 2stelliges binäres Feld. Es ist nach der Ausführung

- = 0, wenn keine Zeichen über die Tastatur eingegeben wurden und
- <> 0, wenn ein Zeichen über die Tastatur eingegeben wurde.

### Beispiel:

Ø1 PARAM-D9 PIC 99 COMP.

CALL X"D9" USING PARAM-D9.

#### Zu beachten:

■ Das Unterprogramm funktioniert nicht im GO-Modus.

Siehe Programmbeispiel PGM18, PGM20

# **Erzeugen eines Pieptons**

### Format:

CALL X"E5".

Erzeugt einen Piepton von 1/8 Sekunden Dauer.

# Positionierung des Cursors auf eine bestimmte Bildschirmposition

#### **Format:**

CALL X"E6" USING Ergebnis, Parameter.

### Beschreibung der USING-Parameter:

#### **Ergebnis:**

ist ein binäres Feld mit PIC 99, welches keine Bedeutung hat.

#### Parameter:

ist eine Datengruppe, die aus 2 Feldern besteht:

- Zeile mit einem Inhalt von 0 bis 24.
- Spalte mit einem Inhalt von 0 bis 79.

#### Zu beachten:

Wird ein Wert für Zeile bzw. Spalte benutzt, der nicht dem oben definierten Inhalt entspricht (0-24 bzw. 0-79), so wird der Cursor unsichtbar gemacht.

# **Packen eines Bytes**

#### Format:

```
CALL X"F4" USING Byte, Tabelle.
```

### Beschreibung der USING-Parameter:

#### Byte:

ist ein PIC 99 Feld, in dem das Ergebnis nach der Ausführung zur Verfügung gestellt wird.

#### Tabelle:


ist ein Bereich mit 8 Elementen, der wie folgt zu definieren ist:

```
Ø1 TABELLE.
Ø5 ELEM PIC 9(2) COMP OCCURS 8.
```

Das Packen eines Bytes bedeutet hier, daß jedes Bit des genannten Bytes den Wert 0 oder 1 erhält, abhängig vom Inhalt des korrespondierenden Elements aus der Tabelle.

Dabei kann der Inhalt dieses Tabellenelementes nur 0 oder 1 sein. Das erste Tabellenelement (Nr 1) korrespondiert mit dem höchstwertigen Bit usw.

Dieses Unterprogramm kann also sinnvollerweise für den Zugriff auf Bitebene verwendet werden. Die folgende Darstellung veranschaulicht den Ablauf dieses Unterprogramms:



# Beispiel:

CALL X"F4" USING BYTE, TABELLE.

# **Entpacken eines Bytes**

#### Format:

```
CALL X"F5" USING Byte, Tabelle.
```

# Beschreibung der USING-Parameter:

#### Byte:


ist ein PIC 99 Feld, welches den Ausgangswert beinhaltet.

#### Tabelle:

ist ein Bereich mit 8 Elementen, in dem das Ergebnis nach der Ausführung zur Verfügung gestellt wird.

```
Ø1 TABELLE.
Ø5 ELEM PIC 9(2) COMP OCCURS 8.
```

Dieses Unterprogramm bewirkt genau das Gegenteil zum X"F4". Die folgende Darstellung veranschaulicht den Ablauf dieses Unterprogramms:



## **Beispiel:**

Soll festgestellt werden, ob das Bit 3 z.B. auf 1 steht, so kann dies mit der Abfrage

IF ELEM 
$$(5) = 1$$
 THEN

erreicht werden.

## 5. Aufbauen einer Help-Bibliothek

### Die Help-Einrichtung

MICRO-FOCUS-Compiler erlauben dem Benutzer den Aufbau einer Help-Bibliothek in der eigenen Anwendung nach dem gleichen Prinzip, wie sie im COBOL-System auch verwendet wird.

Hierzu entwickelt man die benötigten Hilfsinformationen als eine Bildschirmmaske in FORMS. Jede Help-Maske muß einen bestimmten Namen aufweisen, der hier lautet:

HELPxx

Wobei xx 2 beliebige Zeichen sind, z.B. "H1", der vollständige Maskenname heißt dann "HELPH1.FRM".

### Der Aufruf der Help-Maske

Eine Help-Maske kann mit dem Unterprogramm "S:HELP" aufgerufen werden, wobei das Zeichen "S" im Namen auf das Systemlaufwerk verweist und nicht etwa ein Laufwerk mit dem Namen S ist. Beim Aufruf des Unterprogramms wird ein Parameter, der die 2 variablen Zeichen zur Bestimmung der Maskennamen beinhaltet, übergeben.

#### **Beispiel:**

```
Ø1 HELP-ID PIC X(2).
.
.
.
.
.
.
.
MOVE "H1" TO HELP-ID.
CALL "S:HELP" USING HELP-ID.
```

Die Ausführung dieser CALL-Anweisung bewirkt das Senden der Help-Maske am Bildschirm.

### Der Ablauf des Sendevorgangs

Das Unterprogramm "S:HELP" sichert intern den aktuellen Inhalt des Bildschirms, bevor die Help-Maske gesendet wird. Während die Help-Maske am Bildschirm angezeigt ist, kann der Benutzer außer Leertaste und [F1] keine Eingabe machen. Diese bewirken eben, daß "S:HELP" die Anzeige der Help-Maske beendet und der gesicherte Bildschirminhalt wieder gesendet wird.

Nach Beendigung der Anzeige der Help-Maske erhält die nächste Anweisung (nach dem CALL "S:HELP") die Steuerung. Es liegt also in der Verantwortung des Programmierers, wo die Programmsteuerung weitergehen soll.

Beim Sichern bzw. Wiederanzeigen des aktuellen Inhalts des Bildschirms werden nicht nur Daten, sondern auch aktuelle Bildschirmattribute gesichert und angezeigt.


### Der Aufbau einer Help-Maske

Help-Masken werden wie bereits aufgeführt in FORMS erstellt. Dabei muß darauf geachtet werden, daß die Maske aus maximal 21 Zeilen (Bildschirmzeilen 1-21) bestehen kann. "S:HELP" sendet aus der Help-Maske nur 21 Zeilen, selbst wenn sie aus 25 Zeilen besteht. Die Bildschirmzeilen 22 bis 25 werden nicht überschrieben, da man von der Annahme ausgeht, es könnte hier ein Anwendungsmenü stehen.

Beim Erstellen der Help-Maske können Texte und beliebige Bildschirmattribute benutzt werden. Variable (Daten) haben hier keinen Sinn.

In der Maske muß eine Aufforderung an den Benutzer gestellt werden, wonach die Leertaste oder F1-Taste gedrückt werden soll, wenn die Anzeige der Help-Maske beendet werden muß. Wird eine andere Taste außer Leerzeichen oder F1 gedrückt, so blinkt der Text auf Zeile 21 zweimal und wird anschließend mit normalen Attributen angezeigt. Zwangsläufig sollte man hier dann die Aufforderung auf Zeile 21 plazieren.

#### Beispiel:



### Einrichtung der Help-Bibliothek

Help-Masken müssen nicht einzeln auf dem Systemlaufwerk stehen. PROFESSIONAL COBOL bietet die Möglichkeit, eine Help-Bibliothek mit F7 aus dem COBOL-Hauptmenü einzurichten. Die Bibliothek muß den Namen HELP.LIB aufweisen, daher muß die COBOL-eigene HELP.LIB vorübergehend umbenannt werden, bis die Einrichtung der anwendungsbezogenen HELP.LIB beendet ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine HELP.LIB einzurichten:

LIBRARY-Funktion vom Hauptmenü aufrufen	F7
erste HELP-Maske (z.B. HELPH1.FRM) laden, geben Sie als Name nur HELPH1 ein	F3
erste HELP-Maske (z.B. HELPH2.FRM) laden, geben Sie als Name nur HELPH2 ein usw.	F3
Help-Bibliothek sichern, geben Sie als Name nur HELP ein	F4
LIBRARY-Funktion beenden	Esc

Nun wurde eine Help-Bibliothek mit dem Namen HELP.LIB erstellt, die dann von der Anwendung angesprochen wird, wenn die Anweisung

ausgeführt wird.

Die Bibliothek ist jederzeit um weitere Help-Masken erweiterbar (auch nach der Implementierung), ohne daß eine zusätzliche Arbeit bezüglich des Bindevorgangs oder ähnliches anfällt. Bei der Erweiterung der Help-Bibliothek muß im obigen Vorgang die HELP.LIB jedoch als erstes mit [F3] geladen werden.

### Die Implementierung

Wird das Unterprogramm "S:HELP" in der Anwendung benötigt, so muß dieses auch mitgebunden werden. Binden Sie deshalb das Unterprogramm "HELP.GNT" aus der COBOL.LIB während der Bindephase mit BUILD in Ihrer Anwendung.

Siehe PGM29

# 6. Integration des systeminternen Directory-Menüs

PROFESSIONAL COBOL benutzt beim Laden und Sichern von Dateien in verschiedenen Funktionen des COBOL-Systems das Directory-Menü "S:NAME", mit dem man Dateien eines bestimmten Typs auflisten kann.

Dieses Menü kann auch in der eigenen Anwendung integriert werden, um anwendungsbezogene Dateien aufzulisten.

### Die Leistung des Directory-Menüs

Das Directory-Menü arbeitet in zwei Stufen. In der ersten Stufe kann der Benutzer Dateien eines bestimmten Typs auflisten, ein anderes Unterverzeichnis aktivieren oder ein anderes Laufwerk wählen.

Directory-C: F1=help F2=dir F3=chdir F9=drv	Escape	Ins-Caps-Num-Scroll

Die erste Stufe des Directory-Menüs

Subdirectory	Date	Time		
(parent) COBPGM TEXTE	1-Jan-80 1-Jan-80	1:37am	of directory	
			<b>v</b>	
ChangeDir-C:\COBPGM————————————————————————————————————				

Ausgewählt mit F3 (change Directory)

Zum Auflisten von weiteren Subdirectories positioniert man auf das Subdirectory und drückt auf die Return-Taste.

In der zweiten Stufe kann der Benutzer die aufgelisteten Dateien nach Dateinamen oder Erstellungsdatum sortieren lassen, in den aufgelisteten Dateien mit PgUp, PgDn und Cursortasten blättern und schließlich die hervorgehobene Datei mit der Return-Taste in einem Feld wählen.

Name	Date	Time	
PGM15	14-Mar-87	6:38pm	
PGM16	16-Feb-87	6:59pm	
PGM17	26-Feb-87	10:19am	
PGM18	8-Mar-87	10/:0/7pm	
PGM19	3-Mar-87	9:00am	
PGM2Ø	22-Mar-87	9:48am	
PGM21	9-Mar-87	8:05am	
PGM22	11-Mar-87	7:13am	
PGM23	24-Feb-87	10/:17pm	
PGM24	4-Mar-87	9:15pm.	
PGM25	10-Mar-87	5:14pm.	
PGM26	5-Mar-87	9:26am	
PGM27	8-Mar-87	6:27pm	
PGM28	10-Mar-87	11:31am	
PGM29	9-Mar-87	6:Ø8pm	
PGM3Ø	22-Mar-87	11:11am	
PGM31	3-Mar-87	2:Ø3am	
PGM32	5-Mar-87	6:19pm	
Directory-	-C:\COBPGM		Asc-NameIns-Caps-Num-Scroll
F1=help F2	=dir F3=chdir	F4=del F5/	F6=sort-name/time F7=unsort F8=asc/desc
t=up-name	↓=down-name 4-	=select-na	ame Escape F9=drv
	= 21,331,968		e space=' 5,562,368

Ausgewählt mit F2 (directory) und anschließend sortiert mit F5 (sort-name).

### Der Aufruf des Directory-Menüs

Das Directory-Menü wird mit der Anweisung

```
CALL "S: NAME" USING ....
```

aufgerufen.

Das Unterprogramm "S:NAME" benötigt die folgenden Parameter:

```
Ø1 FUNKTION PIC 9(Ø2) COMP.
Ø1 DATEI-NAME PIC X(8).
Ø1 DATEI-ERWEITERUNG PIC X(3).
```

Funktion muß vor dem Aufruf auf 2 gesetzt werden. Dateiname hat beim Aufruf keine Bedeutung, das System liefert den mit der Return-Taste vom Directory-Menü ausgewählten Namen in diesem Feld. Wurde die Return-Taste benutzt, um einen Dateinamen zu wählen, so erhält Funktion nach der Ausführung den Wert 1. Dateierweiterung enthält den Dateityp, nach dem 'S:NAME" suchen soll.

#### **Beispiel:**

```
MOVE 2 TO FUNKTION.

MOVE "TXT" TO DATEI-ERW.

CALL "S:NAME" USING FUNKTION DATEI-NAME DATEI-ERWEITERUNG.
```

### Die Implementierung

Wird das Unterprogramm "S:NAME" in der Anwendung benötigt, so muß dieses auch mitgebunden werden. Binden Sie deshalb das Unterprogramm "NAME.GNT" aus der COBOL.LIB während der Bindephase mit BUILD in Ihre Anwendung.

Siehe Programmbeispiel PGM32

# 7. Schnittstellen zu Assembler-Unterprogrammen


Die genannten COBOL-Compiler von MIRCO FOCUS erlauben dem Anwender das Aufrufen eines externen Unterprogramms, welches nicht in COBOL geschrieben ist. Diese Möglichkeit ist besonders für den Zugriff auf Systemebene wertvoll. Damit steht dem Programmierer nichts mehr im Wege, mit COBOL rationell und dennoch alle denkbaren Routinen zu programmieren.

Dazu muß das externe Assembler-Unterprogramm so aufgebaut werden, daß es auf der Adresse 100H beginnt und im binären Format als .BIN-Datei liegt. Gehen Sie deshalb wie folgt vor, wenn das Assembler-Unterprogramm "BEI-SPIEL" zu erstellen ist:

1) Erstellen des Assembler-Programms mit einem beliebigen Editor.

2)	Übersetzen:
	C>MASM BEISPIEL
3)	Binden:
	C>LINK BEISPIEL
4)	Umwandeln in .BIN-Datei
	C>EXE2BIN BEISPIEL
5)	Aufruf in COBOL:

CALL "BEISPIEL" USING ......



### Der Aufbau eines Assembler-Unterprogramms

Bei der Erstellung von Assembler-Unterprogrammen kann der Anwender bestimmen, ob dieses mit dem Programmnamen

```
CALL "BEISPIEL" USING ......

oder mit einer Nummer

CALL X"03" USING ......
```

außgerufen werden soll. Die letzte Möglichkeit erlaubt die Definition mehrerer Eingangsstellen im Unterprogramm (Subroutinen), die jeweils mit einer Nummer außgerufen werden können. Ein solches Unterprogramm muß, wie bereits beschrieben, erstellt, jedoch als RTS.BIN umbenannt werden, z.B:

C>REN BEISPIEL.BIN RTS.BIN

# Parameterübergabe beim Aufruf mit Programmname (Stackaufbau)

Die Register DS (data segment) und CS (code segment) haben beim Eingang ins Unterprogramm den gleichen Wert. IP (instruction pointer) verweist auf 100H.

Hierzu brauchen außer des Flag-Registers keine Register gesichert zu werden.

SS (stack segment) verweist auf das RTS-Datensegment.

SS:SP (stack segment:stack pointer) verweist auf die Rückkehradresse einer Far-Prozedur (also 32-Bit-Adresse).

Die Parameteradressen werden als Segment:Offset von links nach rechts in den Stack geschrieben (32-Bits).

<--- SP ΙP 2 adresse CS 4 OFFSET 3. PARAM 6 SEGMENT 3. PARAM 8 OFFSET 2. PARAM 10 SEGMENT 2. PARAM 12 1. PARAM OFFSET 14 SEGMENT 1. PARAM

CALL "ADDNAME" USING PARM-1 PARM-2 PARM-3

Höhere Adresse

Stackaufbau nach dem Eingang ins Unterprogramm

#### **Beispiel:**

Zugriff auf den ersten Parameter

Hier wird der Segmentanteil des ersten Parameters in ES und der Offset in SI geladen.

#### Die RTS.BIN-Datei

Die RTS.BIN-Datei beginnt auf der Adresse 100H und enthält im ersten Byte die Anzahl der vorhandenen Subroutinen. Im darauffolgenden Wort (2 Bytes) ist die Adresse der ersten Subroutine (CALL X"01"), im nächsten Wort die Adresse der zweiten Routine (CALL X"02") vorhanden usw.

	Ø			
Anzahl der Subroutinen	1			
Adresse der 1. Subroutine	7			
Adresse der 2. Subroutine	5			
Adresse der 3. Subroutine	7			
SUBROUTINE 1				
SUBROUTINE 2				

Aufbau der RTS.BIN-Datei


Enthält das erste Byte der RTS.BIN-Datei z.B. 8, so müssen deswegen keine 8 Subroutinen in der RTS.BIN-Datei vorhanden sein. In diesem Fall kann die Adresse der ungenutzten (fehlenden) Subroutinen auf Null gesetzt werden. Die Steuerung wird sofort an das COBOL-Programm zurückgegeben. Wird eine Subroutine, deren Nummer größer ist als der Inhalt des ersten Bytes, in der RTS.BIN aufgerufen, so tritt ein Fehler auf.

### Parameterübergabe an die RTS.BIN-Datei

SS:SP (stack segment:stack pointer) verweist auf die Rückkehradresse einer Near-Prozedur (also 16-Bit-Adresse).

Die Parameteradressen werden als Offset von links nach rechts in den Stack geschrieben (16-Bits).

CALL "ADDNAME" USING PARM-1 PARM-2 PARM-3



Höhere Adresse

Stackaufbau nach dem Eingang ins Unterprogramm

#### **Beispiel:**

Zugriff auf den ersten Parameter

bzw. nachfolgendes Beispiel, wenn eine Struktur (STRUC) verwendet wird:

```
PARMETER
            STRUC
BP ALT
                    ?
            DW
RET_ADR
                    ?
            DW
PARM3
            DW
PARM2
            DW
PARM1
            DW
PARMETER
            ENDS
                    BX,[BP].PARM1
            MOV
```


# 8. Übergang in den Betriebssystemmodus

PROFESSIONAL COBOL erlaubt dem Benutzer den Übergang in den Betriebssystemmodus

#### DOS.

Diese Möglichkeit gilt sowohl während das COBOL-System aktiv ist, als auch während der Ausführung solcher Anwendungen, die mit COBOL entwickelt worden sind.

Drücken Sie dazu die folgenden Tastenkombination gleichzeitig:



#### Anschließend erscheint am Bildschirm die folgende Meldung:

Sie sind nun auf DOS-Ebene und können wie gewöhnlich DOS-Kommandos ausführen. Zur Wiederaktivierung der Anwendung bzw. des COBOL-Systems geben Sie ein:

# 9. Demonstrationsprogramme

In diesem Kapitel finden Sie 35 Programmbeispiele, die den erarbeiteten Stoff vertiefen sollten.

Damit Sie sich in die Umgebung eines Programms besser versetzen können, wird zu jedem Programm ein Dialog-Testlauf beigefügt. Sie finden ihn immer am Ende des Programms.

Bei der Entwicklung dieser Programme wurde in erster Linie auf die Funktion, die durch das jeweilige Programm ausgeführt werden sollte, mehr Wert gelegt und nicht immer auf die "Programmierkunst".

Alle Programme sind so aufgebaut, daß sie als Haupt- oder Unterprogramme aufgerufen werden können.

Das letzte Programm PGM35 gilt als Master-Programm, von dem aus alle anderen Programme aufgerufen werden können.

Es empfiehlt sich, zum Übersetzen der Programme eine Batchdatei mit folgendem Inhalt zu erstellen:

```
COBOL CHECK PGM01
COBOL CHECK PGM02
COBOL CHECK PGM03
.
.
COBOL CHECK PGM33
COBOL CHECK PGM34
COBOL CHECK PGM34
```

### PGM01: Senden und Verarbeiten einer Bildschirmmaske

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                   R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                   Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:21.
999979
MMMM80**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                   **
000100**
ØØØ11Ø** DAS PROGRAMM DEMONSTRIERT DIE ERSTELLUNG VON BILDSCHIRM-
ØØØ12Ø** MASKEN MIT DEM MASKENGENERATOR FORMS, DIE GENERIERUNG
000130** VON DATENSTRUKTUREN UND DEN UMGANG MIT DEREN DATENFELDERN
ØØØ14Ø** SOWIE DAS SENDEN VON BILDSCHIRMATTRIBUTEN UND TEXTEN AM BILD-**
ØØØ15Ø** SCHIRM. IN DER BILDSCHIRMMASKE WIRD DIE MONATLICHE RATE NACH **
ØØØ16Ø** DER EINGABE EINES HYPOTHEKENDARLEHENS. EINES ZINSSATZES UND
ØØØ17Ø** EINER LAUFZEIT BERECHNET.
                                                   * *
                                                   **
ØØØ21Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ22Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ23Ø SOURCE-COMPUTER.
                         IBM-PC.
ØØØ24Ø OBJECT-COMPUTER.
                         IBM-PC.
ØØØ25Ø SPECIAL-NAMES.
       DECIMAL-POINT IS COMMA.
000260
              IS CRT.
000270
        CONSOLE
ØØØ29Ø DATA DIVISION.
ØØØ3ØØ WORKING-STORAGE SECTION.
000310
000320******************************
ØØØ33Ø* PARAMETER FÜR EIN∕AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ35Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                     PIC X(1)
                                VALUE X"B7".
ØØØ36Ø
ØØØ37Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ38Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000390
ØØØ4ØØ Ø1 FORM-PARAMETER.
000410 `
      Ø3 LAENGE
                      PIC 9(4) COMP.
ØØØ42Ø Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
```

```
ØØØ43Ø Ø3 PUFFER-POS
                           PIC 9(4) COMP.
000440***********************
ØØØ45Ø Ø1 DARLEHEN
                           PIC 9(6)V99.
ØØØ46Ø Ø1 ZINSSATZ
                          PIC 9(2)V9(3).
ØØØ47Ø Ø1 LAUFZEIT
                           PIC 9(2).
000480
ØØØ49Ø Ø1 Q
                           PIC 9(1)V9(1Ø).
ØØØ5ØØ Ø1 RATENZINSSATZ
                          PIC 9(2)V9(1Ø).
ØØØ51Ø Ø1 ANZAHLRATEN
                           PIC 9(3).
ØØØ52Ø
ØØØ54Ø Ø1
           PGMØ1-ØØ-ATTR.
ØØØ55Ø
          Ø3 FILLER
                           PIC X(2000) VALUE ALL X"03".
ØØØ56Ø Ø1
          PGMØ1-ØØ
ØØØ57Ø
          Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø1Ø1 PIC X(ØØ56) VALUE "┏━
ØØØ58Ø-
ØØØ59Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
000600
        Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØØ61Ø
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ54).
ØØØ62Ø
        Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø256 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000630 03 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
        Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000640
ØØØ65Ø
        Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ19).
        03 PGM01-00-0321 PIC X(0015) VALUE "Ratenberechnung".
ØØØ66Ø
000670 03 FILLER PIC X(0020).
000680 03 PGM01-00-0356 PIC X(0001) VALUE "|".
        Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
ØØØ69Ø
        Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000700
000710 03 FILLER PIC X(0054).
000720 03 PGM01-00-0456 PIC X(0001) VALUE "■".
000730
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
000740
          Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØ56) VALUE "►
ØØØ75Ø-
          "_____
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
000760
000770
         Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ78Ø
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ54).
ØØØ79Ø
        Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø656 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
       Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
000800
ØØØ81Ø
        Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000820
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ54).
000830
        Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø756 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
      Ø3 FILLER
000840
                            PIC X(ØØ24).
        Ø3 PGMØ1-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØ27) VALUE "▌ Hypothekendarlehen
ØØØ85Ø
ØØØ86Ø-
         "--->".
        Ø3 FILLER
ØØØ87Ø
                            PIC X(ØØ28).
000880 03 PGM01-00-0856 PIC X(0001) VALUE "|".
000890 03 FILLER PIC X(0024).
000900 03 PGM01-00-0901 PIC X(0001) VALUE "|".
```

```
000910
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
                PGMØ1-ØØ-Ø956 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
000920
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
000930
          03 PGM01-00-1001 PIC X(0011) VALUE " Zinssatz".
000940
000950
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ11).
          Ø3 PGMØ1-ØØ-1Ø23 PIC X(ØØ13) VALUE "---->
ØØØ96Ø
ØØØ97Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ2Ø).
                PGMØ1-ØØ-1Ø56 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000980
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
000990
001000
                PGMØ1-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                             PIC X(ØØ54).
001010
          Ø3 FILLER
001020
                PGMØ1-ØØ-1156 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
001030
001040
          Ø3 PGMØ1-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØ11) VALUE " Laufzeit".
                             PIC X(ØØ11).
ØØ1Ø5Ø
          Ø3 FILLER
                PGMØ1-ØØ-1223 PIC X(ØØ15) VALUE "---->
ØØ1Ø6Ø
                                                         Jahre".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ18).
001070
          Ø3 PGMØ1-ØØ-1256 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ1Ø8Ø
ØØ1Ø9Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
001100
                PGMØ1-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ111Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
001120
          Ø3 PGMØ1-ØØ-1356 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                             PIC X(ØØ24).
001130
          Ø3 FILLER
001140
          03 PGM01-00-1401 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ115Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
          Ø3 PGMØ1-ØØ-1456 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ116Ø
                             PIC X(ØØ24).
ØØ117Ø
          Ø3 FILLER
ØØ118Ø
          Ø3 PGMØ1-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
          Ø3 FILLER
ØØ119Ø
                             PIC X(ØØ54).
          Ø3 PGMØ1-ØØ-1556 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001200
                             PIC X(ØØ24).
001210
          Ø3 FILLER
001220
          Ø3
                PGMØ1-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
001230
001240
          03 PGM01-00-1656 PIC X(0001) VALUE "|".
                             PIC X(ØØ24).
001250
          Ø3 FILLER
ØØ126Ø
          Ø3 PGMØ1-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØ13) VALUE " Monatsrate".
          Ø3 FILLER
001270
                             PIC X(ØØ13).
ØØ128Ø
          03 PGM01-00-1727 PIC X(0001) VALUE "=".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ13).
ØØ129Ø
001300
          03 PGM01-00-1741 PIC X(0002) VALUE "DM".
001310
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ13).
001320
          Ø3 PGMØ1-ØØ-1756 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001330
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
001340
          03 PGM01-00-1801 PIC X(0001) VALUE "".
001350
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
ØØ136Ø
          Ø3 PGMØ1-ØØ-1856 PIC X(ØØØ1) VALUE "."
001370
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
```

```
ØØ138Ø
                PGMØ1-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ139Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
                PGMØ1-ØØ-1956 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
001400
001410
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
                PGMØ1-ØØ-2ØØ1 PIC X(ØØ56) VALUE "-
001420
                                      ──~|".
001430-
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
001440
001450
          Ø3 PGMØ1-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ146Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
001470
                PGMØ1-ØØ-2156 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
ØØ148Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
ØØ149Ø
          Ø3 PGMØ1-ØØ-22Ø1 PIC X(ØØ24) VALUE " Programmende (J/N)?
          " N".
ØØ15ØØ-
ØØ151Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ31).
                PGMØ1-ØØ-2256 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ152Ø
          Ø3
ØØ153Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
          03 PGM01-00-2301 PIC X(0001) VALUE "1".
ØØ154Ø
001550
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
ØØ156Ø
          Ø3 PGMØ1-ØØ-2356 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
001570
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
ØØ158Ø
          Ø3 PGMØ1-ØØ-24Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ159Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
ØØ16ØØ
               PGMØ1-ØØ-2456 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ161Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
ØØ162Ø
          Ø3 PGMØ1-ØØ-25Ø1 PIC X(ØØ56) VALUE "┗—
ØØ163Ø-
001640
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ24).
ØØ165Ø Ø1
             PGMØ1-Ø1
                        REDEFINES
                                    PGMØ1-ØØ
ØØ166Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø588).
ØØ167Ø
          Ø3 PGMØ1-Ø1-Ø829 PIC ZZZ.ZZZ,ZZ.
                             PIC X(Ø15Ø).
ØØ168Ø
          Ø3 FILLER
ØØ169Ø
         Ø3
                PGMØ1-Ø1-1Ø29 PIC ZZ.ZZZ.
001700
         Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø154).
001710
         Ø3 PGMØ1-Ø1-1229 PIC ZZ.
ØØ172Ø
         Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø398).
001730
         Ø3 PGMØ1-Ø1-1729 PIC ZZZ.ZZZ,ZZ.
001740
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø385).
001750
          Ø3 PGMØ1-Ø1-2224 PIC X(ØØØ1).
ØØ177Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ178Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ179Ø PR-1ØØØ.
001800
          PERFORM VORLAUF.
001810
          PERFORM VERARBEITUNG UNTIL PGMØ1-Ø1-2224 = "J" OR "j".
ØØ182Ø PR-9999.
ØØ183Ø
         EXIT PROGRAM.
ØØ184Ø
         STOP RUN.
```

```
ØØ186Ø VORLAUF SECTION.
ØØ187Ø VOR-1ØØØ.
ØØ188Ø
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
         MOVE 2000 TO LAENGE.
ØØ189Ø
        MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS.
ØØ19ØØ
ØØ191Ø
         MOVE 1
                TO PUFFER-POS.
ØØ192Ø VOR-9999.
ØØ193Ø
         EXIT.
ØØ195Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ196Ø VER-1ØØØ.
ØØ197Ø** ATTRIBUTE SCHREIBEN
ØØ198Ø
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ199Ø
                                          PGMØ1-ØØ-ATTR.
002000
ØØ2Ø1Ø** TEXT SCHREIBEN
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
002020
002030
                                             PGMØ1-ØØ.
002040
ØØ2Ø5Ø** VARIABLEN EINGEBEN
ØØ2Ø6Ø
         ACCEPT PGMØ1-Ø1 FROM CRT.
002070
         IF PGMØ1-Ø1-2224 = "J" OR "j" GO TO VER-9999.
002080
002090
        MOVE PGMØ1-Ø1-Ø829 TO DARLEHEN.
         MOVE PGMØ1-Ø1-1029 TO ZINSSATZ.
002100
        MOVE PGMØ1-Ø1-1229 TO LAUFZEIT.
ØØ211Ø
ØØ212Ø
ØØ213Ø
        COMPUTE RATENZINSSATZ = ZINSSATZ / 12.
         COMPUTE Q ROUNDED = 1 + RATENZINSSATZ / 100.
ØØ214Ø
         COMPUTE ANZAHLRATEN = LAUFZEIT * 12.
ØØ215Ø
ØØ216Ø
         COMPUTE PGMØ1-Ø1-1729 ROUNDED =
ØØ217Ø
                (DARLEHEN * ( Q ** ANZAHLRATEN)
                * (Q - 1 )) / (Q ** ANZAHLRATEN - 1).
ØØ218Ø
ØØ219Ø
ØØ22ØØ**
         TEXT SCHREIBEN
ØØ221Ø
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ222Ø
                                             PGMØ1-ØØ.
ØØ223Ø VER-9999.
        EXIT.
002240
```

Dialog-Testlauf (PGM01)

# PGM02: Ausführen von DOS-Kommandos aus dem Programm

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                  PGMØ2.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                 R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                 Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:21.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
ØØØ1ØØ**
ØØØ11Ø** MIT DIESEM PROGRAMM KÖNNEN SIE EIN BELIEBIGES DOS-KOMMANDO
ØØØ12Ø** AUS IHREM COBOL-PROGRAMM AUSFÜHREN.
                                              ××
ØØØ16Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ17Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ18Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ SPECIAL-NAMES.
000210
      DECIMAL-POINT IS COMMA.
000220
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ23Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ24Ø FILE-CONTROL.
ØØØ26Ø DATA DIVISION.
000270
ØØØ28Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ3ØØ* PARAMETER FÜR EIN∕AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ32Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                   PIC X(1)
                             VALUE X"B7".
000330
ØØØ34Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ35Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000360
ØØØ37Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
000380
      Ø3 LAENGE
                   PIC 9(4) COMP.
000390
       Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
000400
      Ø3 PUFFER-POS
                    PIC 9(4) COMP.
ØØØ42Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE Ø.
```

```
ØØØ43Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
000440
            Ø3 TASTEN-NR
                                           PIC 99 COMP.
000450* FUNKTIONSTASTE F1 =1
000460 03 FILLER PIC X(03) VALUE X"02003B".
ØØØ47Ø* DIE TASTEN: ESC=2
ØØØ48Ø Ø3 FILLER PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
ØØØ49Ø* ENDE-KENNZEICHEN
ØØØ5ØØ Ø3 FILLER PIC X
                                      VALUE X"ØØ".
000510*******************************
ØØØ52Ø Ø1 VERSCHIEDENES PIC X
                                                  VALUE X"91".
000530
ØØØ54Ø Ø1 ERGEBNIS
                                      PIC 99 COMP.
000550
ØØØ56Ø Ø1 FUNKTION-2
                                      PIC 99 COMP VALUE 2.
ØØØ57Ø Ø1 FUNKTION-35 PIC 99 COMP VALUE 35.
000580
ØØØ59Ø Ø1 PARAMETER.
000600
            Ø5 KOMMANDOLAENGE PIC 99 COMP.
000610
            Ø5 KOMMANDO
                                    PIC X(70).
ØØØ62Ø
ØØØ63Ø Ø1 WERT-Ø
                                      PIC 99 COMP VALUE Ø.
000640*******************************
ØØØ66Ø Ø1
                  PGMØ2-ØØ-ATTR.

        000670
        03
        FILLER
        PIC X(0181) VALUE ALL X"03".

        000680
        03
        FILLER
        PIC X(0030) VALUE ALL X"31".

        000690
        03
        FILLER
        PIC X(0050) VALUE ALL X"03".

        000700
        03
        FILLER
        PIC X(0030) VALUE ALL X"31".

        000710
        03
        FILLER
        PIC X(0050) VALUE ALL X"31".

        000720
        03
        FILLER
        PIC X(0037) VALUE ALL X"31".

        000730
        03
        FILLER
        PIC X(0037) VALUE ALL X"33".

        000740
        03
        FILLER
        PIC X(0070) VALUE ALL X"33".

                                      PIC X(ØØ7Ø) VALUE ALL X"13".
000740
            Ø3 FILLER
000750
              Ø3 FILLER
                                      PIC X(Ø722) VALUE ALL X"Ø3".
000760 01
                  PGMØ2-ØØ
000770
            03 PGM02-00-0101 PIC X(0080) VALUE "____
000780-
            Ø3 PGMØ2-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ79Ø
000800
            Ø3 FILLER
                                        PIC X(ØØ78).
ØØØ81Ø
            Ø3 PGMØ2-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
            Ø3
                  PGM02-00-0301 PIC X(0001) VALUE ".".
000820
            Ø3 FILLER PIC X(ØØ78).
000830
           Ø3 PGMØ2-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ84Ø
                    PGMØ2-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ85Ø
000860
            Ø3 FILLER
                                        PIC X(ØØ22).
ØØØ87Ø
            Ø3 PGMØ2-ØØ-Ø424 PIC X(ØØ27) VALUE "Ausführen von DOS-Komm
ØØØ88Ø-
            "andos".
           Ø3 FILLER
ØØØ89Ø
                                       PIC X(ØØ29).
000900
            Ø3 PGMØ2-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
```

```
000910
                 PGMØ2-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                               PIC X(ØØ78).
000920
           Ø3 FILLER
                 PGMØ2-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000930
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ94Ø
           Ø3
ØØØ95Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGMØ2-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØØ96Ø
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
000970
           03
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
000980
                 PGMØ2-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000990
           Ø3
001000
           03
                 PGMØ2-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                               PIC X(ØØ78).
           Ø3 FILLER
001010
001020
           03
                 PGMØ2-ØØ-Ø88Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
                 PGMØ2-ØØ-Ø9Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ1Ø3Ø
           Ø3
001040
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGMØ2-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001050
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001060
           Ø3
                               PIC X(ØØ78).
001070
           Ø3 FILLER
001080
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
001090
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                               PIC X(ØØ78).
001100
           Ø3 FILLER
001110
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001120
           Ø3
                 PGM02-00-1201 PIC X(0001) VALUE ".".
           Ø3 FILLER
001130
                               PIC X(ØØ78).
001140
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                 PGM02-00-1301 PIC X(0034) VALUE " Geben Sie das DOS-K
ØØ115Ø
ØØ116Ø-
           "ommando ein:".
001170
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ45).
ØØ118Ø
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGMØ2-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ119Ø
                               PIC X(ØØ78).
001200
           Ø3 FILLER
                 PGMØ2-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ121Ø
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001220
           Ø3
001230
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001240
001250
           Ø3
                 PGM02-00-1601 PIC X(0007) VALUE " ===>".
                               PIC X(ØØ72).
ØØ126Ø
           Ø3 FILLER
001270
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ128Ø
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "I".
ØØ129Ø
                               PIC X(ØØ78).
           Ø3 FILLER
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-178Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001300
001310
           Ø3
                 PGM02-00-1801 PIC X(0001) VALUE "|".
001320
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
ØØ133Ø
           Ø3
                 PGM02-00-1880 PIC X(0001) VALUE "|".
001340
           Ø3
                 PGMØ2-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "►
                                                                      ∛".
ØØ135Ø-
           "—
ØØ136Ø
           Ø3
                 PGM02-00-2001 PIC X(0033) VALUE " F1 = Ausführen
001370-
           " Esc = Ende".
```

```
ØØ138Ø Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ46).
001390
        Ø3 PGMØ2-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
001400
        Ø3
              PGMØ2-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
ØØ141Ø-
           PGMØ2-Ø1
ØØ142Ø Ø1
                     REDEFINES
                                 PGMØ2-ØØ
         Ø3 FILLER
001430
                          PIC X(1208).
              PGMØ2-Ø1-16Ø9 PIC X(ØØ7Ø).
001440
         Ø3
ØØ146Ø PROCEDURE DIVISION.
001470 PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ148Ø PR-1ØØØ.
         PERFORM VORLAUF.
ØØ149Ø
ØØ15ØØ
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 2.
ØØ151Ø PR-9999.
        EXIT PROGRAM.
ØØ152Ø
001530
         STOP RUN.
ØØ155Ø VORLAUF SECTION.
ØØ156Ø VOR-1ØØØ.
ØØ157Ø
       CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG TASTEN-TABELLE.
ØØ158Ø
ØØ159Ø
        MOVE 168Ø TO LAENGE.
        MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
001600
ØØ161Ø VOR-9999.
001620
         EXIT.
ØØ164Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ165Ø VER-1ØØØ.
ØØ166Ø
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
001670
ØØ168Ø**
         ATTRIBUTE SCHREIBEN
001690
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
001700
                            PGMØ2-ØØ-ATTR.
ØØ171Ø** TEXT SCHREIBEN
001720
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
001730
                            PGMØ2-ØØ.
001740
ØØ175Ø
         ACCEPT PGMØ2-Ø1 FROM CRT.
001760
         MOVE PGMØ2-Ø1-16Ø9 TO KOMMANDO.
ØØ177Ø
         MOVE 70 TO KOMMANDOLAENGE.
ØØ178Ø
        IF TASTEN-NR = 1
ØØ179Ø
001800
           CALL VERSCHIEDENES USING
001810
                ERGEBNIS FUNKTION-2 PARAMETER
           CALL VERSCHIEDENES USING
ØØ182Ø
ØØ183Ø
                ERGEBNIS FUNKTION-35 WERT-Ø
001840
```

#### Demonstrationsprogramme

```
ØØ185ØMOVE"PAUSE" TO KOMMANDOØØ186ØCALLVERSCHIEDENES USINGØØ188ØERGEBNIS FUNKTION-2 PARAMETERØØ189ØCALLVERSCHIEDENES USINGØØ19ØØERGEBNIS FUNKTION-35 WERT-Ø.ØØ191ØVER-9999.ØØ192ØEXIT.
```

Ausfuhren von DOS-Kommandos

Geben Sie das DOS-Kommando ein:

===> DIR PGM\*.CBL

F1 = Ausführen Esc = Ende

Dialog-Testlauf (PGM02)


#### PGM03: Prüfen, ob eine Datei existiert

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:22.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
000100××
000110** DIESES PROGRAMM PRÜFT, OB DIE ANGEGEBENE DATEI VORHANDEN IST.**
000120**
ØØØ15Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ16Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ17Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ18Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø SPECIAL-NAMES.
000200
       DECIMAL-POINT IS COMMA.
000210
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ22Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ23Ø FILE-CONTROL.
ØØØ25Ø DATA DIVISION.
000260
ØØØ27Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000280
ØØØ29Ø Ø1 ENDE-MELDUNG
                    PIC X(15) VALUE
       "Ende (J/N) ===>".
000300
000310
000320 01 ENDE-KENNZEICHEN
                    PIC X
                           VALUE SPACE.
                     VALUE "J" "j".
ØØØ33Ø 88 ENDE
ØØØ35Ø* PARAMETER FÜR EIN∕AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
000370 01 EIN-AUSGABE
                    PIC X(1)
                              VALUE X"B7".
000380
ØØØ39Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
000400 01 SCHREIBEN-ATTR
                   PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000410
ØØØ42Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
000430
       Ø3 LAENGE
                    PIC 9(4) COMP.
```

```
000440
          Ø3 BILDSCHIRM-POS
                            PIC 9(4) COMP.
ØØØ45Ø
          Ø3 PUFFER-POS
                            PIC 9(4) COMP.
000460*********************
ØØØ47Ø Ø1 ERGEBNIS
                            PIC 9(Ø2) COMP.
ØØØ48Ø Ø1 FUNKTION
                            PIC 9(Ø2) COMP.
ØØØ49Ø Ø1 PARAM-X91-15.
000500
        Ø5 X91-LAENGE
                         PIC 99 COMP.
ØØØ51Ø
        Ø5 DATEI-NAME
                         PIC X(14).
000520
ØØØ53Ø Ø1 ZEIGER
                            PIC 9(Ø2).
000540
ØØØ56Ø Ø1
             PGMØ3-ØØ-ATTR.
000570
          Ø3 FILLER
                            PIC X(Ø181) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ58Ø
        Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ29) VALUE ALL X"31".
        Ø3 FILLER
ØØØ59Ø
                           PIC X(ØØ51) VALUE ALL X"Ø3".
000600
        Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ29) VALUE ALL X"31".
000610
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ51) VALUE ALL X"Ø3".
000620
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ29) VALUE ALL X"31".
                           PIC X(Ø135) VALUE ALL X"Ø3".
000630
          Ø3 FILLER
000640
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ14) VALUE ALL X"13".
                           PIC X(1481) VALUE ALL X"Ø3".
000650
          Ø3 FILLER
ØØØ66Ø Ø1
             PGMØ3-ØØ
ØØØ67Ø
               PGM03-00-0101 PIC X(0080) VALUE "-
          "__
ØØØ68Ø-
ØØØ69Ø
          Ø3 PGMØ3-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000700
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
000710
          Ø3
               PGMØ3-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3
000720
               PGMØ3-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000730
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
000740
          Ø3
               PGMØ3-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
               PGMØ3-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000750
          Ø3
000760
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ22).
000770
               PGM03-00-0424 PIC X(0026) VALUE "Prüfen, ob Datei exist
ØØØ78Ø-
          "iert".
000790
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ3Ø).
               PGM03-00-0480 PIC X(0001) VALUE "|".
008000
          Ø3
               PGMØ3-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000810
000820
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
000830
          Ø3
               PGMØ3-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3
               PGMØ3-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000840
ØØØ85Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
               PGM03-00-0680 PIC X(0001) VALUE "|".
000860
          Ø3
               PGMØ3-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØ24) VALUE " Dateiname
000870
          Ø3
          "->".
ØØØ88Ø-
000890
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ55).
          Ø3 PGMØ3-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000900
000910
          Ø3
               PGMØ3-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
```

```
000920
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
           Ø3 PGMØ3-ØØ-Ø88Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000930
                 PGMØ3-ØØ-Ø9Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
000940
           Ø3
000950
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
           03 PGM03-00-0980 PIC X(0001) VALUE "|".
000960
                PGMØ3-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ97Ø
           Ø3
                              PIC X(ØØ78).
000980
           Ø3 FILLER
000990
           Ø3
                 PGMØ3-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001000
           Ø3
                 PGMØ3-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                              PIC X(ØØ78).
001010
           Ø3 FILLER
001020
           Ø3
                 PGMØ3-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGMØ3-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "Î".
001030
           Ø3
001040
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                 PGMØ3-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
001050
           Ø3
001060
          Ø3
                 PGMØ3-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001070
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
001080
          Ø3
                 PGMØ3-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001090
          Ø3
                PGMØ3-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001100
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
001110
          Ø3
                 PGMØ3-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGMØ3-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ112Ø
001130
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGMØ3-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001140
           Ø3
                 PGMØ3-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
         Ø3
ØØ115Ø
001160
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                 PGM03-00-1680 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ117Ø
           Ø3
ØØ118Ø
          Ø3
                 PGMØ3-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ119Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
001200
          Ø3
                 PGMØ3-ØØ-178Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001210
           Ø3
                PGMØ3-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001220
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
001230
           Ø3
                PGMØ3-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGMØ3-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "\".
001240
          Ø3
001250
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ126Ø
                 PGMØ3-ØØ-198Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
          Ø3
001270
          Ø3
                PGMØ3-ØØ-2ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
ØØ128Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ129Ø
          Ø3
                PGM03-00-2080 PIC X(0001) VALUE "|".
001300
           Ø3
                PGMØ3-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "┗
001310-
001320 01
             PGMØ3-Ø1
                         REDEFINES
                                      PGMØ3-ØØ
001330
           Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø5Ø5).
001340
          Ø3 PGMØ3-Ø1-Ø726 PIC X(ØØ14).
001350*******************
ØØ136Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ137Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ138Ø PR-1ØØØ.
```

```
001390
          PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ENDE.
ØØ14ØØ PR-9999.
001410
          EXIT PROGRAM.
ØØ142Ø
          STOP RUN.
ØØ144Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ145Ø VER-1ØØØ.
001460
          DISPLAY SPACE UPON CRT.
001470
ØØ148Ø
          ATTRIBUTE SCHREIBEN
ØØ149Ø**
001500
          MOVE 1680 TO LAENGE.
001510
          MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
ØØ152Ø
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ153Ø
                               PGMØ3-ØØ-ATTR.
ØØ154Ø
ØØ155Ø** TEXT SCHREIBEN
ØØ156Ø
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
001570
                               PGMØ3-ØØ.
ØØ158Ø
ØØ159Ø** VARIABLEN EINGEBEN
001600
          ACCEPT PGMØ3-Ø1 FROM CRT.
001610
        MOVE SPACE TO DATEI-NAME.
ØØ162Ø
ØØ163Ø
         MOVE 1 TO ZEIGER.
001640
          STRING PGM03-01-0726 DELIMITED BY SPACE
ØØ165Ø
                 INTO DATEI-NAME
ØØ166Ø
                 WITH POINTER ZEIGER.
ØØ167Ø
001680
ØØ169Ø
          SUBTRACT 1 FROM ZEIGER.
          MOVE ZEIGER TO X91-LAENGE.
001700
ØØ171Ø
         MOVE 15 TO FUNKTION.
ØØ172Ø
001730
          CALL X"91" USING ERGEBNIS FUNKTION PARAM-X91-15.
001740
         IF ERGEBNIS = Ø
ØØ175Ø
001760
            DISPLAY "DATE! EXISTIERT" AT 2501
ØØ177Ø
          ELSE
ØØ178Ø
            DISPLAY "DATE! EXISTIERT NICHT" AT 2501.
001790
ØØ18ØØ
          DISPLAY ENDE-MELDUNG
                               AT 24Ø1.
          ACCEPT ENDE-KENNZEICHEN AT 2416.
001810
ØØ182Ø VER-9999.
001830
         EXIT.
```



Dialog-Testlauf (PGM03)

## PGM04: Wechseln des aktuellen Directory

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:22.
000060*******************************
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                **
                                                ××
ØØØ11Ø** MIT DIESEM PROGRAMM KÖNNEN SIE WÄHREND DER AUSFÜHRUNG EINER **
ØØØ12Ø** ANWENDUNG DAS AKTUELLE DIRECTORY WECHSELN.
                                                * *
                                                **
ØØØ16Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ17Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ18Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ SPECIAL-NAMES.
000210
      DECIMAL-POINT IS COMMA.
000220
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ23Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ24Ø FILE-CONTROL.
ØØØ26Ø DATA DIVISION.
000270
ØØØ28Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000290
ØØØ3ØØ Ø1 ENDE-MELDUNG
                     PIC X(15) VALUE
000310
       "Ende (J/N) ===>".
000320
ØØØ33Ø Ø1 ENDE-KENNZEICHEN
                     PIC X
                            VALUE SPACE.
                     VALUE "J" "j".
ØØØ34Ø 88 ENDE
ØØØ36Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ38Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                 PIC X(1)
                              VALUE X"B7".
000390
ØØØ4ØØ Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ41Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
                    PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000420
ØØØ43Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
```

```
000440
         Ø3 LAENGE
                              PIC 9(4) COMP.
000450
         Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
ØØØ46Ø Ø3 PUFFER-POS PIC 9(4) COMP.
ØØØ48Ø Ø1 PARAM-X91-8.
000490
             Ø5 X91-LAENGE
                              PIC 99 COMP.
             Ø5 VERZEICHNIS PIC X(30).
000500
000510******************************
ØØØ52Ø Ø1 ZEIGER
                             PIC 9(Ø2).
000530
ØØØ54Ø Ø1 ERGEBNIS
                              PIC 9(Ø2) COMP.
ØØØ55Ø Ø1 FUNKTION
                              PIC 9(Ø2) COMP.
ØØØ58Ø Ø1
             PGMØ4-ØØ-ATTR.
ØØØ59Ø
        Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø182) VALUE ALL X"Ø3".
                            PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"31".
         Ø3 FILLER
000600
                           PIC X(0054) VALUE ALL X"03".
PIC X(0054) VALUE ALL X"31".
PIC X(0054) VALUE ALL X"33".
PIC X(0054) VALUE ALL X"31".
PIC X(0026) VALUE ALL X"31".
PIC X(0017) VALUE ALL X"03".
PIC X(0002) VALUE ALL X"13".
PIC X(0158) VALUE ALL X"03".
ØØØ61Ø
         Ø3 FILLER
000620 03 FILLER
000630 03 FILLER
000640 03 FILLER
000650 03 FILLER
        Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
000660
ØØØ67Ø
000680 03 FILLER
000690 03 FILLER
                            PIC X(0040) VALUE ALL X"13".
                             PIC X(1215) VALUE ALL X"Ø3".
000700 01
             PGMØ4-ØØ
000710
          Ø3
                PGM04-00-0101 PIC X(0080) VALUE "____
          "__
ØØØ72Ø-
          Ø3
                PGMØ4-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000730
000740
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
000750
          03 PGM04-00-0280 PIC X(0001) VALUE ".".
000760
         Ø3
                PGMØ4-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
       Ø3 FILLER
000770
                              PIC X(ØØ78).
000780
          Ø3
                PGMØ4-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGMØ4-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
000790
          Ø3
008000
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ26).
000810
         Ø3
                PGMØ4-ØØ-Ø428 PIC X(ØØ18) VALUE "DIRECTORY WECHSELN".
000820
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ34).
                PGMØ4-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
000830
          Ø3
000840
         Ø3
                PGMØ4-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                              PIC X(ØØ78).
ØØØ85Ø
          Ø3 FILLER
000860
          Ø3
                PGMØ4-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
000870
                PGMØ4-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
          Ø3
000880
        Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
        Ø3
000890
                PGMØ4-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
        Ø3
                PGMØ4-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "\".
000900
000910
       Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
```

```
ØØØ92Ø
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGMØ4-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØ27) VALUE " Laufwerk
000930
           Ø3
000940-
           "-> :".
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ52).
ØØØ95Ø
                 PGMØ4-ØØ-Ø88Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000960
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-Ø9Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
           Ø3
000970
000980
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGMØ4-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ99Ø
           Ø3
                 PGM04-00-1001 PIC X(0025) VALUE " Neues Directory -
001000
           Ø3
           "-->".
ØØ1Ø1Ø-
                               PIC X(ØØ54).
ØØ1Ø2Ø
           Ø3 FILLER
001030
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGMØ4-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001040
           Ø3
                               PIC X(ØØ78).
001050
           Ø3 FILLER
                 PGMØ4-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ1Ø6Ø
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001070
           Ø3
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001080
                 PGMØ4-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001090
           Ø3
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001100
                               PIC X(ØØ78).
001110
           Ø3 FILLER
ØØ112Ø
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGMØ4-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ113Ø
           Ø3
001140
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGMØ4-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ115Ø
           Ø3
ØØ116Ø
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ117Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGMØ4-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ118Ø
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ119Ø
           Ø3
001200
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGMØ4-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ121Ø
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
           Ø3
ØØ122Ø
ØØ123Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGMØ4-ØØ-178Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
           03
001240
                 PGMØ4-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE """.
ØØ125Ø
           Ø3
ØØ126Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGMØ4-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ127Ø
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ128Ø
           Ø3
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
ØØ129Ø
                 PGMØ4-ØØ-198Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001300
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-2ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "I".
           Ø3
001310
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001320
                 PGMØ4-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ133Ø
           Ø3
ØØ134Ø
           Ø3
                 PGMØ4-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "┗-
ØØ135Ø-
ØØ136Ø Ø1
              PGMØ4-Ø1
                          REDEFINES
                                       PGMØ4-ØØ
           Ø3 FILLER
                               PIC X(Ø585).
ØØ137Ø
ØØ138Ø
           Ø3 PGMØ4-Ø1-Ø826 PIC X(ØØØ1).
```

```
ØØ139Ø
        Ø3 FILLER
                            PIC X(Ø159).
001400
        Ø3 PGMØ4-Ø1-1Ø26 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ142Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ143Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ144Ø PR-1ØØØ.
ØØ145Ø
          PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ENDE.
ØØ146Ø PR-9999.
         EXIT PROGRAM.
001470
ØØ148Ø
          STOP RUN.
ØØ15ØØ VERARBEITUNG SECTION.
ØØ151Ø VER-1ØØØ.
ØØ152Ø
001530
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
001540
ØØ155Ø** ATTRIBUTE SCHREIBEN
001560
         MOVE 1680 TO LAENGE.
ØØ157Ø
         MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
ØØ158Ø
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ159Ø
                               PGMØ4-ØØ-ATTR.
ØØ16ØØ
ØØ161Ø** TEXT SCHREIBEN
ØØ162Ø
          CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ163Ø
                               PGMØ4-ØØ.
001640
ØØ165Ø**
          VARIABLEN EINGEBEN
ØØ166Ø
         ACCEPT PGMØ4-Ø1 FROM CRT.
001670
         MOVE SPACE TO VERZEICHNIS.
ØØ168Ø
ØØ169Ø
         MOVE 1
                  TO ZEIGER.
001700
ØØ171Ø
          STRING PGMØ4-Ø1-Ø826 ":"
001720
                 PGMØ4-Ø1-1Ø26
                             DELIMITED BY SPACE
001730
                 X"ØØ"
001740
                 INTO VERZEICHNIS
ØØ175Ø
                 WITH POINTER ZEIGER.
ØØ176Ø
ØØ177Ø
         SUBTRACT 1 FROM ZEIGER.
ØØ178Ø
         MOVE ZEIGER TO X91-LAENGE.
001790
         MOVE 8 TO FUNKTION.
001800
001810
         CALL X"91" USING ERGEBNIS FUNKTION PARAM-X91-8.
001820
         IF ERGEBNIS = \emptyset
001830
            DISPLAY "DIRECTORY GEWECHSELT" AT 25Ø1
ØØ184Ø
         ELSE
ØØ185Ø
            DISPLAY "FEHLER AUFGETRETEN" AT 2501.
```


#### Demonstrationsprogramme

```
        ØØ186Ø

        ØØ187Ø
        DISPLAY ENDE-MELDUNG
        AT 24Ø1.

        ØØ188Ø
        ACCEPT ENDE-KENNZEICHEN AT 2416.

        ØØ189Ø VER-9999.
        EXIT.
```



Dialog-Testlauf (PGM04)

# PGM05: Feststellen der Parameteranzahl im Unterprogramm

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                    PGMØ5.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                   R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                   Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:23.
ØØØØØØ**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
000100**
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM KANN ZUSAMMEN MIT DEM UNTERPROGRAMM "PGMØ5U" **
ØØØ12Ø** VERWENDET WERDEN, UM DIE ANZAHL DER VON EINEM COBOL-HAUPT-
ØØØ13Ø** PROGRAMM AN EIN UNTERPROGRAMM ÜBERGEBENEN PARAMETER BEIM
                                                    * *
ØØØ14Ø** CALL-AUFRUF FESTZUSTELLEN.
ØØØ15Ø**
ØØØ18Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ19Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ2ØØ SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ21Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ22Ø SPECIAL-NAMES.
000230
        DECIMAL-POINT IS COMMA.
000240
        CONSOLE IS CRT.
ØØØ25Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ26Ø FILE-CONTROL.
ØØØ28Ø DATA DIVISION.
000290
ØØØ3ØØ WORKING-STORAGE SECTION.
000310
                      PIC X(15) VALUE
ØØØ32Ø Ø1 ENDE-MELDUNG
000330
        "Ende (J/N) ===>".
000340
ØØØ35Ø Ø1 ENDE-KENNZEICHEN
                      PIC X VALUE SPACE.
ØØØ36Ø 88 ENDE
                      VALUE "J" "j".
000370
ØØØ38Ø Ø1 ZAHL1
                      PIC 9(Ø4).
ØØØ39Ø Ø1 ZAHL2
                      PIC 9(Ø4).
000400 01 SUMME
                      PIC 9(Ø4).
000410*******************************
ØØØ42Ø PROCEDURE DIVISION.
```

#### Demonstrationsprogramme

```
ØØØ43Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ44Ø PR-1ØØØ.
000450
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ENDE.
ØØØ46Ø PR-9999.
000470
       EXIT PROGRAM.
000480
         STOP RUN.
ØØØ5ØØ VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ51Ø VER-1ØØØ.
ØØØ52Ø
       DISPLAY SPACE UPON CRT.
000530
000540
       DISPLAY
ØØØ55Ø
          "TESTEN DER PARAMETERÜBERGABE AN EIN UNTERPROGRAMM"
ØØØ56Ø
           AT Ø11Ø.
000570 DISPLAY "GEBEN SIE 2 ZAHLEN EIN:" AT 0301.
ØØØ58Ø
ØØØ59Ø
        ACCEPT ZAHL1 AT Ø34Ø.
       DISPLAY "+" AT Ø346.
000600
000610
       ACCEPT ZAHL2 AT Ø348.
ØØØ62Ø
000630
       CALL "PGMØ5U".
000640
000650 CALL "PGM05U" USING ZAHL1, ZAHL2, SUMME.
000660
ØØØ67Ø
       CALL "PGMØ5U" USING ZAHL1, ZAHL2.
000680
ØØØ69Ø
         DISPLAY ENDE-MELDUNG AT 2401.
000700
         ACCEPT ENDE-KENNZEICHEN AT 2416.
ØØØ71Ø VER-9999.
000720
        EXIT.
```

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                   R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:23.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
000100**
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM KANN NUR ALS EXTERNES UNTERPROGRAMM
ØØØ12Ø** AUSGEFÜHRT WERDEN. ES WIRD AUS DEM HAUPTPROGRAMM "PGMØ5"
ØØØ13Ø** GESTEUERT.
ØØØ14Ø**
ØØØ15Ø** ZWECK DIESES PROGRAMMS IST ES FESTZUSTELLEN. WIE VIELE
ØØØ16Ø** PARAMETER VOM HAUPTPROGRAMM ÜBERGEBEN WURDEN. UM ENTSPRECHEND**
ØØØ17Ø** IN DIE PROGRAMMLOGIK ZU VERZWEIGEN.
ØØØ18Ø**
                                                 **
ØØØ21Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ22Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ23Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ24Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
000250 SPECIAL-NAMES.
000260
       DECIMAL-POINT IS COMMA.
000270
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ28Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ29Ø FILE-CONTROL.
ØØØ31Ø DATA DIVISION.
000320
000330 WORKING-STORAGE SECTION.
000340
ØØØ35Ø Ø1 FUNKTION
                    PIC 9(Ø2) COMP.
ØØØ36Ø Ø1 ERGEBNIS
                     PIC 9(Ø2) COMP.
ØØØ37Ø Ø1 PARAM-ANZAHL
                    PIC 9(Ø2) COMP.
000380
000390 01 AUSGABE
                     PIC X(20).
ØØØ4ØØ Ø1 ANZAHL-DISP
                     PIC 9(Ø2).
ØØØ42Ø LINKAGE SECTION.
ØØØ43Ø Ø1 ZAHL1
                      PIC 9(Ø4).
000440 01
       ZAHL2
                     PIC 9(Ø4).
000450 01
       SUMME
                     PIC 9(Ø4).
000470 PROCEDURE DIVISION USING ZAHL1, ZAHL2, SUMME.
```

```
ØØØ48Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ49Ø PR-1ØØØ.
000500
          PERFORM VERARBEITUNG.
ØØØ51Ø PR-9999.
ØØØ52Ø
         EXIT PROGRAM.
000530******************************
ØØØ54Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ55Ø VER-1ØØØ.
          DISPLAY ">>>> UNTERPROGRAMM AKTIV <<<<" AT 2401.
ØØØ56Ø
ØØØ57Ø
          MOVE 16 TO FUNKTION.
ØØØ58Ø
        CALL X"91" USING ERGEBNIS FUNKTION PARAM-ANZAHL.
ØØØ59Ø
000600
        MOVE PARAM-ANZAHL TO ANZAHL-DISP.
000610
ØØØ62Ø IF PARAM-ANZAHL = Ø
000630
000640
             DISPLAY "VERSUCH 1:" AT Ø54Ø
ØØØ65Ø
             DISPLAY ANZAHL-DISP AT Ø552
000660
             DISPLAY "PARAMETER WURDEN ÜBERGEBEN" AT Ø555
000670
ØØØ68Ø
ØØØ69Ø
          ELSE IF PARAM-ANZAHL = 3
000700
               ADD ZAHL1 ZAHL2 GIVING SUMME
000710
               DISPLAY ZAHL1 AT Ø715
               DISPLAY "+" AT Ø72Ø
000720
000730
               DISPLAY ZAHL2 AT Ø722
               DISPLAY "=" AT Ø727
000740
000750
               DISPLAY SUMME AT Ø729
000760
              DISPLAY "VERSUCH 2:" AT Ø74Ø
000770
ØØØ78Ø
               DISPLAY ANZAHL-DISP AT Ø752
ØØØ79Ø
               DISPLAY "PARAMETER WURDEN ÜBERGEBEN" AT Ø755
008000
000810
        ELSE IF PARAM-ANZAHL = 2
ØØØ82Ø
               DISPLAY ZAHL1 AT Ø915
               DISPLAY "+" AT Ø92Ø
000830
000840
               DISPLAY ZAHL2 AT Ø922
ØØØ85Ø
              DISPLAY "=" AT Ø927
000860
               ADD ZAHL1 TO ZAHL2
000870
              DISPLAY ZAHL2 AT Ø929
000880
              DISPLAY "VERSUCH 3:" AT Ø94Ø
000890
000900
               DISPLAY ANZAHL-DISP AT Ø952
000910
               DISPLAY "PARAMETER WURDEN ÜBERGEBEN" AT Ø955.
000920
          DISPLAY "
                                              " AT 24Ø1.
ØØØ93Ø VER-9999.
000940
        EXIT.
```

# TESTEN DER PARAMETERÜBERGABE AN EIN UNTERPROGRAMM GEBEN SIE 2 ZAHLEN EIN: VERSUCH 1: ØØ PARAMETER WURDEN ÜBERGEBEN 3000 + 4000 = 7000 VERSUCH 2: Ø3 PARAMETER WURDEN ÜBERGEBEN 3000 + 4000 = 7000 VERSUCH 3: Ø2 PARAMETER WURDEN ÜBERGEBEN Ende (J/N) ===>

Dialog-Testlauf (PGM05)


#### PGM06: Löschen einer Datei

```
000010 IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                  PGMØ6.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:23.
000060*******************************
000080**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                *×
                                                **
ØØØ11Ø** DAS PROGRAMM ZEIGT IHNEN. WIE MAN AUS DEM COBOL-PROGRAMM
ØØØ12Ø** EINE DISKETTEN-DATEI LÖSCHEN KANN.
ØØØ16Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ17Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ18Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ SPECIAL-NAMES.
000210
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ22Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ23Ø FILE-CONTROL.
ØØØ25Ø DATA DIVISION.
ØØØ27Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ28Ø
ØØØ29Ø Ø1 ENDE-MELDUNG
                    PIC X(15) VALUE
000300
       "Ende (J/N) ===>".
000310
ØØØ32Ø Ø1 ENDE-KENNZEICHEN PIC X
                          VALUE SPACE.
                     VALUE "J" "1".
ØØØ33Ø 88 ENDE
000340
ØØØ36Ø* PARAMETER FÜR EIN∕AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ38Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                              VALUE X"B7".
                    PIC X(1)
000390
ØØØ4ØØ Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ41Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
                   PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000420
ØØØ43Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
```

```
PIC 9(4) COMP.
000440
         Ø3 LAENGE
000450
         Ø3 BILDSCHIRM-POS
                           PIC 9(4) COMP.
      Ø3 PUFFER-POS
000460
                           PIC 9(4) COMP.
000470**********************
ØØØ48Ø Ø1 ERGEBNIS
                   PIC 9(Ø2) COMP.
ØØØ49Ø Ø1 FUNKTION
                          PIC 9(Ø2) COMP.
ØØØ5ØØ Ø1 PARAM-X91-18.
ØØØ51Ø
        Ø5 X91-LAENGE
                          PIC 99 COMP.
        Ø5 DATEI-NAME
                          PIC X(14).
ØØØ52Ø
ØØØ54Ø Ø1 ZEIGER
                           PIC 9(Ø2).
ØØØ57Ø Ø1
            PGMØ6-ØØ-ATTR.
                         PIC X(Ø181) VALUE ALL X"Ø3".
000580
         Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØ29) VALUE ALL X"31".
PIC X(ØØ51) VALUE ALL X"Ø3".
       Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
ØØØ59Ø
000600
                         PIC X(0029) VALUE ALL X"31".
PIC X(0051) VALUE ALL X"03".
PIC X(0029) VALUE ALL X"31".
PIC X(0135) VALUE ALL X"03".
PIC X(0014) VALUE ALL X"13".
ØØØ61Ø
        Ø3 FILLER
000620 03 FILLER
000630 03 FILLER
000640 03 FILLER
ØØØ65Ø
        Ø3 FILLER
                          PIC X(1481) VALUE ALL X"Ø3".
000660
         Ø3 FILLER
ØØØ67Ø Ø1
            PGMØ6-ØØ
         03 PGM06-00-0101 PIC X(0080) VALUE "
ØØØ68Ø
         "____
ØØØ69Ø-
         Ø3 PGMØ6-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000700
ØØØ71Ø
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ78).
       000720
000730
000740
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ78).
000750
         03 PGM06-00-0380 PIC X(0001) VALUE "|".
        Ø3 PGMØ6-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
000760
      Ø3 FILLER
000770
                           PIC X(ØØ24).
000780
         03 PGM06-00-0426 PIC X(0019) VALUE "Löschen einer Datei".
000790
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ35).
008000
        Ø3 PGMØ6-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000810
       Ø3
               PGMØ6-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000820
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ78).
000830
         Ø3 PGMØ6-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000840
        Ø3
               PGMØ6-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
      Ø3 FILLER
000850
                           PIC X(ØØ78).
000860
        Ø3 PGMØ6-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
               PGM06-00-0701 PIC X(0024) VALUE Dateiname
ØØØ87Ø
         Ø3
000880-
        "->".
        Ø3 FILLER
000890
                           PIC X(ØØ55).
000900
        Ø3 PGMØ6-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØØ91Ø
         Ø3 PGMØ6-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
```

```
000920
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
                PGMØ6-ØØ-Ø88Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000930
                PGMØ6-ØØ-Ø9Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
000940
          Ø3
000950
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØØ96Ø
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
                PGMØ6-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ97Ø
          Ø3
ØØØ98Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
                PGMØ6-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ99Ø
                PGMØ6-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001000
          Ø3
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
001010
                PGMØ6-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ1Ø2Ø
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
001030
          Ø3
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ1Ø4Ø
                PGMØ6-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ1Ø5Ø
          Ø3
001060
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001070
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ1Ø8Ø
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
                PGMØ6-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ1Ø9Ø
          Ø3
001100
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
                PGMØ6-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ111Ø
          Ø3
ØØ112Ø
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ113Ø
ØØ114Ø
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
                PGMØ6-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
          Ø3
ØØ115Ø
ØØ116Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ117Ø
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGMØ6-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001180
          Ø3
                             PIC X(ØØ78).
ØØ119Ø
          Ø3 FILLER
                PGMØ6-ØØ-178Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
001200
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ121Ø
          Ø3
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ122Ø
                PGMØ6-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "I".
ØØ123Ø
          03
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
001240
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ125Ø
ØØ126Ø
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-198Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGMØ6-ØØ-2ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3
ØØ127Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ128Ø
                PGMØ6-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ129Ø
          Ø3
                PGMØ6-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "L
001300
          Ø3
ØØ131Ø-
             PGMØ6-Ø1
                         REDEFINES
                                     PGMØ6-ØØ
ØØ132Ø Ø1
ØØ133Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø5Ø5).
001340
                PGMØ6-Ø1-Ø726 PIC X(ØØ14).
ØØ136Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ137Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ138Ø PR-1ØØØ.
```

```
ØØ139Ø
          PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ENDE.
ØØ14ØØ PR-9999.
001410
          EXIT PROGRAM.
001420
          STOP RUN.
ØØ144Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ145Ø VER-1ØØØ.
ØØ146Ø
001470
          DISPLAY SPACE UPON CRT.
001480
ØØ149Ø**
          ATTRIBUTE SCHREIBEN
001500
          MOVE 1680 TO LAENGE.
001510
          MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
          CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ152Ø
001530
                                PGMØ6-ØØ-ATTR.
ØØ154Ø
ØØ155Ø**
          TEXT SCHREIBEN
ØØ156Ø
          CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ157Ø
                                PGMØ6-ØØ.
001580
ØØ159Ø**
          VARIABLEN EINGEBEN
001600
          ACCEPT PGMØ6-Ø1 FROM CRT.
ØØ161Ø
          MOVE SPACE TO DATEI-NAME.
ØØ162Ø
          MOVE 1 TO ZEIGER.
ØØ163Ø
ØØ164Ø
          STRING PGMØ6-Ø1-Ø726 DELIMITED BY SPACE
ØØ165Ø
ØØ166Ø
                  INTO DATEI-NAME
001670
                  WITH POINTER ZEIGER.
ØØ168Ø
001690
          SUBTRACT 1 FROM ZEIGER.
          MOVE ZEIGER TO X91-LAENGE.
001700
001710
          MOVE 18 TO FUNKTION.
001720
001730
          CALL X"91" USING ERGEBNIS FUNKTION PARAM-X91-18.
001740
001750
          IF ERGEBNIS = Ø
ØØ176Ø
             DISPLAY "DATE! ERFOLGREICH GELÖSCHT" AT 25Ø1
ØØ177Ø
          ELSE
             DISPLAY "DATE! EXISTIERT NICHT" AT 2501.
ØØ178Ø
001790
001800
          DISPLAY ENDE-MELDUNG
                                  AT 2401.
001810
          ACCEPT ENDE-KENNZEICHEN AT 2416.
ØØ182Ø VER-9999.
001830
          EXIT.
```



Dialog-Testlauf (PGM06)

# PGM07: Menüsteuerung über Funktionstasten

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  01-01-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:24.
000060********************************
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
ØØØ1ØØ**
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM DEMONSTRIERT DIE MÖGLICHKEIT. FUNKTIONSTASTEN**
ØØØ12Ø** MIT DEM UNTERPROGRAMM X"BØ" ZU PROGRAMMIEREN UND MIT HILFE
ØØØ13Ø** EINER SOLCHEN ZU EINER BESTIMMTEN FUNKTION AUS EINEM MENÜ
ØØØ14Ø** ZU VERZWEIGEN.
ØØØ18Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ19Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ2ØØ SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ21Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
000220 SPECIAL-NAMES.
000230
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ24Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ25Ø FILE-CONTROL.
ØØØ27Ø DATA DIVISION.
000280
ØØØ29Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ31Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
000330
ØØØ34Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                    PIC X(1)
                              VALUE X"B7".
000350
ØØØ36Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN
                    PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ37Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
                    PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000380
ØØØ39Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
000400
      Ø3 LAENGE
                    PIC 9(4) COMP.
000410
       Ø3 BILDSCHIRM-POS
                    PIC 9(4) COMP.
000420
       Ø3 PUFFER-POS
                    PIC 9(4) COMP.
```

```
ØØØ44Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ45Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
000460
         Ø3 TASTEN-NR
                               PIC 99 COMP.
000470
ØØØ48Ø* FUNKTIONSTASTEN 1 BIS 9
ØØØ49Ø
         Ø3 FILLER PIC X(15)
000500
         VALUE X"02003B02003C02003D02003E02003F".
         Ø3 FILLER
000510
                               PIC X(12)
         VALUE X"Ø2ØØ4ØØ2ØØ41Ø2ØØ42Ø2ØØ43".
ØØØ52Ø
ØØØ53Ø*
         DIE TASTEN: 10=ESC
                               PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
ØØØ54Ø
        Ø3 FILLER
ØØØ55Ø*
        ENDE-KENNZEICHEN
000560
         Ø3 FILLER
                               PIC X VALUE X"ØØ".
000570
ØØØ58Ø Ø1 DEAKTIVIEREN.
000590
         Ø3 FILLER
                               PIC 99 COMP.
                               PIC X VALUE X"ØØ".
000600
         Ø3 FILLER
ØØØ62Ø Ø1 DUMMY
                               PIC X.
pgmØ7-ØØ-ATTR.
000660
         Ø3 FILLER
                            PIC X(1917) VALUE ALL X"Ø3".
000670
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
000680
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ82) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ69Ø Ø1
            pgm07-00
000700
               pgm07-00-0101 PIC X(0080) VALUE "____
ØØØ71Ø-
          Ø3
000720
               pgm07-00-0201 PIC X(0001) VALUE "|".
000730
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
               pgm07-00-0280 PIC X(0001) VALUE "|".
000740
          Ø3
ØØØ75Ø
               pgm07-00-0301 PIC X(0001) VALUE "|".
          Ø3
                            PIC X(ØØ31).
000760
          Ø3 FILLER
000770
               pgm07-00-0333 PIC X(0011) VALUE "FIBU-System".
         Ø3
ØØØ78Ø
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ36).
000790
          Ø3
               pgmØ7-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
               pgm07-00-0401 PIC X(0001) VALUE "|".
000800
          Ø3
          Ø3 FILLER
000810
                            PIC X(ØØ78).
ØØØ82Ø
               pgm07-00-0480 PIC X(0001) VALUE "|".
          Ø3
000830
          03
               pgm07-00-0501 PIC X(0080) VALUE "-
          "__
000840-
000850
          Ø3
               pgm07-00-0601 PIC X(0001) VALUE "|".
          Ø3 FILLER
000860
                           PIC X(ØØ78).
000870
          Ø3
               pgm07-00-0680 PIC X(0001) VALUE "↓".
          Ø3
               pgmØ7-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000880
000890
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
               pgm07-00-0780 PIC X(0001) VALUE "↓".
000900
          Ø3
               pgmØ7-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000910
          Ø3
```

```
000920
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
               pgm07-00-0880 PIC X(0001) VALUE ".".
000930
               pgm07-00-0901 PIC X(0008) VALUE " ______".
000940
          Ø3
000950
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ3Ø).
               pgm07-00-0939 PIC X(0006) VALUE "______".
000960
          Ø3
                            PIC X(ØØ35).
ØØØ97Ø
          Ø3 FILLER
               pgm07-00-0980 PIC X(0001) VALUE "|".
000980
          Ø3
               pgm07-00-1001 PIC X(0069) VALUE " | F1 | Stammdatenve
000990
          Ø3
001000-
          "rwaltung
                          F2 | Offene Postenverwaltung".
          Ø3 FILLER
001010
                            PIC X(ØØ1Ø).
001020
          Ø3
               pgm07-00-1080 PIC X(0001) VALUE "↓".
001030
          Ø3
               PIC X(ØØ3Ø).
001040
          Ø3 FILLER
001050
               pgm07-00-1139 PIC X(0006) VALUE "-".
001060
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ35).
001070
          Ø3
               pgm07-00-1180 PIC X(0001) VALUE "|".
               001080
001090
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ3Ø).
001100
               pgm07-00-1239 PIC X(0006) VALUE "_____".
          Ø3 FILLER
ØØ111Ø
                            PIC X(ØØ35).
001120
          Ø3
               pgm07-00-1280 PIC X(0001) VALUE "|".
               pgm07-00-1301 PIC X(0028) VALUE " | F3 | Informations
001130
          Ø3
ØØ114Ø-
          "system".
001150
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ1Ø).
               pgm07-00-1339 PIC X(0019) VALUE " F4  Statistiken".
ØØ116Ø
          Ø3
                            PIC X(ØØ22).
ØØ117Ø
          Ø3 FILLER
ØØ118Ø
          Ø3
               pgm07-00-1380 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ119Ø
          Ø3
               001200
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ3Ø).
               pgm07-00-1439 PIC X(0006) VALUE "-".
001210
          Ø3
ØØ122Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ35).
001230
          Ø3
               pgm07-00-1480 PIC X(0001) VALUE "|".
               001240
          Ø3
001250
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ3Ø).
               pgm07-00-1539 PIC X(0006) VALUE "_____".
ØØ126Ø
          Ø3
ØØ127Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ35).
001280
               pgm07-00-1580 PIC X(0001) VALUE "|".
          Ø3
               pgm07-00-1601 PIC X(0019) VALUE " | F5 | Buchungen".
001290
          Ø3
001300
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ19).
               pgm07-00-1639 PIC X(0018) VALUE " | F6 | Management".
001310
          Ø3
001320
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ23).
001330
         Ø3
               pgm07-00-1680 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ134Ø
         Ø3
               pgm07-00-1701 PIC X(0008) VALUE "| -
                            PIC X(ØØ3Ø).
ØØ135Ø
         Ø3 FILLER
001360
         Ø3
               pgm07-00-1739 PIC X(0006) VALUE "---".
001370
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ35).
001380
         Ø3
               pgmØ7-ØØ-178Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
```

```
ØØ139Ø
001400
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ3Ø).
              pgm07-00-1839 PIC X(0006) VALUE "_____".
001410
         Ø3
ØØ142Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ35).
              pgm07-00-1880 PIC X(0001) VALUE "|".
001430
         Ø3
              001440
         Ø3
001450
ØØ146Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ17).
ØØ147Ø
         Ø3
              pgm07-00-1939 PIC X(0022) VALUE " F8 Betriebssystem
         "".
ØØ148Ø-
ØØ149Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ19).
              pgm07-00-1980 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ15ØØ
         Ø3
              pgm07-00-2001 PIC X(0008) VALUE " ______".
ØØ151Ø
         Ø3
                          PIC X(ØØ3Ø).
ØØ152Ø
         Ø3 FILLER
ØØ153Ø
         Ø3
              pgm07-00-2039 PIC X(0006) VALUE "-".
001540
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ35).
ØØ155Ø
         Ø3
              pgm07-00-2080 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ156Ø
         Ø3
              ØØ157Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ3Ø).
              pgm07-00-2139 PIC X(0006) VALUE "_____".
ØØ158Ø
         Ø3
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ35).
ØØ159Ø
ØØ16ØØ
         Ø3
              pgm07-00-2180 PIC X(0001) VALUE "|".
              pgm07-00-2201 PIC X(0016) VALUE " | F9 | Bilanz".
ØØ161Ø
         Ø3
                          PIC X(ØØ22).
         Ø3 FILLER
ØØ162Ø
ØØ163Ø
         Ø3
              pgm07-00-2239 PIC X(0012) VALUE " Esc Ende".
ØØ164Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ29).
ØØ165Ø
         Ø3
              pgm07-00-2280 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ166Ø
         Ø3
              ØØ167Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ3Ø).
              pgm07-00-2339 PIC X(0006) VALUE "---".
ØØ168Ø
         Ø3
ØØ169Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ35).
              pgm07-00-2380 PIC X(0001) VALUE "|".
001700
         03
ØØ171Ø
              pgm07-00-2401 PIC X(0001) VALUE "|".
         Ø3
ØØ172Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ78).
ØØ173Ø
         Ø3
              pgm07-00-2480 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ174Ø
         Ø3
              pgm07-00-2501 PIC X(0080) VALUE "-
ØØ175Ø-
ØØ176Ø Ø1
            pgmØ7-Ø1
                      REDEFINES
                                 pgm07-00
         Ø3 FILLER
ØØ177Ø
                          PIC X(1917).
ØØ178Ø
         Ø3
              pgm07-01-2478 PIC X(0001).
ØØ18ØØ PROCEDURE DIVISION.
ØØ181Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ182Ø PR-1ØØØ.
ØØ183Ø
         PERFORM VORLAUF.
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 10.
ØØ185Ø PR-9999.
```

```
ØØ186Ø
        EXIT PROGRAM.
ØØ187Ø
         STOP RUN.
ØØ189Ø VORLAUF SECTION.
ØØ19ØØ VOR-1ØØØ.
001910
         MOVE 2000 TO LAENGE.
ØØ192Ø
         MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
ØØ193Ø VOR-9999.
ØØ194Ø
         EXIT.
ØØ196Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ197Ø VER-1ØØØ.
ØØ198Ø
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ199Ø
002000
        CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG TASTEN-TABELLE.
002010
ØØ2Ø2Ø** ATTRIBUTE SCHREIBEN
002030
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
002040
                              PGMØ7-ØØ-ATTR.
ØØ2Ø5Ø** TEXT SCHREIBEN
002060
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
002070
                              PGMØ7-ØØ.
002080
002090
        ACCEPT PGMØ7-Ø1 FROM CRT.
002100
002110
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
002120
         CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG DEAKTIVIEREN.
002130
002140
     GO TO VER-11ØØ
002150
               VER-1200
002160
               VER-1300
002170
               VER-1400
ØØ218Ø
               VER-1500
002190
               VER-1600
002200
              VER-1700
002210
              VER-1800
ØØ222Ø
               VER-1900
ØØ223Ø
               VER-9999 DEPENDING ON TASTEN-NR.
002240
ØØ225Ø
        GO TO VER-9999.
002260
ØØ227Ø VER-11ØØ.
002280
         DISPLAY "Stammdatenverwaltung" AT 1328.
002290
        ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.
002300
        GO TO VER-9999.
002310
ØØ232Ø VER-12ØØ.
```

```
002330
          DISPLAY "Offene Postenverwaltung " AT 1328.
ØØ234Ø ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.
ØØ235Ø GO TO VER-9999.
ØØ236Ø
ØØ237Ø VER-13ØØ.
ØØ238ØDISPLAY "Informationssystem" AT 1328.ØØ239ØACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.
002400
          GO TO VER-9999.
ØØ241Ø
ØØ242Ø VER-14ØØ.
ØØ243Ø DISPLAY "Statistiken
                                        " AT 1328.
          ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.
002440
ØØ245Ø
           GO TO VER-9999.
ØØ246Ø
ØØ247Ø VER-15ØØ.
ØØ248Ø DISPLAY "Buchungen
                                                 " AT 1328.
          ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.
ØØ249Ø
ØØ25ØØ GO TO VER-9999.
ØØ251Ø
ØØ252Ø VER-16ØØ.
ØØ253Ø DISPLAY "Management
                                                  " AT 1328.
002540
          ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.
ØØ255Ø GO TO VER-9999.
ØØ256Ø
ØØ257Ø VER-17ØØ.
ØØ258Ø DISPLAY "Listendruck
                                                  " AT 1328.

        ØØ259Ø
        ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.

        ØØ26ØØ
        GO TO VER-9999.

ØØ261Ø
ØØ262Ø VER-18ØØ.

        ØØ263Ø
        DISPLAY "Betriebssystem

        ØØ264Ø
        ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.

        ØØ265Ø
        GO TO VER-9999.

                                                 " AT 1328.
ØØ266Ø
ØØ267Ø VER-19ØØ.
ØØ268Ø DISPLAY "Bilanz
                                                 " AT 1328.
          ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.
ØØ269Ø
ØØ27ØØ
          GO TO VER-9999.
ØØ271Ø
ØØ272Ø VER-9999.
ØØ273Ø EXIT.
```

		FIBU-System	
F1	Stammdatenverwaltung	F2	Offene Postenverwaltung
F3	Informationssystem	F4	Statistiken
F5	Buchungen	F6	Management
F7	Listendruck	F8	Betriebssystem
F9	Bilanz	Esc	Ende

Dialog-Testlauf (PGM07)

#### **PGM08:** Druckersteuerung

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                  PGMØ8.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:25.
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
ØØØ11Ø** MIT DIESEM PROGRAMM KÖNNEN SIE VERSCHIEDENE DRUCKER-
ØØØ12Ø** STEUERUNGEN AUS DEM COBOL-PROGRAMM AKTIVIEREN.
                                               **
ØØØ13Ø** AUF "TASTENDRUCK" WIRD SOZUSAGEN EINE SEITE VORGESCHOBEN
ØØØ14Ø** ODER AUF EINMAL FETT ODER Z.B. BREIT GESCHRIEBEN.
ØØØ15Ø**
ØØØ18Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ19Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ2ØØ SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ21Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ22Ø SPECIAL-NAMES.
ØØØ23Ø
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ24Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ25Ø FILE-CONTROL.
       SELECT AUSGABE ASSIGN TO "PRN:".
ØØØ28Ø DATA DIVISION.
ØØØ29Ø FILE SECTION.
000300
ØØØ31Ø FD AUSGABE.
ØØØ32Ø Ø1 A-SATZ
                     PIC X(50).
000330
000340 WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ37Ø* PARAMETER FÜR EIN∕AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ39Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                    PIC X(1)
                              VALUE X"B7".
000400
000410 01 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
000420 01 SCHREIBEN-ATTR PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000430
```

```
ØØØ44Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
       Ø3 LAENGE
000450
                        PIC 9(4) COMP.
000460
       Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
000470
        Ø3 PUFFER-POS PIC 9(4) COMP.
000480
ØØØ49Ø Ø1 EIN-AUS-PARAM.
       Ø3 E-LAENGE
                          PIC 9(4) COMP VALUE 7.
000500
000510
        Ø3 E-BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
ØØØ52Ø
         Ø3 E-PUFFER-POS PIC 9(4) COMP VALUE 1.
000530
ØØØ54Ø Ø1 EIN-ATTR
                         PIC X(7) VALUE ALL X"1B".
ØØØ55Ø Ø1 AUS-ATTR
                         PIC X(7) VALUE ALL X"Ø3".
000570 01 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE 0.
ØØØ58Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
         Ø3 TASTEN-NR
ØØØ59Ø
                           PIC 99 COMP.
000600
ØØØ61Ø*
       FUNKTIONSTASTEN 1 BIS 9
ØØØ62Ø Ø3 FILLER PIC X(15)
000630
       VALUE X"02003B02003C02003D02003E02003F".
000640
        Ø3 FILLER
                           PIC X(12)
ØØØ65Ø
       VALUE X"020040020041020042020043".
ØØØ66Ø* DIE TASTEN: 1Ø=ESC
ØØØ67Ø Ø3 FILLER
                            PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
ØØØ68Ø*
        ENDE-KENNZEICHEN
000690
         Ø3 FILLER
                            PIC X VALUE X"ØØ".
ØØØ71Ø Ø1 DD-STATUS
                            PIC 9 VALUE Ø.
                           PIC 9 VALUE Ø.
ØØØ72Ø Ø1 UN-STATUS
ØØØ73Ø Ø1 HG-STATUS
                           PIC 9 VALUE Ø.
ØØØ74Ø Ø1 BS-STATUS
                           PIC 9 VALUE Ø.
ØØØ75Ø Ø1 KS-STATUS
                           PIC 9 VALUE Ø.
ØØØ78Ø Ø1
           PGMØ8-ØØ-ATTR.
ØØØ79Ø
        Ø3 FILLER
                        PIC X(1159) VALUE ALL X"Ø3".
                        PIC X(ØØ37) VALUE ALL X"1B".
       Ø3 FILLER
008000
                        PIC X(ØØ43) VALUE ALL X"Ø3".
000810
       Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ37) VALUE ALL X"1B".
000820
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ43) VALUE ALL X"Ø3".
000830
       Ø3 FILLER
                       PIC X(ØØ37) VALUE ALL X"1B".
       Ø3 FILLER
000840
                        PIC X(ØØ43) VALUE ALL X"Ø3".
000850
       Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ37) VALUE ALL X"1B".
ØØØ86Ø
        Ø3 FILLER
000870
         Ø3 FILLER
                        PIC X(Ø481) VALUE ALL X"Ø3".
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
000880
000890
         Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ82) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ9ØØ Ø1 PGMØ8-ØØ
000910
         03 PGM08-00-0101 PIC X(0080) VALUE "___
```


```
000920-
               PGMØ8-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000930
000940
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ78).
              PGMØ8-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000950
         Ø3
               PGMØ8-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000960
         Ø3
                           PIC X(ØØ26).
000970
         Ø3 FILLER
000980
               PGMØ8-ØØ-Ø328 PIC X(ØØ16) VALUE "Druckersteuerung".
000990
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ36).
               PGMØ8-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001000
         Ø3
         Ø3
               PGMØ8-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "!".
001010
                           PIC X(ØØ78).
001020
         Ø3 FILLER
              PGMØ8-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001030
              PGMØ8-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
001040
         Ø3
ØØ1Ø5Ø-
         "_
              PGMØ8-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "!".
         Ø3
001060
001070
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ78).
001080
         03
              PGMØ8-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001090
         Ø3
               PGMØ8-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                           PIC X(ØØ78).
         Ø3 FILLER
001100
ØØ111Ø
         Ø3
               PGMØ8-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ112Ø
               PGMØ8-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE " ...
         Ø3
                           PIC X(ØØ78).
001130
         Ø3 FILLER
001140
         Ø3
               PGMØ8-ØØ-Ø88Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
               001150
         Ø3
ØØ116Ø
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ3Ø).
001170
              PGMØ8-ØØ-Ø939 PIC X(ØØØ6) VALUE "_____".
ØØ118Ø
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ35).
               PGMØ8-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ119Ø
         Ø3
               001200
         " (ein/aus)
ØØ121Ø-
                        F2 | Seitenvorschub".
                           PIC X(ØØ19).
001220
001230
         Ø3
               PGMØ8-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
               001240
ØØ125Ø
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ3Ø).
001260
         Ø3
               PGMØ8-ØØ-1139 PIC X(ØØØ6) VALUE "---".
                           PIC X(ØØ35).
001270
         Ø3 FILLER
               PGMØ8-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ128Ø
               001290
001300
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ3Ø).
              PGMØ8-ØØ-1239 PIC X(ØØ42) VALUE "____
001310
         Ø3
ØØ132Ø-
               _______ [".
               PGM08-00-1301 PIC X(0080) VALUE " | F3 | Unterstriche
001330
         Ø3
001340-
         "n (ein/aus)
                        F4 = Probetext drucken
                                                          l l".
              ØØ135Ø
         Ø3
ØØ136Ø
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ3Ø).
001370
         Ø3
               PGMØ8-ØØ-1439 PIC X(ØØ42) VALUE "
ØØ138Ø-
```

```
ØØ139Ø
             Ø3 FILLER
                       PIC X(ØØ3Ø).
001400
             PGMØ8-ØØ-1539 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001410
        Ø3
ØØ142Ø
        Ø3 FILLER
                  PIC X(ØØ37).
             PGMØ8-ØØ-1577 PIC X(ØØØ4) VALUE " ".
ØØ143Ø
        Ø3
             PGM08-00-1601 PIC X(0039) VALUE " | F5 | Hervorgehobe
001440
ØØ145Ø-
        "n (ein/aus)
                      l".
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ37).
ØØ146Ø
        Ø3
             PGMØ8-ØØ-1677 PIC X(ØØØ4) VALUE " ".
001470
             ØØ148Ø
        Ø3
                        PIC X(ØØ3Ø).
ØØ149Ø
        Ø3 FILLER
             PGMØ8-ØØ-1739 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ15ØØ
ØØ151Ø
        Ø3 FILLER
                       PIC X(ØØ37).
             PGMØ8-ØØ-1777 PIC X(ØØØ4) VALUE ". ".
ØØ152Ø
        Ø3
             ØØ153Ø
        Ø3
ØØ154Ø
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ3Ø).
ØØ155Ø
             PGMØ8-ØØ-1839 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
        Ø3 FILLER
                       PIC X(ØØ37).
ØØ156Ø
ØØ157Ø
        Ø3
             PGMØ8-ØØ-1877 PIC X(ØØØ4) VALUE "| | ".
             PGM08-00-1901 PIC X(0080) VALUE " | F7 | Breitschrift
ØØ158Ø
        Ø3
        " (ein/aus)
                      L_____
                                               _____ [".
ØØ159Ø-
             Ø3
ØØ16ØØ
                        PIC X(ØØ71).
ØØ161Ø
        Ø3 FILLER
             PGMØ8-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001620
        Ø3
             ØØ163Ø
                        PIC X(ØØ3Ø).
        Ø3 FILLER
ØØ164Ø
ØØ165Ø
        Ø3 PGMØ8-ØØ-2139 PIC X(ØØØ6) VALUE "_____".
ØØ166Ø
      Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ35).
ØØ167Ø
       Ø3
             PGMØ8-ØØ-218Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
             PGMØ8-ØØ-22Ø1 PIC X(ØØ5Ø) VALUE " F9 Kleinschrift
ØØ168Ø
        Ø3
ØØ169Ø-
        " (ein/aus)
                      Esc Ende".
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ29).
001700
             PGMØ8-ØØ-228Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ171Ø
       Ø3
001720
        Ø3
             PIC X(ØØ3Ø).
001730
        Ø3 FILLER
001740
        Ø3 PGMØ8-ØØ-2339 PIC X(ØØØ6) VALUE "┗———".
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ35).
001750
001760
        Ø3
             PGMØ8-ØØ-238Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
             PGMØ8-ØØ-24Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ177Ø
        Ø3
ØØ178Ø
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ78).
ØØ179Ø
        Ø3
             PGMØ8-ØØ-248Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ18ØØ
        Ø3
             PGMØ8-ØØ-25Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
ØØ181Ø-
ØØ182Ø Ø1
         PGMØ8-Ø1
                    REDEFINES PGMØ8-ØØ
ØØ183Ø
        Ø3 FILLER
                        PIC X(1159).
ØØ184Ø
        Ø3
             PGMØ8-Ø1-154Ø PIC X(ØØ37).
ØØ185Ø
                       PIC X(ØØ43).
        Ø3 FILLER
```

```
PGMØ8-Ø1-164Ø PIC X(ØØ37).
ØØ186Ø
         Ø3 FILLER
ØØ187Ø
                         PIC X(ØØ43).
       Ø3 PGMØ8-Ø1-174Ø PIC X(ØØ37).
ØØ188Ø
ØØ189Ø
       Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØ43).
         Ø3 PGMØ8-Ø1-184Ø PIC X(ØØ37).
ØØ19ØØ
ØØ192Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ193Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ194Ø PR-1ØØØ.
ØØ195Ø
         PERFORM VORLAUF.
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 10.
ØØ196Ø
ØØ197Ø
         CLOSE AUSGABE.
ØØ198Ø PR-9999.
ØØ199Ø
        EXIT PROGRAM.
002000
         STOP RUN.
ØØ2Ø2Ø VORLAUF SECTION.
ØØ2Ø3Ø VOR-1ØØØ.
002040
        OPEN OUTPUT AUSGABE
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ2Ø5Ø
        MOVE 2000 TO LAENGE.
ØØ2Ø6Ø
002070
        MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
ØØ2Ø8Ø
        CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG TASTEN-TABELLE.
002090
ØØ21ØØ*--- ATTRIBUTE SCHREIBEN
ØØ211Ø
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
                            PGMØ8-ØØ-ATTR.
002120
ØØ213Ø*--- TEXT SCHREIBEN
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
                            PGMØ8-ØØ.
ØØ215Ø
ØØ216Ø
ØØ217Ø VOR-9999.
ØØ218Ø
         EXIT.
ØØ22ØØ VERARBEITUNG SECTION.
ØØ221Ø VER-1ØØØ.
002220
        ACCEPT PGMØ8-Ø1 FROM CRT.
ØØ223Ø
002240
        IF TASTEN-NR = 1
ØØ225Ø
ØØ226Ø
              MOVE 746 TO E-BILDSCHIRM-POS
           IF DD-STATUS = Ø
ØØ227Ø
ØØ228Ø
              MOVE X"1B47" TO A-SATZ
              WRITE A-SATZ
ØØ229Ø
002300
              MOVE 1 TO DD-STATUS
002310
             CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM EIN-ATTR
002320
```

```
002330
              ELSE
002340
                 MOVE X"1B46" TO A-SATZ
002350
                 WRITE A-SATZ
                 MOVE Ø TO DD-STATUS
ØØ236Ø
                 CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM AUS-ATTR
002370
ØØ238Ø
002390
          ELSE
002400
           IF TASTEN-NR = 3
002410
002420
                 MOVE 986 TO E-BILDSCHIRM-POS
002430
              IF UN-STATUS = Ø
002440
                 MOVE X"1B2DØ1" TO A-SATZ
ØØ245Ø
                 WRITE A-SATZ
002460
                 MOVE 1 TO UN-STATUS
002470
                 CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM EIN-ATTR
ØØ248Ø
              ELSE
                 MOVE X"1B2DØØ" TO A-SATZ
002490
002500
                 WRITE A-SATZ
002510
                 MOVE Ø TO UN-STATUS
002520
                 CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM AUS-ATTR
002530
002540
           ELSE
           IF TASTEN-NR = 5
ØØ255Ø
ØØ256Ø
ØØ257Ø
                 MOVE 1226 TO E-BILDSCHIRM-POS
ØØ258Ø
              IF HG-STATUS = Ø
ØØ259Ø
                 MOVE X"1B45" TO A-SATZ
002600
                 WRITE A-SATZ
002610
                 MOVE 1 TO HG-STATUS
002620
                 CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM EIN-ATTR
002630
              ELSE
ØØ264Ø
                 MOVE X"1B46" TO A-SATZ
ØØ265Ø
                 WRITE A-SATZ
ØØ266Ø
                 MOVE Ø TO HG-STATUS
002670
                 CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM AUS-ATTR
ØØ268Ø
ØØ269Ø
           ELSE
002700
           IF TASTEN-NR = 7
002710
002720
                 MOVE 1466 TO E-BILDSCHIRM-POS
002730
              IF BS-STATUS = Ø
002740
                 MOVE X"1B57B1" TO A-SATZ
ØØ275Ø
                 WRITE A-SATZ
002760
                 MOVE 1 TO BS-STATUS
002770
                 CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM EIN-ATTR
ØØ278Ø
              ELSE
002790
                 MOVE X"1B57BØ" TO A-SATZ
```

```
002800
                WRITE A-SATZ
ØØ281Ø
                MOVE Ø TO BS-STATUS
ØØ282Ø
                CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM AUS-ATTR
ØØ283Ø
ØØ284Ø
         ELSE
         IF TASTEN-NR = 9
ØØ285Ø
ØØ286Ø
ØØ287Ø
                MOVE 1706 TO E-BILDSCHIRM-POS
ØØ288Ø
             IF KS-STATUS = Ø
ØØ289Ø
                MOVE X"ØF" TO A-SATZ
                WRITE A-SATZ
ØØ29ØØ
ØØ291Ø
                MOVE 1 TO KS-STATUS
ØØ292Ø
                CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM EIN-ATTR
ØØ293Ø
             ELSE
                MOVE X"12" TO A-SATZ
002940
                WRITE A-SATZ
ØØ295Ø
                MOVE Ø TO KS-STATUS
ØØ296Ø
                CALL X"B7" USING SCHREIBEN-ATTR EIN-AUS-PARAM AUS-ATTR
ØØ297Ø
002980
         ELSE
ØØ299Ø
003000
         IF TASTEN-NR = 2
003010
                MOVE X"ØC" TO A-SATZ
003020
003030
                WRITE A-SATZ
003040
003050
          ELSE
          IF TASTEN-NR = 4
003060
003070
                MOVE PGMØ8-Ø1-154Ø TO A-SATZ
                WRITE A-SATZ
003080
003090
                MOVE PGMØ8-Ø1-164Ø TO A-SATZ
003100
                WRITE A-SATZ
                MOVE PGMØ8-Ø1-174Ø TO A-SATZ
ØØ311Ø
003120
                WRITE A-SATZ
                MOVE PGMØ8-Ø1-184Ø TO A-SATZ
003130
003140
                WRITE A-SATZ
ØØ315Ø
         ELSE
003160
         IF TASTEN-NR = Ø NEXT SENTENCE
003170
         ELSE CALL X"E5".
ØØ318Ø VER-9999.
003190
          EXIT.
```



Dialog-Testlauf (PGM08)

### PGM09: Setzen und Abfragen des DOS-Returncodes

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                 Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:25.
000060******************************
MMMMMM**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                               **
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM DEMONSTRIERT, WIE MAN AUS DEM COBOL-PROGRAMM **
ØØØ12Ø** EINEN DOS-RETURNCODE SETZT ODER LIEST.
                                               **
ØØØ16Ø ENVIRONMENT DIVISION.
000170 CONFIGURATION SECTION.
ØØØ18Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ SPECIAL-NAMES.
000210
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ22Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ23Ø FILE-CONTROL.
ØØØ25Ø DATA DIVISION.
ØØØ27Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ28Ø
ØØØ29Ø Ø1 DOS-CODE-LESEN
                      PIC 99 COMP VALUE 11.
ØØØ3ØØ Ø1 DOS-CODE-SETZEN
                      PIC 99 COMP VALUE 10.
000310 01 DOS-CODE
                       PIC 99 COMP.
000320
ØØØ33Ø Ø1 ACCEPT-DOS-CODE
                      PIC 9.
000340
ØØØ36Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ37Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ38Ø PR-1ØØØ.
       PERFORM VERARBEITUNG 5 TIMES.
ØØØ4ØØ PR-9999.
000410
      EXIT PROGRAM.
       STOP RUN.
```

```
ØØØ44Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ45Ø VER-1ØØØ.
000460
000470
           DISPLAY SPACE UPON CRT.
000480
           DISPLAY "DOS-Returncode setzen und lesen" AT Ø12Ø.
000490
000500
          CALL X"BØ" USING DOS-CODE-LESEN DOS-CODE.
           MOVE DOS-CODE TO ACCEPT-DOS-CODE.
000510
000520
000530
           DISPLAY "Aktueller DOS-Returncode =" AT 1001.
000540
           DISPLAY ACCEPT-DOS-CODE AT 1035.
000550
000560
          DISPLAY "Neuer DOS-Returncode = " AT 1201.
000570
           MOVE Ø TO ACCEPT-DOS-CODE.
000580
           ACCEPT ACCEPT-DOS-CODE AT 1235.
000590
000600
           MOVE ACCEPT-DOS-CODE TO DOS-CODE.
000610
           CALL X"BØ" USING DOS-CODE-SETZEN DOS-CODE.
ØØØ62Ø VER-9999.
000630
           EXIT.
```

DOS-Returncod	e setzen ur	nd lesen
Aktueller DOS-Returncode =	B	
Neuer DOS-Returncode =	Ø	

#### Dialog-Testlauf (PGM09)

# PGM10: Überlagerungstechniken bei Bildschirmmasken/Sichern von Bildschirmmasken

```
000010 IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                    PGM1Ø.
ØØØØØØ AUTHOR.
                    R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                    Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:26.
ØØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                     * *
ØØØ1ØØ**
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM ZEIGT IHNEN DIE NOTWENDIGE PROGRAMMIER-
ØØØ12Ø** TECHNIK, UM AM BILDSCHIRM IN VERSCHIEDENEN FENSTERN DATEN
ØØØ13Ø** EINGEBEN ZU KÖNNEN. DEMONSTRIERT WIRD DABEI. WIE MAN DEN
ØØØ14Ø** AKTUELLEN INHALT DES BILDSCHIRMS (ATTRIBUTE UND TEXTE)
ØØØ15Ø** SICHERN UND WIEDER ANZEIGEN KANN.
                                                     * *
ØØØ16Ø**
ØØØ19Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ2ØØ CONFIGURATION SECTION.
ØØØ21Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ22Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ23Ø SPECIAL-NAMES.
000240
        CURSOR
                  IS CURSOR-POS,
000250
        CONSOLE IS CRT.
ØØØ27Ø DATA DIVISION.
000280
ØØØ29Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000300
ØØØ31Ø Ø1 CURSOR-POS
                       PIC 9(4).
ØØØ32Ø Ø1 F1-CURSOR
                      PIC 9(4).
                      PIC 9(4).
ØØØ33Ø Ø1 F2-CURSOR
ØØØ34Ø Ø1 F3-CURSOR
                      PIC 9(4).
ØØØ35Ø Ø1 F4-CURSOR
                       PIC 9(4).
000360
000370*******************************
ØØØ38Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ4ØØ Ø1 EIN-AUSGABE
                      PIC X(1)
                                 VALUE X"B7".
000410
ØØØ42Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
```

```
ØØØ43Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
                           PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000440
ØØØ45Ø Ø1 LESEN-ZEICHEN
                           PIC 9(2) COMP VALUE Ø.
                          PIC 9(2) COMP VALUE 2.
ØØØ46Ø Ø1 LESEN-ATTR
000470
ØØØ48Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
000490
        Ø3 LAENGE
                           PIC 9(4) COMP.
000500
        Ø3 BILDSCHIRM-POS
                           PIC 9(4) COMP.
000510
         Ø3 PUFFER-POS
                          PIC 9(4) COMP.
000520
000530
ØØØ54Ø Ø1 SA-FORM-PARAMETER.
         Ø3 SA-LAENGE
                             PIC 9(4) COMP VALUE 2000.
000550
         Ø3 SA-BILDSCHIRM-POS
ØØØ56Ø
                             PIC 9(4) COMP VALUE 1.
                             PIC 9(4) COMP VALUE 1.
000570
         Ø3 SA-PUFFER-POS
000580****************************
ØØØ59Ø Ø1 SAVE1-A
                             PIC X(2000).
000600 01 SAVE2-A
                             PIC X(2000).
ØØØ61Ø Ø1 SAVE3-A
                             PIC X(2000).
ØØØ62Ø Ø1 SAVE4-A
                             PIC X(2000).
000630
ØØØ64Ø Ø1 SAVE1-Z
                             PIC X(2000).
ØØØ65Ø Ø1 SAVE2-Z
                             PIC X(2000).
ØØØ66Ø Ø1 SAVE3-Z
                             PIC X(2000).
ØØØ67Ø Ø1 SAVE4-Z
                             PIC X(2000).
ØØØ69Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ7ØØ Ø1 F1-TASTE.
000710
         Ø3 TASTEN-NR
                              PIC 99 COMP.
         FUNKTIONSTASTE F1
ØØØ72Ø*
         Ø3 FILLER PIC X(3) VALUE X"Ø2ØØ3B".
000730
ØØØ74Ø*
         ESCAPE
         Ø3 FILLER PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
000750
ØØØ76Ø*
         ENDE-KENNZEICHEN
ØØØ77Ø
         Ø3 FILLER
                              PIC X
                                     VALUE X"ØØ".
ØØØ8ØØ Ø1
            PGM10-00-ATTR.
000810
         Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø717) VALUE ALL X"Ø3".
000820
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
        Ø3 FILLER
                          PIC X(Ø479) VALUE ALL X"Ø3".
000830
000840
        Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
000850
         Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØØ9) VALUE ALL X"Ø3".
                         PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"13".
ØØØ86Ø
         Ø3 FILLER
000870
        Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØ34) VALUE ALL X"Ø3".
                         PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
000880
        Ø3 FILLER
ØØØ89Ø
        Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØØ9) VALUE ALL X"Ø3".
000900
        Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"13".
```

```
000910
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ34) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ92Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
                            PIC X(ØØØ9) VALUE ALL X"Ø3".
000930
          Ø3 FILLER
000940
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"13".
                            PIC X(ØØ34) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ95Ø
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
000960
          Ø3 FILLER
        Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ9) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ97Ø
                           PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"13".
ØØØ98Ø
                           PIC X(ØØ34) VALUE ALL X"Ø3".
          Ø3 FILLER
000990
                          PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
PIC X(ØØØ9) VALUE ALL X"Ø3".
PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"13".
001000
          Ø3 FILLER
        Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
          Ø3 FILLER
001010
001020
001030
        Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø354) VALUE ALL X"Ø3".
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
ØØ1Ø4Ø
ØØ1Ø5Ø
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ82) VALUE ALL X"Ø3".
ØØ1Ø6Ø Ø1
             PGM1Ø-ØØ
          03 PGM10-00-0101 PIC X(0080) VALUE "---
001070
ØØ1Ø8Ø-
          Ø3 PGM1Ø-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
001090
ØØ11ØØ
          Ø3 FILLER PIC X(ØØ29).
               PGM10-00-0231 PIC X(0014) VALUE "Fenstertechnik".
001110
ØØ112Ø
          Ø3 FILLER PIC X(ØØ32).
          Ø3 PGM1Ø-ØØ-Ø277 PIC X(ØØØ4) VALUE "1 ▮".
ØØ113Ø
               PGM10-00-0301 PIC X(0080) VALUE "
ØØ114Ø
ØØ115Ø-
          "____
          Ø3 PGM1Ø-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ116Ø
          Ø3 FILLER
ØØ117Ø
                             PIC X(ØØ78).
ØØ118Ø
          Ø3
               PGM10-00-0480 PIC X(0001) VALUE "".
               PGM10-00-0501 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ119Ø
          Ø3
001200
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
001210
          Ø3
               PGM10-00-0580 PIC X(0001) VALUE "".
          Ø3
               PGM10-00-0601 PIC X(0001) VALUE "|".
001220
                             PIC X(ØØ78).
001230
          Ø3 FILLER
001240
          Ø3
               PGM10-00-0680 PIC X(0001) VALUE ".".
               PGM10-00-0701 PIC X(0001) VALUE "1".
ØØ125Ø
          Ø3
ØØ126Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
          Ø3
               PGM10-00-0780 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ127Ø
ØØ128Ø
          Ø3
               PGM10-00-0801 PIC X(0001) VALUE ".".
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
ØØ129Ø
               PGM10-00-0880 PIC X(0001) VALUE ".".
001300
          Ø3
          Ø3
               PGM10-00-0901 PIC X(0007) VALUE " Text:".
001310
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ72).
ØØ132Ø
               PGM10-00-0980 PIC X(0001) VALUE ".".
001330
          Ø3
001340
          Ø3 PGM1Ø-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ135Ø
          03 PGM10-00-1080 PIC X(0001) VALUE "".
ØØ136Ø
001370
          Ø3
               PGM10-00-1101 PIC X(0001) VALUE ".".
```

```
ØØ138Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
           Ø3 PGM1Ø-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ139Ø
                 PGM10-00-1201 PIC X(0001) VALUE ".".
001400
           Ø3
                              PIC X(ØØ78).
001410
           Ø3 FILLER
           03 PGM10-00-1280 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ142Ø
                 PGM10-00-1301 PIC X(0001) VALUE "".
001430
           Ø3
                              PIC X(ØØ78).
001440
           Ø3 FILLER
                 PGM10-00-1380 PIC X(0001) VALUE "".
ØØ145Ø
           Ø3
                PGM10-00-1401 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ146Ø
           Ø3
ØØ147Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                 PGM10-00-1480 PIC X(0001) VALUE "|".
           Ø3
001480
                 PGM10-00-1501 PIC X(0001) VALUE ".".
001490
           Ø3
001500
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                 PGM10-00-1580 PIC X(0001) VALUE "1".
ØØ151Ø
           Ø3
001520
           Ø3
                 PGM10-00-1601 PIC X(0001) VALUE "|".
001530
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ154Ø
           Ø3
                 PGM10-00-1680 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ155Ø
           Ø3
                PGM10-00-1701 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ156Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
001570
          Ø3
                 PGM10-00-1780 PIC X(0001) VALUE "|".
                 PGM10-00-1801 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ158Ø
ØØ159Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
              PGM10-00-1880 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ16ØØ
                 PGM10-00-1901 PIC X(0001) VALUE "1".
ØØ161Ø
           Ø3
ØØ162Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGM10-00-1980 PIC X(0001) VALUE ".".
001630
           Ø3
           Ø3
                 PGM10-00-2001 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ164Ø
ØØ165Ø
                              PIC X(ØØ78).
           Ø3 FILLER
ØØ166Ø
           Ø3
                 PGM10-00-2080 PIC X(0001) VALUE "|".
                PGM1Ø-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ167Ø
           Ø3
ØØ168Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ169Ø
                 PGM10-00-2180 PIC X(0001) VALUE "!".
           Ø3
                 PGM10-00-2201 PIC X(0001) VALUE ".".
001700
           Ø3
ØØ171Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
           Ø3 PGM1Ø-ØØ-228Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ172Ø
001730
           Ø3
               PGM1Ø-ØØ-23Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "┣━
ØØ174Ø-
           "__
           Ø3 PGM10-00-2401 PIC X(0038) VALUE " F1 = Fenster auf
ØØ175Ø
ØØ176Ø-
           "Esc = Fenster zu".
ØØ177Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ41).
                 PGM10-00-2480 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ178Ø
           Ø3
                 PGM1Ø-ØØ-25Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "┗
ØØ179Ø
ØØ18ØØ-
ØØ181Ø Ø1
             PGM10-01
                          REDEFINES PGM10-00
ØØ182Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(1207).
ØØ183Ø
           Ø3
                PGM10-01-1608 PIC X(0036).
ØØ184Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ44).
```

```
ØØ185Ø
           Ø3
                 PGM10-01-1708 PIC X(0036).
ØØ186Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ44).
                 PGM10-01-1808 PIC X(0036).
ØØ187Ø
           Ø3
ØØ188Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ44).
                 PGM10-01-1908 PIC X(0036).
ØØ189Ø
           Ø3
001900
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ44).
601910
           Ø3
                 PGM10-01-2008 PIC X(0036).
ØØ193Ø Ø1
             PGM1ØA-ØØ-ATTR.
                                PIC X(Ø729) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ194Ø
           Ø3 FILLER
ØØ195Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ61) VALUE ALL X"ØC".
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ19) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ196Ø
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
           Ø3 FILLER
ØØ197Ø
ØØ198Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ57) VALUE ALL X"Ø6".
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
ØØ199Ø
           Ø3 FILLER
002000
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
002010
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
002020
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ19) VALUE ALL X"Ø6".
002030
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
002040
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
                                PIC X(ØØØ5) VALUE ALL X"ØC".
002050
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
002060
           Ø3 FILLER
002070
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
                                PIC X(ØØ19) VALUE ALL X"Ø6".
002080
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
002090
           Ø3 FILLER
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ59) VALUE ALL X"Ø6".
002100
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
002110
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ19) VALUE ALL X"Ø6".
002120
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
ØØ213Ø
           Ø3 FILLER
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ214Ø
                                PIC X(ØØ57) VALUE ALL X"46".
ØØ215Ø
           Ø3 FILLER
ØØ216Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
ØØ217Ø
                                PIC X(ØØ19) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ218Ø
           Ø3 FILLER
ØØ219Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
002200
           Ø3 FILLER
002210
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ57) VALUE ALL X"46".
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ222Ø
           Ø3 FILLER
002230
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
                                PIC X(ØØ19) VALUE ALL X"Ø6".
002240
           Ø3 FILLER
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
ØØ225Ø
ØØ226Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ227Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ57) VALUE ALL X"46".
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
002280
           Ø3 FILLER
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
ØØ229Ø
                                PIC X(ØØ19) VALUE ALL X"Ø6".
002300
           Ø3 FILLER
002310
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
                               PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
002320
           Ø3 FILLER
```

```
002330
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ57) VALUE ALL X"46".
                             PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
002340
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØC".
002350
          Ø3 FILLER
002360
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ19) VALUE ALL X"Ø6".
                            PIC X(ØØ61) VALUE ALL X"ØC".
002370
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø57Ø) VALUE ALL X"Ø6".
002380
          Ø3 FILLER
ØØ239Ø Ø1
           PGM1ØA-ØØ
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø729).
002400
          03 PGM10A-00-1010 PIC X(0061) VALUE "-
002410
002420-
                             PIC X(ØØ19).
          Ø3 FILLER
002430
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-111Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
002440
002450
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ57).
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-1168 PIC X(ØØØ3) VALUE "2 ▮".
002460
002470
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ19).
002480
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-121Ø PIC X(ØØØ7) VALUE "▮ Text:".
002490
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ53).
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-127Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
002500
002510
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ19).
          03 PGM10A-00-1310 PIC X(0001) VALUE "|".
002520
002530
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ59).
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-137Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
002540
ØØ255Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ19).
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-141Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ256Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ59).
ØØ257Ø
          03 PGM10A-00-1470 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ258Ø
                             PIC X(ØØ19).
002590
          Ø3 FILLER
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-151Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "[".
002600
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ59).
002610
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-157Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
002620
002630
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ19).
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-161Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
002640
002650
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ59).
ØØ266Ø
          Ø3 PGM1ØA-ØØ-167Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ267Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ19).
          03 PGM10A-00-1710 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ268Ø
002690
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ59).
002700
          03 PGM10A-00-1770 PIC X(0001) VALUE "|".
002710
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ19).
               PGM1ØA-ØØ-181Ø PIC X(ØØ61) VALUE "┗
002720
002730-
          "_____
002740
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ1Ø).
ØØ275Ø Ø1
          PGM1ØA-Ø1
                         REDEFINES PGM1ØA-ØØ
002760
          Ø3 FILLER
                             PIC X(1051).
002770
          Ø3 PGM1ØA-Ø1-1412 PIC X(ØØ57).
ØØ278Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ23).
ØØ279Ø
          Ø3 PGM1ØA-Ø1-1512 PIC X(ØØ57).
```

```
002800
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ23).
ØØ281Ø
          Ø3 PGM1ØA-Ø1-1612 PIC X(ØØ57).
ØØ282Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ23).
ØØ283Ø
          Ø3 PGM1ØA-Ø1-1712 PIC X(ØØ57).
ØØ285Ø Ø1
           PGM1ØB-ØØ-ATTR.
ØØ286Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø661) VALUE ALL X"Ø6".
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
ØØ287Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ288Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
ØØ289Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
002900
          Ø3 FILLER
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
ØØ291Ø
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
002920
          Ø3 FILLER
ØØ293Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ294Ø
          Ø3 FILLER
002950
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
ØØ296Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ297Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
ØØ298Ø
ØØ299Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
003000
003010
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"60".
003020
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
003030
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
003040
          Ø3 FILLER
ØØ3Ø5Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
          Ø3 FILLER
003060
003070
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
ØØ3Ø8Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
003090
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"Ø6".
003100
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27) VALUE ALL X"6Ø".
ØØ311Ø
           Ø3 FILLER
           Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø352) VALUE ALL X"Ø6".
003120
ØØ313Ø Ø1
           PGM1ØB-ØØ
                              PIC X(Ø339).
003140
           Ø3 FILLER
ØØ315Ø
               PGM10B-00-0520 PIC X(0031) VALUE "-
           "<del>-----</del>".
ØØ316Ø-
003170
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
ØØ318Ø
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-Ø62Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
                              PIC X(ØØ27).
ØØ319Ø
           Ø3 FILLER
003200
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-Ø648 PIC X(ØØØ3) VALUE "3 ▮".
003210
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ49).
003220
          Ø3 PGM1ØB-ØØ-Ø72Ø PIC X(ØØØ7) VALUE " Text:".
003230
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ23).
ØØ324Ø
          Ø3 PGM1ØB-ØØ-Ø75Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
           Ø3 FILLER
ØØ325Ø
                              PIC X(ØØ49).
ØØ326Ø
          Ø3 PGM1ØB-ØØ-Ø82Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003270
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ29).
```

```
003280
               PGM1ØB-ØØ-Ø85Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ329Ø
                               PIC X(ØØ49).
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-Ø92Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003300
003310
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-Ø95Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003320
003330
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
           Ø3
               PGM1ØB-ØØ-1Ø2Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
003340
003350
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
003360
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-1Ø5Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ337Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
003380
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-112Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003390
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
003400
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-115Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
                               PIC X(ØØ49).
003410
           Ø3 FILLER
003420
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-122Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003430
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
003440
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-125Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003450
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
ØØ346Ø
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-132Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003470
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-135Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003480
ØØ349Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-142Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003500
                               PIC X(ØØ29).
           Ø3 FILLER
003510
003520
              PGM1ØB-ØØ-145Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
003530
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
003540
           03 PGM10B-00-1520 PIC X(0001) VALUE ".".
003550
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
003560
               PGM1ØB-ØØ-155Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                               PIC X(ØØ49).
003570
           Ø3 FILLER
003580
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-162Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003590
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
003600
           Ø3
               PGM1ØB-ØØ-165Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
003610
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
003620
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-172Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003630
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
003640
               PGM1ØB-ØØ-175Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ365Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
ØØ366Ø
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-182Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003670
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
               PGM10B-00-1850 PIC X(0001) VALUE "".
ØØ368Ø
ØØ369Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
003700
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-192Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003710
          Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ29).
003720
          Ø3
               PGM1ØB-ØØ-195Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
003730
          Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ49).
003740
          03 PGM10B-00-2020 PIC X(0001) VALUE ".".
```

```
003750
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ29).
           03 PGM10B-00-2050 PIC X(0001) VALUE "|".
003760
                              PIC X(ØØ49).
003770
           Ø3 FILLER
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-212Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
003780
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ29).
003790
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-215Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
003800
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ49).
003810
003820
          Ø3 PGM1ØB-ØØ-222Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ29).
003830
003840
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-225Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ385Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ49).
ØØ386Ø
           Ø3 PGM1ØB-ØØ-232Ø PIC X(ØØ31) VALUE "┗
           "_____".
ØØ387Ø-
003880
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ3Ø).
            PGM1ØB-Ø1
ØØ389Ø Ø1
                         REDEFINES PGM1ØB-ØØ
003900
           Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø661).
003910
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-Ø922 PIC X(ØØ27).
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
003920
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-1Ø22 PIC X(ØØ27).
003930
003940
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
ØØ395Ø
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-1122 PIC X(ØØ27).
ØØ396Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
003970
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-1222 PIC X(ØØ27).
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
003980
003990
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-1322 PIC X(ØØ27).
004000
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
004010
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-1422 PIC X(ØØ27).
004020
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
004030
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-1522 PIC X(ØØ27).
           Ø3 FILLER
004040
                              PIC X(ØØ53).
004050
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-1622 PIC X(ØØ27).
004060
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
004070
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-1722 PIC X(ØØ27).
004080
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
004090
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-1822 PIC X(ØØ27).
004100
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
ØØ411Ø
           Ø3
               PGM10B-01-1922 PIC X(0027).
004120
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
004130
           Ø3 PGM1ØB-Ø1-2Ø22 PIC X(ØØ27).
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ53).
004140
004150
               PGM10B-01-2122 PIC X(0027).
ØØ417Ø Ø1
            PGM10C-00-ATTR.
004180
           Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø999) VALUE ALL X"Ø6".
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"Ø5".
004190
                              PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"Ø6".
004200
           Ø3 FILLER
004210
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø5".
                              PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø6".
004220
           Ø3 FILLER
```

```
004230
                              Ø3 FILLER
                                                                                    PIC X(ØØØ5) VALUE ALL X"Ø5".
                                                                           PIC X(0016) VALUE ALL X"06".

PIC X(0001) VALUE ALL X"06".
                             Ø3 FILLER
                                                                                  PIC X(ØØ16) VALUE ALL X"Ø6".
004240
                             Ø3 FILLER
                                                                                PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø5".
004250
                             Ø3 FILLER
004260
                             Ø3 FILLER
004270
                             Ø3 FILLER
ØØ428Ø
                     Ø3 FILLER
004290
                         Ø3 FILLER
004300
                             Ø3 FILLER
004310
                             Ø3 FILLER
004320
                   Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
004330
004340
                             Ø3 FILLER
004350
                             Ø3 FILLER
ØØ436Ø
                   Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
004370
004380
004390
                             Ø3 FILLER
                             Ø3 FILLER
004400
004410
                   Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
                             Ø3 FILLER
004420
004430
                         Ø3 FILLER
                            Ø3 FILLER
004440
                   Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
004450
004460
004470
                         Ø3 FILLER
004480
                       Ø3 FILLER
                         Ø3 FILLER
004490
                   Ø3 FILLER
004500
                         Ø3 FILLER
004510
                          Ø3 FILLER
004520
004530
                         Ø3 FILLER
                      Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
004540
004550
                          Ø3 FILLER
004560
004570
                          Ø3 FILLER
                       Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
004580
004590
004600
                          Ø3 FILLER
004610
                          Ø3 FILLER
                         Ø3 FILLER
004620
004630
                             Ø3 FILLER
004640
                             Ø3 FILLER
ØØ465Ø Ø1
                            PGM1ØC-ØØ
004660
                          Ø3 FILLER
                                                                                  PIC X(Ø999).
                         03 PGM10C-00-1340 PIC X(0026) VALUE "_____
004670
004680-
                          "<del>----</del>7".
ØØ469Ø Ø3 FILLER
                                                                                PIC X(ØØ54).
```


```
004700
              PGM1ØC-ØØ-144Ø PIC X(ØØØ7) VALUE "▮ Text:".
004710
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ16).
              PGM1ØC-ØØ-1463 PIC X(ØØØ3) VALUE "4 ▮".
ØØ472Ø
         Ø3
ØØ473Ø
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ54).
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-154Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
004740
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
ØØ475Ø
ØØ476Ø
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-1565 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
004770
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ54).
ØØ478Ø
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-164Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
004790
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
004800
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-1665 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
         Ø3 FILLER
004810
                            PIC X(ØØ54).
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-174Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ482Ø
004830
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-1765 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
004840
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ54).
ØØ485Ø
ØØ486Ø
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-184Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
         Ø3 FILLER
004870
                            PIC X(ØØ24).
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-1865 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ488Ø
ØØ489Ø
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ54).
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-194Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ49ØØ
004910
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
ØØ492Ø
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-1965 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ54).
ØØ493Ø
004940
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-2Ø4Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ495Ø
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
         Ø3 PGM1ØC-ØØ-2Ø65 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
004960
ØØ497Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ54).
004980
          Ø3 PGM1ØC-ØØ-214Ø PIC X(ØØ26) VALUE "┗—
          "——" .
ØØ499Ø-
005000
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ15).
ØØ5Ø1Ø Ø1
           PGM1ØC-Ø1
                       REDEFINES
                                  PGM1ØC-ØØ
ØØ5Ø2Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(1241).
005030
         Ø3 PGM1ØC-Ø1-1642 PIC X(ØØ22).
005040
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ58).
         Ø3 PGM1ØC-Ø1-1742 PIC X(ØØ22).
ØØ5Ø5Ø
ØØ5Ø6Ø
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ58).
005070
         Ø3 PGM1ØC-Ø1-1842 PIC X(ØØ22).
ØØ5Ø8Ø
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ58).
         Ø3 PGM1ØC-Ø1-1942 PIC X(ØØ22).
ØØ5Ø9Ø
005100
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ58).
ØØ511Ø
          Ø3 PGM1ØC-Ø1-2Ø42 PIC X(ØØ22).
ØØ513Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ514Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ515Ø PR-1ØØØ.
ØØ516Ø
        PERFORM VORLAUF.
```

```
005170
          PERFORM FENSTER1 UNTIL TASTEN-NR = 2.
ØØ518Ø PR-9999.
ØØ519Ø
         EXIT PROGRAM.
005200
          STOP RUN.
005210*******************************
ØØ522Ø VORLAUF SECTION.
ØØ523Ø VOR-1ØØØ.
ØØ524Ø
          CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG F1-TASTE.
ØØ525Ø
          DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ526Ø
005270
          MOVE 1
                  TO BILDSCHIRM-POS.
         MOVE 1
ØØ528Ø
                   TO PUFFER-POS.
ØØ529Ø
         MOVE 2000 TO LAENGE.
005300
          CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
005310
                               PGM10-00-ATTR.
005320
005330
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
005340
                               PGM10-00.
005350
ØØ536Ø
       MOVE Ø1Ø1 TO CURSOR-POS.
005370
005380
         MOVE 1608 TO F1-CURSOR.
ØØ539Ø
         MOVE 1412 TO F2-CURSOR.
         MOVE 0922 TO F3-CURSOR.
005400
005410
         MOVE 1642 TO F4-CURSOR.
ØØ542Ø VOR-9999.
005430
          EXIT.
ØØ545Ø FENSTER1 SECTION.
005460 F1-1000.
005470
         MOVE F1-CURSOR TO CURSOR-POS.
005480
         ACCEPT PGM10-01 FROM CRT.
005490
         MOVE CURSOR-POS TO F1-CURSOR.
005500
005510
         IF TASTEN-NR = 1
005520
005530
005540
            CALL EIN-AUSGABE USING LESEN-ATTR SA-FORM-PARAMETER
ØØ555Ø
                                  SAVE1-A
ØØ556Ø
            CALL EIN-AUSGABE USING LESEN-ZEICHEN SA-FORM-PARAMETER
005570
                                  SAVE1-Z
005580
            PERFORM FENSTER2
005590
005600
            CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR SA-FORM-PARAMETER
005610
                                  SAVE1-A
005620
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN SA-FORM-PARAMETER
005630
                                  SAVE1-Z.
```


```
ØØ564Ø F1-9999.
ØØ565Ø
        EXIT.
005660********************************
ØØ567Ø FENSTER2 SECTION.
ØØ568Ø F2-1ØØØ.
         MOVE 61 TO LAENGE.
ØØ569Ø
         PERFORM SENDEN-FENSTER2 VARYING
005700
                 BILDSCHIRM-POS FROM 730 BY 80
ØØ571Ø
                UNTIL BILDSCHIRM-POS > 73Ø + 8 * 8Ø.
ØØ572Ø
ØØ573Ø
ØØ574Ø PERFORM EMPFANGEN-FENSTER2 UNTIL TASTEN-NR = 2.
005750
ØØ576Ø
         MOVE HIGH-VALUE TO TASTEN-NR.
ØØ577Ø F2-9999.
ØØ578Ø
         EXIT.
ØØ58ØØ SENDEN-FENSTER2 SECTION.
ØØ581Ø SF2-1ØØØ.
ØØ582Ø
        MOVE BILDSCHIRM-POS TO PUFFER-POS.
ØØ583Ø
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ584Ø
                              PGM1ØA-ØØ-ATTR.
005850
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ586Ø
                              PGM1ØA-ØØ.
ØØ587Ø
ØØ588Ø SF2-9999.
        EXIT.
ØØ589Ø
005900*****************************
ØØ591Ø EMPFANGEN-FENSTER2 SECTION.
ØØ592Ø EF2-1ØØØ.
        MOVE F2-CURSOR TO CURSOR-POS.
ØØ593Ø
005940
         ACCEPT PGM10A-01 FROM CRT.
ØØ595Ø MOVE CURSOR-POS TO F2-CURSOR.
ØØ596Ø
ØØ597Ø
ØØ598Ø
        IF TASTEN-NR = 1
005990
            CALL EIN-AUSGABE USING LESEN-ATTR SA-FORM-PARAMETER
006000
006010
                                SAVE2-A
            CALL EIN-AUSGABE USING LESEN-ZEICHEN SA-FORM-PARAMETER
006020
006030
                                SAVE2-Z
006040
006050
            PERFORM FENSTER3
006060
006070
            CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR SA-FORM-PARAMETER
006080
                                 SAVE2-A
006090
            CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN SA-FORM-PARAMETER
006100
                                SAVE2-Z.
```

```
ØØ611Ø EF2-9999.
006120
006130********************************
ØØ614Ø FENSTER3 SECTION.
006150 F3-1000.
ØØ616Ø
         MOVE 31 TO LAENGE.
          PERFORM SENDEN-FENSTER3 VARYING
ØØ617Ø
ØØ618Ø
                 BILDSCHIRM-POS FROM 340 BY 80
                 UNTIL BILDSCHIRM-POS > 340 + 18 * 80.
006190
006200
006210
        PERFORM EMPFANGEN-FENSTER3 UNTIL TASTEN-NR = 2.
ØØ622Ø
006230
         MOVE HIGH-VALUE TO TASTEN-NR.
ØØ624Ø F3-9999.
ØØ625Ø
         EXIT.
ØØ627Ø SENDEN-FENSTER3 SECTION.
ØØ628Ø SF3-1ØØØ.
ØØ629Ø
         MOVE BILDSCHIRM-POS TO PUFFER-POS.
006300
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ631Ø
                               PGM1ØB-ØØ-ATTR.
006320
ØØ633Ø CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ634Ø
                               PGM1ØB-ØØ.
ØØ635Ø SF3-9999.
ØØ636Ø
         EXIT.
006370*****************************
ØØ638Ø EMPFANGEN-FENSTER3 SECTION.
ØØ639Ø EF3-1ØØØ.
006400
         MOVE F3-CURSOR TO CURSOR-POS.
006410
         ACCEPT PGM1ØB-Ø1 FROM CRT.
006420
        MOVE CURSOR-POS TO F3-CURSOR.
006430
006440
        IF TASTEN-NR = 1
006450
006460
ØØ647Ø
            CALL EIN-AUSGABE USING LESEN-ATTR SA-FORM-PARAMETER
ØØ648Ø
                                 SAVE3-A
ØØ649Ø
            CALL EIN-AUSGABE USING LESEN-ZEICHEN SA-FORM-PARAMETER
006500
                                 SAVE3-Z
ØØ651Ø
006520
            PERFORM FENSTER4
006530
006540
            CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR SA-FORM-PARAMETER
ØØ655Ø
                                 SAVE3-A
ØØ656Ø
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN SA-FORM-PARAMETER
ØØ657Ø
                                 SAVE3-Z.
```


```
ØØ658Ø EF3-9999.
ØØ659Ø
ØØ661Ø FENSTER4 SECTION.
ØØ662Ø F4-1ØØØ.
006630
       MOVE 26 TO LAENGE.
ØØ664Ø
       PERFORM SENDEN-FENSTER4 VARYING
ØØ665Ø
              BILDSCHIRM-POS FROM 1000 BY 80
ØØ666Ø
              UNTIL BILDSCHIRM-POS > 1000 + 8 * 80.
ØØ667Ø
ØØ668Ø
ØØ669Ø
        PERFORM EMPFANGEN-FENSTER4 UNTIL TASTEN-NR = 2.
       MOVE HIGH-VALUE TO TASTEN-NR.
ØØ67ØØ F4-9999.
ØØ671Ø
       EXIT.
ØØ673Ø SENDEN-FENSTER4 SECTION.
006740 SF4-1000.
       MOVE BILDSCHIRM-POS TO PUFFER-POS.
ØØ675Ø
ØØ676Ø
       CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ677Ø
                          PGM1ØC-ØØ-ATTR.
ØØ678Ø
ØØ679Ø
       CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
006800
                          PGM1ØC-ØØ.
ØØ681Ø SF4-9999.
ØØ682Ø
       EXIT.
ØØ684Ø EMPFANGEN-FENSTER4 SECTION.
ØØ685Ø EF4-1ØØØ.
ØØ686Ø MOVE F4-CURSOR TO CURSOR-POS.
       ACCEPT PGM10C-01 FROM CRT.
ØØ687Ø
       MOVE CURSOR-POS TO F4-CURSOR.
ØØ688Ø
ØØ689Ø IF TASTEN-NR = 1 CALL X"E5".
006900
ØØ691Ø EF4-9999.
ØØ692Ø EXIT.
```




#### Dialog-Testlauf (PGM10)



Dialog-Testlauf (PGM10)



Dialog-Testlauf (PGM10)



Dialog-Testlauf (PGM10)

### PGM11: Prüfen, ob der Drucker on-line ist

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                   PGM11.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                   R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                   Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:27.
MMMMNN*
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                  * *
ØØØ11Ø** DAS PROGRAMM PRÜFT, OB DER DRUCKER ON-LINE BZW. OFF-LINE IST.**
ØØØ12Ø**
ØØØ13Ø**
ØØØ16Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ17Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ18Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ SPECIAL-NAMES.
000210
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ22Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ23Ø FILE-CONTROL.
ØØØ25Ø DATA DIVISION.
000260
ØØØ27Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000280
ØØØ29Ø Ø1 DRUCKER-TESTEN
                         PIC 99 COMP VALUE 7.
ØØØ3ØØ Ø1 DRUCKER-STATUS
                         PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ31Ø 88 DRUCKER-ONLINE
                         VALUE Ø.
000320 88 DRUCKER-OFFLINE
                         VALUE 1.
000330
ØØØ34Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG
                         PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ35Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
000360
       Ø3 TASTEN-NR
                         PIC 99 COMP.
000370×
       FUNKTIONSTASTEN F1
       Ø3 FILLER PIC X(3)
                         VALUE X"Ø2ØØ3B".
000380
000390
       Ø3 FILLER
                         PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
000400*
       ENDE-KENNZEICHEN
000410
       Ø3 FILLER
                         PIC X
                                VALUE X"ØØ".
000420
000430 01 DUMMY
                         PIC X.
```

```
ØØØ45Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ46Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ47Ø PR-1ØØØ.
000480
         PERFORM VORLAUF.
ØØØ49Ø
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 2.
ØØØ5ØØ PR-9999.
JØØ51Ø
        EXIT PROGRAM.
ØØØ52Ø
         STOP RUN.
ØØØ54Ø VORLAUF SECTION.
ØØØ55Ø VOR-1ØØØ.
       CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG
ØØØ56Ø
ØØØ57Ø
                        TASTEN-TABELLE.
ØØØ58Ø
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
000590
       DISPLAY "TESTEN DRUCKER" AT Ø13Ø.
000600
         DISPLAY "DRUCKERSTATUS =" AT 1001.
        DISPLAY "F1 = TESTEN " AT 2501.
ØØØ61Ø
ØØØ62Ø VOR-9999.
000630
        EXIT.
000640*********************
ØØØ65Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ66Ø VER-1ØØØ.
ØØØ67Ø ACCEPT DUMMY AT 1Ø19.
000680
ØØØ69Ø
        IF TASTEN-NR = 1
000700
            CALL X"BØ" USING DRUCKER-TESTEN DRUCKER-STATUS
000710
            IF DRUCKER-ONLINE DISPLAY "ON-LINE " AT 1020
000720
            ELSE IF DRUCKER-OFFLINE DISPLAY "OFF-LINE" AT 1020.
ØØØ73Ø VER-9999.
000740
        EXIT.
```

#### TESTEN DRUCKER

DRUCKERSTATUS = ON-LINE

F1 = TESTEN

Dialog-Testlauf (PGM11)

## PGM12: Menüsteuerung mit invertierten Darstellungen/Abtasten der Cursorposition

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                  PGM12.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:28.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                 ××
ØØØ1ØØ**
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM SIMULIERT DIE UMGEBUNG EINER ANWENDUNG, IN
000120** DER DER BENUTZER WÄHREND DER EINGABE IN EINER MASKE EINE
ØØØ13Ø** BESTIMMTE FUNKTION AUSFÜHREN MÖCHTE.
ØØØ14Ø**
ØØØ15Ø** MIT DER F1-TASTE GELANGT DER BENUTZER IN EIN AUSWAHL-MENÜ,
ØØØ16Ø** WORAUFHIN MIT DEN TASTEN CURSOR-OBEN/CURSOR-UNTEN AUF DIE
ØØØ17Ø** GEWÜNSCHTE FUNKTION POSITIONIERT WIRD. UM SIE ANSCHLIESSEND
ØØØ18Ø** MIT DER RETURN-TASTE AUSZUWÄHLEN.
444.14
ØØØ22Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ23Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ24Ø SOURCE-COMPUTER.
ØØØ25Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ26Ø SPECIAL-NAMES.
000270
       CURSOR
                 IS CURSOR-POS.
       CONSOLE IS CRT.
000280
ØØØ29Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ3ØØ FILE-CONTROL.
ØØØ32Ø DATA DIVISION.
000330
ØØØ34Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000350
ØØØ36Ø Ø1 CURSOR-POS.
000370
       Ø5 ZNR
              PIC 99.
000380
       Ø5 SNR
             PIC 99.
000390
ØØØ41Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ43Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                     PIC X(1)
                               VALUE X"B7".
```

```
000440
ØØØ45Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ46Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000470
ØØØ48Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
       Ø3 LAENGE
                       PIC 9(4) COMP.
000490
000500
       Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
000510
       Ø3 PUFFER-POS PIC 9(4) COMP.
000520
ØØØ53Ø Ø1 AT-FORM-PARAMETER.
       Ø3 AT-LAENGE
                           PIC 9(4) COMP.
000540
       Ø3 AT-BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
ØØØ55Ø
000560
       Ø3 AT-PUFFER-POS
                         PIC 9(4) COMP.
000570
ØØØ58Ø Ø1 ATTR-NORMAL
                          PIC X(17) VALUE ALL X"Ø3".
000590
ØØØ6ØØ Ø1 ATTR-INVERTIERT PIC X(17) VALUE ALL X"1B".
ØØØ62Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ63Ø Ø1 F1-TASTE.
                           PIC 99 COMP.
ØØØ64Ø
       Ø3 TASTEN-NR
ØØØ65Ø* FUNKTIONSTASTE F1
ØØØ66Ø Ø3 FILLER PIC X(3) VALUE X"Ø2ØØ3B".
ØØØ67Ø* ENDE-KENNZEICHEN
ØØØ68Ø
       Ø3 FILLER
                            PIC X
                                  VALUE X"ØØ".
ØØØ69Ø
ØØØ7ØØ Ø1 PFEILE.
       Ø3 PFEIL-TASTE
ØØØ71Ø
                            PIC 99 COMP.
ØØØ72Ø
       88 PFEIL-OBEN VALUE 1, 3.
       88 PFEIL-UNTEN VALUE 2, 4.
000730
000740
000750* CURSOR-TASTEN 1=OBEN 2=UNTEN 3=LINKS 4=RECHTS
000760
        Ø3 FILLER PIC X(12) VALUE X"Ø2ØØ48Ø2ØØ5ØØ2ØØ4BØ2ØØ4D".
000770
ØØØ78Ø*
        ENDE-KENNZEICHEN
000790
        Ø3 FILLER
                           PIC X VALUE X"ØØ".
ØØØ81Ø Ø1 TEXT-NR
                            PIC 99.
ØØØ84Ø Ø1
         PGM12-ØØ-ATTR.
ØØØ85Ø
        Ø3 FILLER
                        PIC X(Ø572) VALUE ALL X"Ø3".
       Ø3 FILLER
ØØØ86Ø
                       PIC X(ØØ25) VALUE ALL X"1C".
       Ø3 FILLER
                       PIC X(Ø2ØØ) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ87Ø
000880
      Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
                       PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
                       PIC_X(ØØ79) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ89Ø
000900
       Ø3 FILLER
                       PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
ØØØ91Ø Ø3 FILLER
                       PIC X(ØØ79) VALUE ALL X"Ø3".
```

```
PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
000920
                   Ø3 FILLER
                                                     PIC X(ØØØ9) VALUE ALL X"Ø3".
000930
                   Ø3 FILLER
                                                  PIC X(0036) VALUE ALL X"13".
PIC X(0034) VALUE ALL X"03".
000940
            Ø3 FILLER
ØØØ95Ø
                Ø3 FILLER

        PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".

        PIC X(ØØØ9) VALUE ALL X"Ø3".

        PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"13".

        PIC X(ØØ34) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ01) VALUE ALL X"00".

        PIC X(ØØ09) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"13".

        PIC X(ØØ34) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ09) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ09) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ34) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ09) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ36) VALUE ALL X"03".

        PIC X(ØØ374) VALUE ALL X"03".

                                                  PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØØ".
000960
                Ø3 FILLER
ØØØ97Ø
                Ø3 FILLER
            Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
ØØØ98Ø
ØØØ99Ø
                Ø3 FILLER
001000
001010
                Ø3 FILLER
001020 03 FILLER
001030 03 FILLER
001040
                Ø3 FILLER
               Ø3 FILLER
001050
            Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
ØØ1Ø6Ø
001070
ØØ1Ø8Ø
                Ø3 FILLER
ØØ1Ø9Ø
               Ø3 FILLER
            Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
001100
001110
ØØ112Ø
                  Ø3 FILLER
001130
                   Ø3 FILLER
                                                   PIC X(Ø4Ø2) VALUE ALL X"Ø3".
ØØ114Ø Ø1 PGM12-ØØ .
                   03 PGM12-00-0101 PIC X(0080) VALUE "
ØØ115Ø
ØØ116Ø-
                  Ø3 PGM12-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ117Ø
                  Ø3 FILLER
                                                     PIC X(ØØ78).
ØØ118Ø
001190 03 PGM12-00-0280 PIC X(0001) VALUE "".
001200 03 PGM12-00-0301 PIC X(0001) VALUE "".
                             PGM12-00-0301 PIC X(0001) VALUE ".".
               Ø3 FILLER
                                                    PIC X(ØØ29).
ØØ121Ø
ØØ122Ø
                Ø3 PGM12-ØØ-Ø331 PIC X(ØØ13) VALUE "Menüsteuerung".
              Ø3 FILLER PIC X(ØØ36).
Ø3 PGM12-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "┃".
ØØ123Ø
001240
ØØ125Ø
                  Ø3 PGM12-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ126Ø
                  Ø3 FILLER
                                                     PIC X(ØØ78).
ØØ127Ø
                  Ø3 PGM12-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ128Ø
                  Ø3
                        PGM12-00-0501 PIC X(0080) VALUE "---
ØØ129Ø-
                  Ø3 PGM12-Ø0-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001300
               Ø3 FII
Ø3
                  Ø3 FILLER
ØØ131Ø
                                                   PIC X(ØØ5Ø).
ØØ132Ø
                             PGM12-00-0652 PIC X(0015) VALUE " Auswahl".
ØØ133Ø
                  Ø3 FILLER
                                                   PIC X(ØØ13).
001340 03 PGM12-00-0680 PIC X(0001) VALUE "|".
001350 03 PGM12-00-0701 PIC X(0001) VALUE "|".
001360 03 FILLER PIC X(0050).
ØØ137Ø
                  Ø3
                             PGM12-ØØ-Ø752 PIC X(ØØ29) VALUE "-
ØØ138Ø-
```

```
PGM12-00-0801 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ139Ø
          Ø3 FILLER
001400
                             PIC X(ØØ5Ø).
                PGM12-00-0852 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ141Ø
          Ø3
ØØ142Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ27).
                PGM12-ØØ-Ø88Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ143Ø
                PGM12-00-0901 PIC X(0001) VALUE ".".
001440
          Ø3
                             PIC X(ØØ5Ø).
ØØ145Ø
          Ø3 FILLER
                PGM12-ØØ-Ø952 PIC X(ØØ14) VALUE "
ØØ146Ø
          Ø3
                                                   Datenbank".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ14).
ØØ147Ø
                PGM12-00-0980 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ148Ø
ØØ149Ø
          Ø3
                PGM12-00-1001 PIC X(0001) VALUE "|".
                             PIC X(ØØ5Ø).
ØØ15ØØ
          Ø3 FILLER
                PGM12-00-1052 PIC X(0029) VALUE " Textverarbeitung
ØØ151Ø
          Ø3
ØØ152Ø-
                PGM12-00-1101 PIC X(0015) VALUE " Textbaustein:".
ØØ153Ø
          Ø3
ØØ154Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ36).
                PGM12-00-1152 PIC X(0012) VALUE " Graphik".
ØØ155Ø
ØØ156Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ16).
                PGM12-00-1180 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ157Ø
          Ø3
                PGM12-00-1201 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ158Ø
          Ø3
                             PIC X(ØØ5Ø).
ØØ159Ø
          Ø3 FILLER
001600
          Ø3
                PGM12-ØØ-1252 PIC X(ØØ18) VALUE " Terminplanung".
                             PIC X(ØØ1Ø).
ØØ161Ø
          Ø3 FILLER
                PGM12-00-1280 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ162Ø
          Ø3
ØØ163Ø
                PGM12-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                             PIC X(ØØ5Ø).
          Ø3 FILLER
ØØ164Ø
ØØ165Ø
          Ø3
                PGM12-ØØ-1352 PIC X(ØØ16) VALUE " Kalkulation".
ØØ166Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ12).
                PGM12-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ167Ø
          Ø3
ØØ168Ø
                PGM12-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3
ØØ169Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ5Ø).
001700
          Ø3
                PGM12-ØØ-1452 PIC X(ØØ18) VALUE " Kommunikation".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ1Ø).
ØØ171Ø
ØØ172Ø
          Ø3
                PGM12-00-1480 PIC X(0001) VALUE "|".
                PGM12-00-1501 PIC X(0001) VALUE ".".
001730
          Ø3
001740
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ5Ø).
                PGM12-00-1552 PIC X(0029) VALUE "
ØØ175Ø
          Ø3
                                                    Dienstprogramme
ØØ176Ø-
                PGM12-00-1601 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ177Ø
          Ø3
                             PIC X(ØØ5Ø).
ØØ178Ø
          Ø3 FILLER
001790
          Ø3
                PGM12-ØØ-1652 PIC X(ØØØ9) VALUE "
                                                    Ende".
                             PIC X(ØØ19).
001800
          Ø3 FILLER
                PGM12-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ181Ø
          Ø3
ØØ182Ø
          Ø3
                PGM12-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001830
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ5Ø).
ØØ184Ø
          Ø3
                PGM12-ØØ-1752 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001850
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ27).
```

```
ØØ186Ø
          Ø3
               PGM12-00-1780 PIC X(0001) VALUE "|".
001870
               PGM12-00-1801 PIC X(0001) VALUE "|".
          Ø3
ØØ188Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ5Ø).
ØØ189Ø
               PGM12-00-1852 PIC X(0001) VALUE "|".
001900
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ27).
          Ø3
               PGM12-00-1880 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ191Ø
               PGM12-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ192Ø
          Ø3
ØØ193Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(0050).
          Ø3
               PGM12-ØØ-1952 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001940
          Ø3 FILLER
ØØ195Ø
                             PIC X(ØØ27).
          Ø3
                PGM12-ØØ-198Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ196Ø
                PGM12-00-2001 PIC X(0014) VALUE " F1 = Auswahl".
ØØ197Ø
ØØ198Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ37).
          Ø3
               PGM12-ØØ-2Ø52 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ199Ø
002000
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ27).
002010
          Ø3
               PGM12-00-2080 PIC X(0001) VALUE "1".
               PGM12-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
002020
          Ø3
002030-
002040 01
             PGM12-Ø1
                        REDEFINES
                                    PGM12-ØØ
002050
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø572).
002060
               PGM12-Ø1-Ø813 PIC X(ØØ25).
002070
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø37Ø).
002080
               PGM12-Ø1-13Ø8 PIC X(ØØ36).
          Ø3 FILLER
002090
                             PIC X(ØØ44).
002100
                PGM12-Ø1-14Ø8 PIC X(ØØ36).
                             PIC X(ØØ44).
          Ø3 FILLER
ØØ211Ø
002120
          Ø3
               PGM12-Ø1-15Ø8 PIC X(ØØ36).
002130
         Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ44).
002140
        Ø3
               PGM12-Ø1-16Ø8 PIC X(ØØ36).
          Ø3 FILLER
002150
                             PIC X(ØØ44).
ØØ216Ø
          Ø3
               PGM12-Ø1-17Ø8 PIC X(ØØ36).
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø274).
002170
ØØ218Ø
               PGM12-Ø1-2Ø78 PIC X(ØØØ1).
ØØ22ØØ PROCEDURE DIVISION.
002210 PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ222Ø PR-1ØØØ.
002230
          PERFORM VORLAUF.
002240
          PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TEXT-NR = 8.
ØØ225Ø PR-9999.
002260
          EXIT PROGRAM.
          STOP RUN.
ØØ229Ø VORLAUF SECTION.
ØØ23ØØ VOR-1ØØØ.
ØØ231Ø
          DISPLAY SPACE UPON CRT.
002320
          MOVE 168Ø TO LAENGE.
```

```
002330
         MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
002340
ØØ235Ø MOVE 696 TO AT-BILDSCHIRM-POS.
ØØ236Ø
        MOVE 1 TO AT-PUFFER-POS.
         MOVE 17 TO AT-LAENGE.
ØØ237Ø
ØØ238Ø VOR-9999.
ØØ239Ø
         EXIT.
002400******************************
ØØ241Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ242Ø VER-1ØØØ.
002430
ØØ244Ø
        CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG F1-TASTE.
ØØ245Ø
ØØ246Ø*--- ATTRIBUTE SCHREIBEN
002470 CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ248Ø
                              PGM12-ØØ-ATTR.
ØØ249Ø
002500
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR AT-FORM-PARAMETER
ØØ251Ø
                              ATTR-INVERTIERT.
ØØ252Ø*--- TEXT SCHREIBEN
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ253Ø
002540
                              PGM12-00.
ØØ255Ø
ØØ256Ø MOVE 13Ø1 TO CURSOR-POS.
ØØ257Ø
ØØ258Ø
         ACCEPT PGM12-Ø1 FROM CRT.
ØØ259Ø
        MOVE HIGH-VALUE TO PFEIL-TASTE.
ØØ26ØØ
002610
        IF TASTEN-NR = 1
            PERFORM AUSWAHL UNTIL PFEIL-TASTE = ØØ.
ØØ262Ø
ØØ263Ø
ØØ264Ø VER-9999.
ØØ265Ø
         EXIT.
ØØ267Ø AUSWAHL SECTION.
ØØ268Ø AUS-1ØØØ.
ØØ269Ø
         CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG PFEILE.
002700
ØØ271Ø
         ACCEPT PGM12-Ø1-2Ø78 AT 2Ø78.
002720
ØØ273Ø
         IF PFEIL-OBEN PERFORM OBEN
002740
         ELSE IF PFEIL-UNTEN PERFORM UNTEN.
002750
ØØ276Ø IF PFEIL-TASTE = ØØ
002770
ØØ278Ø
            COMPUTE TEXT-NR =
ØØ279Ø
                    (AT-BILDSCHIRM-POS - 696) / 80 + 1
```

```
ØØ28ØØ
            GO TO AUS-1100
002810
                   AUS-1200
ØØ282Ø
                   AUS-1300
ØØ283Ø
                   AUS-1400
ØØ284Ø
                   AUS-1500
ØØ285Ø
                   AUS-1600
ØØ286Ø
                   AUS-1700
ØØ287Ø
                   AUS-9999 DEPENDING ON TEXT-NR.
ØØ288Ø
ØØ289Ø AUS-11ØØ.
          MOVE "DATENBANK
                            " TO PGM12-Ø1-Ø813.
002900
002910
         GO TO AUS-9999.
ØØ292Ø
ØØ293Ø AUS-12ØØ.
          MOVE "TEXTVERARBEITUNG" TO PGM12-Ø1-Ø813.
ØØ294Ø
          GO TO AUS-9999.
ØØ295Ø
ØØ296Ø
ØØ297Ø AUS-13ØØ.
ØØ298Ø
         MOVE "GRAPHIK
                                TO PGM12-Ø1-Ø813.
ØØ299Ø
         GO TO AUS-9999.
003000
ØØ3Ø1Ø AUS-14ØØ.
003020
         MOVE "TERMINPLANUNG" TO PGM12-Ø1-Ø813.
003030
          GO TO AUS-9999.
003040
ØØ3Ø5Ø AUS-15ØØ.
                            " TO PGM12-Ø1-Ø813.
         MOVE "KALKULATION
003060
003070
         GO TO AUS-9999.
003080
ØØ3Ø9Ø AUS-16ØØ.
         MOVE "KOMMUNIKATION" TO PGM12-Ø1-Ø813.
003100
         GO TO AUS-9999.
003110
003120
ØØ313Ø AUS-17ØØ.
003140
          MOVE "DIENSTPROGRAMME" TO PGM12-Ø1-Ø813.
          GO TO AUS-9999.
003150
ØØ316Ø AUS-9999.
003170
          EXIT.
ØØ319Ø OBEN SECTION.
003200 OB-1000.
ØØ321Ø
         IF AT-BILDSCHIRM-POS = 696
003220
             CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR AT-FORM-PARAMETER
003230
                                   ATTR-NORMAL
003240
             MOVE 1256 TO AT-BILDSCHIRM-POS
003250
             CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR AT-FORM-PARAMETER
003260
                                   ATTR-INVERTIERT
```

003270	ELSE					
003280	С	CALL I	EIN-AUSGABE	USING	SCHREIBEN-ATTR	AT-FORM-PARAMETER
003290					ATTR-NORMAL	
003300						
003310	S	UBTR/	ACT 80 FROM	AT-BII	DSCHIRM-POS	
003320	С	CALL I	EIN-AUSGABE	USING	SCHREIBEN-ATTR	AT-FORM-PARAMETER
003330					ATTR-INVERTIER	Γ.
003340	OB-9999.					
003350	EXIT.					
ØØ336Ø	*******	****	*********	*****	**********	********
003370	UNTEN SEC	TION	•			
003380	UN-1000.					
003390	IF A	T-BII	LDSCHIRM-POS	5 = 12	256	
003400	C	CALL	EIN-AUSGABE	USING	SCHREIBEN-ATTR	AT-FORM-PARAMETER
003410					ATTR-NORMAL	
003420	M	OVE (	696 TO AT-BI	LDSCH	IRM-POS	
003430	С	CALL	EIN-AUSGABE	USING		AT-FORM-PARAMETER
003440					ATTR-INVERTIER	ŗ
003450	ELSE					
003460	C	CALL	EIN-AUSGABE	USING	SCHREIBEN-ATTR	AT-FORM-PARAMETER
003470					ATTR-NORMAL	
003480						
003490	•		Ø TO AT-BILI			
003500	C	CALL	EIN-AUSGABE	USING	SCHREIBEN-ATTR	AT-FORM-PARAMETER
003510					ATTR-INVERTIER	Γ.
003520	UN-9999.					
003530	EXIT.					

Auswahl	
Datenbank Fextverarbeitung Graphik Terminplanung	

### Dialog-Testlauf (PGM12)

# PGM13: Temporäre Modifikation des ACCEPT/ DISPLAY-Moduls aus dem Programm/ Sofortige Datenprüfung ohne Return-Taste

```
MODOIO IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                      R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                    Ø1-Ø1-1987.
000050 DATE-COMPILED. 01-Apr-87 19:28.
000060******************************
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
000100**
ØØØ11Ø** EINE SEHR WICHTIGE VORGEHENSWEISE BEI DER DATENEINGABE UND
ØØØ12Ø** DATENPRÜFUNG IN DER PRAXIS WIRD IN DIESEM PROGRAMM
ØØØ13Ø** DEMONSTRIERT.
ØØØ14Ø**
ØØØ15Ø** HIER WIRD DER ACCEPT/DISPLAY-MODUL SO MODIFIZIERT, DASS DIE
ØØØ16Ø** ACCEPT-ANWEISUNG SOFORT BEENDET WIRD, SOBALD EINE DER FEST-
ØØØ17Ø** GELEGTEN TASTEN GEDRÜCKT ODER DAS LETZTE ZEICHEN EINES FELDES**
ØØØ18Ø** EINGEGEBEN WORDEN IST.
ØØØ2ØØ** DER ABLAUF WIRD SO AUSSEHEN, DASS DAS EINGEGEBENE FELD SOFORT**
ØØØ21Ø** GEPRÜFT WIRD, BEVOR DER BENUTZER ZUM NÄCHSTEN FELD GELANGT.
ØØØ22Ø**
ØØØ23Ø** FÜR DIE BERECHNUNG DER FEHLERFREI EINGEGEBENEN FELDER WIRD
ØØØ24Ø** DIE RETURN-TASTE GEDRÜCKT.
ØØØ25Ø**
ØØØ28Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ29Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ3ØØ SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ31Ø OBJECT-COMPUTER.
ØØØ32Ø SPECIAL-NAMES.
       DECIMAL-POINT IS COMMA.
000330
000340
       CRT STATUS TASTEN-FELD.
000350
        CURSOR IS CURSOR-POS.
000360
        CONSOLE IS CRT.
ØØØ37Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ38Ø FILE-CONTROL.
000390*******************************
ØØØ4ØØ DATA DIVISION.
```

```
000410
ØØØ42Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ44Ø Ø1 TASTEN-FELD
                   PIC XXX.
000450
ØØØ46Ø Ø1 FILLER REDEFINES TASTEN-FELD.
ØØØ47Ø Ø5 CRT2.
000480
        10 KZ
                      PIC X.
         10 TASTEN-NR
                      PIC 99 COMP.
000490
000500
      Ø5 FEHLER-KZ
                      PIC X.
000520******************************
ØØØ53Ø Ø1 FLAG
                       PIC 99 COMP VALUE 1.
000540
ZUM AKTIVIEREN VON 11 FUNKTIONSTASTEN DES ADIS-MODULS AB
ØØØ57Ø* FUNKTIONSNUMMER Ø2.
ØØØ59Ø Ø1 CONFIG-ADIS-PARAM1.
       Ø3 WIRKUNG1
                       PIC 99 COMP VALUE 1.
000600
000610
       Ø3 PARAM1
                      PIC X VALUE "2".
ØØØ62Ø
        Ø3 ANFANG1
                      PIC 99 COMP VALUE 2.
                       PIC 99 COMP VALUE 11.
ØØØ63Ø
000640
000650**********************
ØØØ66Ø* ZUM AKTIVIEREN DER TASTEN CURSOR-LINKS/CURSOR-RECHTS. JEDOCH *
000670* NUR DANN. WENN DER CURSOR IN DER LETZTEN STELLE EINES FELDES *
ØØØ68Ø* STEHT.
000690*******************************
ØØØ7ØØ Ø1 CONFIG-ADIS-PARAM2.
ØØØ71Ø
        Ø3 WIRKUNG2
                       PIC 99 COMP VALUE 3.
       Ø3 PARAM2
                       PIC X
                               VALUE "2".
000720
       Ø3 ANFANG2
                      PIC 99 COMP VALUE 3.
000730
        Ø3 ANZAHL2
                       PIC 99 COMP VALUE 2.
000740
000750
ØØØ77Ø∗ ZUM AKTIVIEREN DER BENUTZER-FUNKTIONSTASTEN ESCAPE
ØØØ78Ø* (FUNKTIONSNUMMER ØØ).
ØØØ8ØØ Ø1 CONFIG-ADIS-PARAM3.
000810
        Ø3 WIRKUNG3
                       PIC 99 COMP VALUE 1.
                      PIC X
ØØØ82Ø
        Ø3 PARAM3
                               VALUE "1".
        Ø3 ANFANG3
                      PIC 99 COMP VALUE Ø.
000830
000840
                       PIC 99 COMP VALUE 1.
ØØØ85Ø
ØØØ87Ø* ZUM AKTIVIEREN EINER SONDERFUNKTION DES ADIS-MODULS, WONACH *
```

```
ØØØ88Ø* DIE ACCEPT-ANWEISUNG BEENDET WIRD, WENN DAS LETZTE ZEICHEN
ØØØ89Ø* EINES FELDES EINGEGEBEN WORDEN IST.
ØØØ91Ø Ø1 CONFIG-ADIS-PARAM4.
       Ø3 WIRKUNG4
                          PIC 99 COMP VALUE 2.
000920
        Ø3 PARAM4
                         PIC X
                                   VALUE "2".
000930
        Ø3 ANFANG4
                         PIC 99 COMP VALUE 82.
000940
        Ø3 ANZAHL4
                         PIC 99 COMP VALUE 1.
000950
ØØØ96Ø
000970******************************
ØØØ98Ø Ø1 ESCAPE
                      PIC XX VALUE X"3100".
                    PIC XX VALUE X"3030".
ØØØ99Ø Ø1 ENTER-TASTE
001000
                      PIC XX VALUE X"32Ø8".
ØØ1Ø1Ø Ø1 TAB-V
ØØ1Ø2Ø Ø1 ZEILE-V
                      PIC XX VALUE X"32Ø2".
ØØ1Ø3Ø Ø1 FELD-V
                      PIC XX VALUE X"32ØB".
                     PIC XX VALUE X"320A".
PIC XX VALUE X"3206".
ØØ1Ø4Ø Ø1 ENDE
ØØ1Ø5Ø Ø1 PFEIL-U
ØØ1Ø6Ø Ø1 PFEIL-R
                      PIC XX VALUE X"32Ø4".
001070
ØØ1Ø8Ø Ø1 PFEIL-L
                      PIC XX VALUE X"32Ø3".
ØØ1Ø9Ø Ø1 PFEIL-O
                      PIC XX VALUE X"3205".
ØØ11ØØ Ø1 FELD-R
                      PIC XX VALUE X"32ØC".
                      PIC XX VALUE X"3209".
ØØ111Ø Ø1 TAB-R
ØØ112Ø Ø1 HOME
                      PIC XX VALUE X"3207".
ØØ114Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
001160
ØØ117Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                      PIC X(1)
                                VALUE X"B7".
ØØ118Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
                      PIC 9(2) COMP VALUE 3.
ØØ119Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
001200
ØØ121Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
001220
       Ø3 LAENGE
                      PIC 9(4) COMP VALUE 72.
001230
       Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP VALUE 1849.
       Ø3 PUFFER-POS
                       PIC 9(4) COMP VALUE 1.
001240
ØØ126Ø Ø1 CURSOR-POS.
ØØ127Ø
       Ø5 ZEILE
                      PIC 9(2).
     Ø5 SPALTE
ØØ128Ø
                      PIC 9(2).
ØØ129Ø Ø1 N-FELD
                      PIC 9(1).
ØØ131Ø Ø1 DARLEHEN
                      PIC 9(6)V99.
ØØ132Ø Ø1 ZINSSATZ
                      PIC 9(2)V9(3).
ØØ133Ø Ø1 LAUFZEIT
                      PIC 9(2).
001340
```

```
ØØ135Ø Ø1 Q
                              PIC 9(1)V9(1Ø).
ØØ136Ø Ø1 RATENZINSSATZ
                              PIC 9(2)V9(1Ø).
ØØ137Ø Ø1
          ANZAHLRATEN
                              PIC 9(3).
ØØ14ØØ Ø1
             PGM13-ØØ-ATTR.
                              PIC X(Ø682) VALUE ALL X"Ø3".
001410
          Ø3 FILLER
001420
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ1Ø) VALUE ALL X"1B".
                              PIC X(Ø15Ø) VALUE ALL X"Ø3".
ØØ143Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØØ6) VALUE ALL X"1B".
001440
          Ø3 FILLER
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø154) VALUE ALL X"Ø3".
ØØ145Ø
                             PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"1B".
ØØ146Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(Ø318) VALUE ALL X"Ø3".
          Ø3 FILLER
ØØ147Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ11) VALUE ALL X"4B".
ØØ148Ø
                             PIC X(Ø2Ø9) VALUE ALL X"Ø3".
ØØ149Ø
          Ø3 FILLER
001510
001510
                             PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"8B".
          Ø3 FILLER
          Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø4Ø4) VALUE ALL X"Ø3".
ØØ152Ø Ø1
             PGM13-00
                PGM13-00-0101 PIC X(0080) VALUE "-
ØØ153Ø
ØØ154Ø-
          Ø3
                PGM13-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ155Ø
ØØ156Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ157Ø
          Ø3
                PGM13-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ158Ø
          Ø3
                PGM13-00-0301 PIC X(0001) VALUE "|".
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ32).
ØØ159Ø
001600
                PGM13-00-0334 PIC X(0015) VALUE "Ratenberechnung".
ØØ161Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ31).
                PGM13-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ162Ø
          Ø3
                PGM13-00-0401 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ163Ø
ØØ164Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGM13-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ165Ø
          Ø3
                PGM13-00-0501 PIC X(0080) VALUE "-
ØØ166Ø
          Ø3
          "_
ØØ167Ø-
ØØ168Ø
          Ø3
                PGM13-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                              PIC X(ØØ78).
ØØ169Ø
          Ø3 FILLER
001700
          Ø3
                PGM13-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                PGM13-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "\".
ØØ171Ø
          Ø3
ØØ172Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGM13-00-0780 PIC X(0001) VALUE "|".
001730
          Ø3
                PGM13-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001740
          Ø3
                              PIC X(ØØ78).
          Ø3 FILLER
ØØ175Ø
                PGM13-00-0880 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ176Ø
                PGM13-00-0901 PIC X(0041) VALUE " Hypothekendarlehen
ØØ177Ø
          Ø3
ØØ178Ø-
          "(10.000 - 700.000):".
                              PIC X(ØØ38).
ØØ179Ø
          Ø3 FILLER
001800
          Ø3
                PGM13-00-0980 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ181Ø
                PGM13-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3
                             PIC X(ØØ78).
ØØ182Ø
          Ø3 FILLER
```

```
PGM13-00-1080 PIC X(0001) VALUE "|".
                  Ø3
ØØ183Ø
                  03 PGM13-00-1101 PIC X(0023) VALUE " Zinssatz (0,5 - 12%
ØØ184Ø
ØØ185Ø-
               ")".
                 Ø3 FILLER
                                                   PIC X(ØØ25).
ØØ186Ø
                  Ø3 PGM13-ØØ-1149 PIC X(ØØØ1) VALUE "$".
ØØ187Ø
                 Ø3 FILLER
                                                 PIC X(ØØ3Ø).
ØØ188Ø
              Ø3 PGM13-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
Ø3 PGM13-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
ØØ189Ø
ØØ19ØØ
ØØ191Ø
               Ø3 FILLER
                                                  PIC X(ØØ78).
                 Ø3 PGM13-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "[".
ØØ192Ø
ØØ193Ø Ø3 PGM13-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØ2Ø) VALUE "| Laufzeit (1 - 35)".
ØØ194Ø Ø3 FILLER PIC X(ØØ59).
               Ø3 PGM13-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ195Ø

      ØØ196Ø
      Ø3
      PGM13-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".

      ØØ197Ø
      Ø3 FILLER
      PIC X(ØØ78).

      ØØ198Ø
      Ø3
      PGM13-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".

      ØØ199Ø
      Ø3
      PGM13-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".

        ØØ2ØØØ
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØ78).

        ØØ2Ø1Ø
        Ø3 PGM13-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE """.

        ØØ2Ø2Ø
        Ø3 PGM13-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE """.

        ØØ2Ø3Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØ78).

        ØØ2Ø4Ø
        Ø3
        PGM13-ØØ-168Ø
        PIC X(ØØØ1) VALUE "|".

        ØØ2Ø5Ø
        Ø3
        PGM13-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØ13) VALUE "| Monatsrate".

        ØØ2Ø6Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØ26).

        ØØ2Ø7Ø
        Ø3
        PGM13-ØØ-174Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "=".

              Ø3 FILLER PIC X(ØØ13).
Ø3 PGM13-ØØ-1754 PIC X(ØØ02) VALUE "DM".
ØØ2Ø8Ø
002090
002100 03 FILLER
002110 03 PGM13-00-178
                                                  PIC X(ØØ24).
                            PGM13-00-1780 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ212Ø
               Ø3
                         PGM13-00-1801 PIC X(0001) VALUE "|".

        ØØ213Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØ78).

        ØØ214Ø
        Ø3 PGM13-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".

        ØØ215Ø
        Ø3 PGM13-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE ".

                        PGM13-00-1901 PIC X(0080) VALUE "-
ØØ216Ø-
                  Ø3 PGM13-00-2001 PIC X(0013) VALUE " Esc = Ende".
002170
ØØ218Ø
                  Ø3 FILLER
                                                  PIC X(ØØ66).
                  Ø3 PGM13-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ219Ø
ØØ22ØØ
                  Ø3
                           PGM13-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
ØØ221Ø-
002220 01
                      PGM13-Ø1
                                          REDEFINES PGM13-00
                  Ø3 FILLER
002230
                                                   PIC X(Ø682).
ØØ224Ø
                Ø3 PGM13-Ø1-Ø943 PIC ZZZ.ZZZ,ZZ.
ØØ225Ø
                 Ø3 FILLER
                                                 PIC X(Ø15Ø).

        ØØ226Ø
        Ø3
        PGM13-Ø1-1143
        PIC ZZ,ZZZ.


        ØØ227Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(Ø154)

                                                   PIC X(Ø154).
               Ø3 PGM13-Ø1-1343 PIC ZZ.
ØØ228Ø
ØØ229Ø Ø3 FILLER
                                                 PIC X(Ø318).
```

```
002300
       Ø3 PGM13-Ø1-1743 PIC ZZZ.ZZZ,ZZ.
002310 03 FILLER PIC X(0210).
002320 03 PGM13-01-2023 PIC X(0053).
ØØ234Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ235Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ236Ø PR-1ØØØ.
ØØ237Ø
         PERFORM VORLAUF.
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL CRT2 = ESCAPE.
ØØ238Ø
ØØ239Ø PR-9999.
       EXIT PROGRAM.
002400
         STOP RUN.
ØØ241Ø
ØØ243Ø VORLAUF SECTION.
ØØ244Ø VOR-1ØØØ.
ØØ245Ø MOVE Ø1Ø1 TO CURSOR-POS.
ØØ246Ø
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
002470
ØØ248Ø
       CALL X"AF" USING FLAG, CONFIG-ADIS-PARAM1.
       CALL X"AF" USING FLAG, CONFIG-ADIS-PARAM2.
002490
002500
ØØ251Ø
       CALL X"AF" USING FLAG, CONFIG-ADIS-PARAM3.
       CALL X"AF" USING FLAG, CONFIG-ADIS-PARAM4.
002520
ØØ253Ø
002540
       MOVE 1680 TO LAENGE.
        MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS.
ØØ255Ø
        MOVE 1 TO PUFFER-POS.
ØØ256Ø
ØØ257Ø
ØØ258Ø
       CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ259Ø
                            PGM13-ØØ-ATTR.
002600
ØØ261Ø CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ262Ø
                            PGM13-ØØ.
ØØ263Ø
ØØ264Ø
         MOVE 1
                TO N-FELD.
ØØ265Ø
        MOVE SPACE TO CRT2.
ØØ266Ø VOR-9999.
ØØ267Ø
        EXIT.
ØØ269Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ27ØØ VER-ØØØØ.
ØØ271Ø
         GO TO VER-1000 VER-2000 VER-3000 DEPENDING ON N-FELD.
002720
ØØ273Ø VER-1ØØØ.
ØØ274Ø ACCEPT PGM13-Ø1-Ø943 AT Ø943.
002750
        IF CRT2 = ESCAPE GO TO VER-9999.
ØØ276Ø IF CRT2 = HOME MOVE 1 TO N-FELD
```

```
ØØ277Ø
                          GO TO VER-9999.
002780
ØØ279Ø
           MOVE PGM13-Ø1-Ø943 TO DARLEHEN.
002800
           IF DARLEHEN < 10000 OR > 700000
ØØ281Ø
              MOVE "FEHLER (DARLEHEN)" TO PGM13-Ø1-2Ø23
ØØ282Ø
              PERFORM TEXTE
002830
              GO TO VER-9999
ØØ284Ø
           ELSE MOVE SPACE TO PGM13-01-2023
ØØ285Ø
ØØ286Ø
                 PERFORM TEXTE
002870
                 ADD 1 TO N-FELD.
002880
ØØ289Ø VER-2ØØØ.
ØØ29ØØ
           ACCEPT PGM13-Ø1-1143 AT 1143.
ØØ291Ø
           IF CRT2 = ESCAPE GO TO VER-9999.
ØØ292Ø
           IF CRT2 = HOME MOVE 1 TO N-FELD
                          MOVE SPACE TO PGM13-Ø1-2Ø23
002930
002940
                          PERFORM TEXTE
ØØ295Ø
                          GO TO VER-9999.
ØØ296Ø
           IF CRT2 = PFEIL-O OR PFEIL-L OR FELD-R OR TAB-R
ØØ297Ø
              SUBTRACT 1 FROM N-FELD
ØØ298Ø
              MOVE SPACE TO PGM13-Ø1-2Ø23
ØØ299Ø
              PERFORM TEXTE
003000
              GO TO VER-9999.
003010
003020
          MOVE PGM13-Ø1-1143 TO ZINSSATZ.
003030
           IF ZINSSATZ < 1 OR > 12
003040
              MOVE "FEHLER (ZINSSATZ)" TO PGM13-Ø1-2Ø23
003050
              PERFORM TEXTE
003060
              GO TO VER-9999
003070
003080
       ELSE MOVE SPACE TO PGM13-Ø1-2Ø23
003090
                 PERFORM TEXTE
003100
                 ADD 1 TO N-FELD.
003110
ØØ312Ø VER-3ØØØ.
003130
           ACCEPT PGM13-Ø1-1343 AT 1343.
           IF CRT2 = ESCAPE GO TO VER-9999.
003140
           IF CRT2 = HOME MOVE 1 TO N-FELD
003150
ØØ316Ø
                          MOVE SPACE TO PGM13-Ø1-2Ø23
003170
                          PERFORM TEXTE
003180
                          GO TO VER-9999.
003190
003200
           IF CRT2 = PFEIL-O OR PFEIL-L OR FELD-R OR TAB-R
003210
              SUBTRACT 1 FROM N-FELD
003220
              MOVE SPACE TO PGM13-Ø1-2Ø23
003230
              PERFORM TEXTE
```

```
ØØ324Ø
            GO TO VER-9999.
ØØ325Ø
ØØ326Ø
        MOVE PGM13-Ø1-1343 TO LAUFZEIT.
ØØ327Ø
        IF LAUFZEIT < 1 OR > 35
ØØ328Ø
            MOVE "FEHLER (LAUFZEIT)" TO PGM13-Ø1-2Ø23
            PERFORM TEXTE
ØØ329Ø
003300
            GO TO VER-9999
ØØ331Ø
        ELSE MOVE SPACE TO PGM13-Ø1-2Ø23
ØØ332Ø
ØØ333Ø
               PERFORM TEXTE.
ØØ334Ø
003350
        IF CRT2 = ENTER-TASTE
ØØ336Ø
003370
            MOVE "BITTE WARTEN" TO PGM13-Ø1-2Ø23
            PERFORM TEXTE
ØØ338Ø
003390
            COMPUTE RATENZINSSATZ = ZINSSATZ / 12
003400
            COMPUTE Q ROUNDED = 1 + RATENZINSSATZ / 100
003410
003420
            COMPUTE ANZAHLRATEN = LAUFZEIT * 12
003430
            COMPUTE PGM13-Ø1-1743 ROUNDED =
                   (DARLEHEN * ( Q ** ANZAHLRATEN)
003440
ØØ345Ø
                   * (Q - 1 )) / (Q ** ANZAHLRATEN - 1)
ØØ346Ø
ØØ347Ø
            MOVE SPACE TO PGM13-Ø1-2Ø23
            PERFORM TEXTE.
ØØ348Ø
ØØ349Ø VER-9999.
003500
ØØ352Ø TEXTE SECTION.
ØØ353Ø TE-1ØØØ.
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ354Ø
ØØ355Ø
                               PGM13-ØØ.
ØØ356Ø TE-9999.
ØØ357Ø
        EXIT.
```



Dialog-Testlauf (PGM13)

### PGM14: Eingabe eines Passwortes/Unterdrückung der Voranzeige bei ACCEPT

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                   PGM14.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                   R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                   Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:29.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                   * *
ØØØ1ØØ**
                                                   **
ØØØ11Ø** DAS PROGRAMM DEMONSTRIERT DIE EINGABE EINES PASSWORTES UND
ØØØ12Ø** DIE UNTERDRÜCKUNG DER VORANZEIGE BEI DER ACCEPT-ANWEISUNG
                                                   **
ØØØ13Ø** MIT HILFE DER ASSEMBLER-ROUTINE X"AF".
                                                   **
ØØØ14Ø**
ØØØ17Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ18Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ19Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ21Ø SPECIAL-NAMES.
000220
        CURSOR IS CURSOR-POS.
        CONSOLE IS CRT.
ØØØ24Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ25Ø FILE-CONTROL.
ØØØ27Ø DATA DIVISION.
000280
ØØØ29Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000300 01 CURSOR-POS
                      PIC 9(4) VALUE Ø1Ø1.
000310
ØØØ32Ø Ø1 FLAG
                      PIC 99 COMP VALUE 1.
000330
ØØØ34Ø Ø1 PASSWORT-PARAMETER.
       Ø5 P-PARAM-1
                        PIC 99 COMP VALUE 2.
000350
                       PIC X VALUE "2".
       Ø5 P-PARAM-2
000360
                       PIC 99 COMP VALUE 84.
000370
       Ø5 P-PARAM-3
000380
       Ø5 P-PARAM-4
                       PIC 99 COMP VALUE 1.
000390
ØØØ4ØØ Ø1 VORANZEIGE-PARAMETER.
000410
       Ø5 V-PARAM-1 PIC 99 COMP VALUE 1.
ØØØ42Ø Ø5 V-PARAM-2 PIC X VALUE "2".
```


```
000430
        Ø5 V-PARAM-3
                          PIC 99 COMP VALUE 76.
        Ø5 V-PARAM-4
000440
                          PIC 99 COMP VALUE 1.
ØØØ45Ø
ØØØ47Ø* PARAMETER FÜR EIN∕AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
PIC X(1)
ØØØ49Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                                     VALUE X"B7".
000500
ØØØ51Ø Ø1 LESEN-ZEICHEN
                        PIC 9(2) COMP VALUE Ø.
ØØØ52Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
000530
ØØØ54Ø Ø1 LESEN-ATTR
                         PIC 9(2) COMP VALUE 2.
ØØØ55Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
                        PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000560
ØØØ57Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
ØØØ58Ø
         Ø3 LAENGE
                         PIC 9(4) COMP.
000590
         Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
000600
         Ø3 PUFFER-POS
                         PIC 9(4) COMP.
ØØØ62Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ63Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
000640
         Ø3 TASTEN-NR
                             PIC 99 COMP.
ØØØ65Ø*
        DIE TASTEN:
                     ESC=1
       Ø3 FILLER PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
ØØØ66Ø
ØØØ67Ø*
        ENDE-KENNZEICHEN
ØØØ68Ø
         Ø3 FILLER PIC X
                         VALUE X"ØØ".
000690********************************
000710 01
           PGM14-ØØ-ATTR.
000720
         Ø3 FILLER
                         PIC X(Ø174) VALUE ALL X"Ø3".
                        PIC X(ØØ42) VALUE ALL X"31".
000730
         Ø3 FILLER
000740
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ38) VALUE ALL X"Ø3".
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ42) VALUE ALL X"31".
000750
000760
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ38) VALUE ALL X"Ø3".
000770
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ42) VALUE ALL X"31".
                        PIC X(Ø351) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ78Ø
         Ø3 FILLER
000790
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
                        PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"Ø3".
000800
        Ø3 FILLER
000810
         Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
                        PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"Ø3".
000820
         Ø3 FILLER
000830
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
                        PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"Ø3".
000840
        Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
000850
         Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ86Ø
         Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
ØØØ87Ø
         Ø3 FILLER
         Ø3 FILLER
                         PIC X(Ø913) VALUE ALL X"Ø3".
000880
ØØØ89Ø Ø1
           PGM14-ØØ
000900
         03 PGM14-00-0101 PIC X(0080) VALUE "____
```

```
ØØØ91Ø-
                PGM14-00-0201 PIC X(0001) VALUE "|".
000920
                              PIC X(ØØ78).
000930
          Ø3 FILLER
000940
                PGM14-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                PGM14-00-0301 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØØ95Ø
          Ø3
          Ø3 FILLER
000960
                              PIC X(ØØ78).
                PGM14-00-0380 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØØ97Ø
          Ø3
ØØØ98Ø
          Ø3
                PGM14-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                              PIC X(ØØ15).
          Ø3 FILLER
ØØØ99Ø
001000
          Ø3
                PGM14-00-0417 PIC X(0039) VALUE "Passwort / Unterdrücku
          "ng der Voranzeige".
ØØ1Ø1Ø-
001020
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ24).
001030
          Ø3
                PGM14-00-0480 PIC X(0001) VALUE "|".
                PGM14-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001040
          Ø3
                              PIC X(ØØ78).
ØØ1Ø5Ø
          Ø3 FILLER
ØØ1Ø6Ø
          Ø3
                PGM14-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
001070
          Ø3
                PGM14-00-0601 PIC X(0001) VALUE "|".
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ1Ø8Ø
ØØ1Ø9Ø
          Ø3
                PGM14-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001100
          Ø3
                PGM14-00-0701 PIC X(0001) VALUE "|".
                              PIC X(ØØ26).
001110
          Ø3 FILLER
ØØ112Ø
          Ø3
                PGM14-00-0728 PIC X(0018) VALUE "Passwort: (
                              PIC X(ØØ34).
001130
          Ø3 FILLER
ØØ114Ø
          Ø3
                PGM14-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM14-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ7) VALUE "▮ Text:".
ØØ115Ø
ØØ116Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ72).
                PGM14-00-0880 PIC X(0001) VALUE "|".
001170
          Ø3
                PGM14-00-0901 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ118Ø
          Ø3
          Ø3 FILLER
ØØ119Ø
                              PIC X(ØØ78).
                PGM14-00-0980 PIC X(0001) VALUE "|".
001200
          Ø3
                PGM14-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001210
          Ø3
                              PIC X(ØØ78).
001220
          Ø3 FILLER
ØØ123Ø
          Ø3
                PGM14-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
                PGM14-00-1101 PIC X(0001) VALUE "|".
001240
          Ø3
ØØ125Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ126Ø
          Ø3
                PGM14-00-1180 PIC X(0001) VALUE ".".
                PGM14-00-1201 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ127Ø
          Ø3
ØØ128Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGM14-00-1280 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ129Ø
          Ø3
001300
          Ø3
                PGM14-00-1301 PIC X(0001) VALUE ".".
001310
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
001320
          Ø3
                PGM14-00-1380 PIC X(0001) VALUE ".".
                PGM14-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "1".
001330
          Ø3
001340
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGM14-00-1480 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ135Ø
          Ø3
001360
          Ø3
                PGM14-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                             PIC X(ØØ78).
ØØ137Ø
          Ø3 FILLER
```

```
ØØ138Ø
           Ø3
                 PGM14-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGM14-00-1601 PIC X(0017) VALUE " Datum:
001390
           Ø3
                              PIC X(ØØ62).
001400
           Ø3 FILLER
001410
                PGM14-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGM14-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
ØØ142Ø
           Ø3
ØØ143Ø-
           "-
           Ø3
                 PGM14-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE """.
001440
ØØ145Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ38).
           Ø3 PGM14-ØØ-184Ø PIC X(ØØØ5) VALUE "...".
001460
ØØ147Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ35).
                 PGM14-00-1880 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ148Ø
           Ø3
                 PGM14-00-1901 PIC X(0001) VALUE "|".
001490
           Ø3
001500
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ38).
                 PGM14-ØØ-194Ø PIC X(ØØ13) VALUE "■Esc■
ØØ151Ø
           Ø3
                                                        Ende".
ØØ152Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27).
001530
          Ø3
                 PGM14-00-1980 PIC X(0001) VALUE "!".
                 PGM14-ØØ-2ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001540
ØØ155Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ38).
                ØØ156Ø
           Ø3
ØØ157Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ35).
                 PGM14-00-2080 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ158Ø
001590
           Ø3
                PGM14-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
ØØ16ØØ-
             PGM14-Ø1
ØØ161Ø Ø1
                         REDEFINES
                                      PGM14-ØØ
ØØ162Ø
           Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø518).
ØØ163Ø
           Ø3 PGM14-Ø1-Ø739 PIC X(ØØØ6).
001640
           Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø2Ø3).
ØØ165Ø Ø2 PGM14-Ø1-GRUPPE.
                PGM14-Ø1-1ØØ8 PIC X(ØØ4Ø).
001660
ØØ167Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ4Ø).
ØØ168Ø
                PGM14-Ø1-11Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ4Ø).
ØØ169Ø
001700
          Ø3
                PGM14-Ø1-12Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
001710
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ4Ø).
ØØ172Ø
          Ø3
                PGM14-Ø1-13Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
001730
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ4Ø).
001740
          Ø3
                PGM14-Ø1-14Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
001750
          Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø122).
ØØ176Ø
          Ø3
                PGM14-Ø1-161Ø PIC Z9.99.
ØØ177Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØØ3).
ØØ178Ø
          Ø3
                PGM14-Ø1-1618 PIC 9(ØØØ2).
ØØ179Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø223).
001800
                PGM14-Ø1-19Ø3 PIC X(ØØ33).
ØØ182Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ183Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ184Ø PR-1ØØØ.
```

```
ØØ185Ø
         PERFORM VORLAUF.
ØØ186Ø
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 1.
ØØ187Ø PR-9999.
ØØ188Ø
        EXIT PROGRAM.
ØØ189Ø
         STOP RUN.
001900******************************
ØØ191Ø VORLAUF SECTION.
ØØ192Ø VOR-1ØØØ.
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ193Ø
ØØ194Ø
ØØ195Ø CALL X"AF" USING FLAG PASSWORT-PARAMETER.
ØØ196Ø
        CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG TASTEN-TABELLE.
ØØ197Ø
ØØ198Ø
ØØ199Ø
        MOVE 1680 TO LAENGE.
002000
        MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
002010
002020
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ2Ø3Ø
                             PGM14-ØØ-ATTR.
       CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
002040
002050
                             PGM14-ØØ.
002060
002070
        MOVE SPACE TO PGM14-Ø1-Ø739.
ØØ2Ø8Ø
        PERFORM PASSWORT UNTIL PGM14-Ø1-Ø739 = "TESTEN".
ØØ2Ø9Ø
        MOVE Ø TO P-PARAM-1.
ØØ21ØØ
        CALL X"AF" USING FLAG PASSWORT-PARAMETER.
ØØ211Ø
ØØ212Ø
ØØ213Ø
         CALL X"AF" USING FLAG VORANZEIGE-PARAMETER.
ØØ214Ø VOR-9999.
ØØ215Ø
         EXIT.
ØØ217Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ218Ø VER-1ØØØ.
002190
         ACCEPT PGM14-Ø1-GRUPPE AT 1008.
ØØ22ØØ VER-9999.
ØØ221Ø
         EXIT.
ØØ223Ø PASSWORT SECTION.
ØØ224Ø PASS-1ØØØ.
ØØ225Ø
         ACCEPT PGM14-Ø1-Ø739 AT Ø739.
ØØ226Ø
         IF PGM14-Ø1-Ø739 NOT = "TESTEN"
            MOVE "Falsches Passwort" TO PGM14-Ø1-19Ø3
002270
002280
ØØ229Ø ELSE MOVE SPACE TO PGM14-Ø1-19Ø3.
002300
        DISPLAY PGM14-Ø1-19Ø3 AT 19Ø3.
ØØ231Ø
```

ØØ232Ø PASS-9999. ØØ233Ø EXIT.



Dialog-Testlauf (PGM14)

## PGM15: Aktivieren des erweiterten Bildschirmtreibers ANSLSYS

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                     PGM15.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                     R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                    Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:3Ø.
MANANA**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                       **
000100**
                                                       * *
ØØØ11Ø** DAS PROGRAMM ZEIGT IHNEN, WIE DER ERWEITERTE BILDSCHIRM-
ØØØ12Ø** TREIBER ANSI.SYS AUS DEM COBOL-PROGRAMM AKTIVIERT WERDEN
                                                       **
ØØØ13Ø** KANN.
                                                       **
ØØØ14Ø**
000150** SAMTLICHE FUNKTIONEN DES BILDSCHIRMTREIBERS -SOWEIT SINNVOLL-**
ØØØ16Ø** KÖNNEN HIER JEWEILS MIT EINER ESCAPE-SEQUENZ AUSGEFÜRT
ØØØ17Ø** WERDEN.
                                                       * *
ØØØ18Ø**
                                                       *×
ØØØ19Ø** DIE ESCAPE-SEQUENZ WIRD IMMER MIT DER DISPLAY-ANWEISUNG
                                                       * ×
ØØØ2ØØ** EINGELEITET.
                                                       *×
                                                       **
ØØØ21Ø**
ØØØ24Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ25Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ26Ø SOURCE-COMPUTER.
                          IBM-PC.
ØØØ27Ø OBJECT-COMPUTER.
                          IBM-PC.
ØØØ28Ø SPECIAL-NAMES.
        CONSOLE
000290
                  IS CRT.
ØØØ31Ø DATA DIVISION.
ØØØ32Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000330

        000340 01
        FUNKTION-18
        PIC 9(2) COMP VALUE 18.

        000350 01
        PARAMETER-18
        PIC 9(2) COMP VALUE 1.

ØØØ37Ø Ø1 TEXT1
                        PIC X(6Ø) VALUE
       **
000380
                   TEXT DUNKELBLAU AUF HELLBLAU ".
ØØØ39Ø Ø1 TEXT2
                        PIC X(6Ø) VALUE
000400
                  TEXT VIOLETT AUF GELB
ØØØ41Ø Ø1 TEXT3
                        PIC X(6Ø) VALUE
       "TEXT BLEIBT VIOLETT ABER BLINKEND AUF ROTEM HINTERGRUND".
000420
```

```
000430
000440
ØØØ45Ø Ø1 ESCAPE-SEQ-1 PIC X(8) VALUE X"1B5B33343B34366D".

        ØØØ46Ø
        Ø1
        ESCAPE-SEQ-2
        PIC X(8) VALUE X"1B5B33335B

        ØØØ47Ø
        Ø1
        ESCAPE-SEQ-3
        PIC X(7) VALUE X"1B5B353B34

        ØØØ48Ø
        Ø1
        ESCAPE-SEQ-4
        PIC X(7) VALUE X"1B5B3Ø6D".

                                   PIC X(8) VALUE X"1B5B33353B34336D".
PIC X(7) VALUE X"1B5B353B34316D".
000490
ØØØ5ØØ Ø1 DUMMY
                                     PIC X.
000510*******************************
ØØØ52Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ53Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
000540 PR-1000.
000550
             DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØØ56Ø
             CALL X"A7" USING FUNKTION-18 PARAMETER-18.
000570
000580
           DISPLAY ESCAPE-SEQ-1.
000590
            DISPLAY TEXT1
                                       AT Ø8Ø1.
ØØØ6ØØ
000610
            DISPLAY ESCAPE-SEQ-2.
000620
            DISPLAY TEXT2
                                       AT 13Ø1.
ØØØ63Ø
000640
            DISPLAY ESCAPE-SEQ-3.
000650
            DISPLAY TEXT3
                                     AT 15Ø1.
000660
ØØØ67Ø* ALLE ATTRIBUTTE AUSSCHALTEN
ØØØ68Ø
            DISPLAY ESCAPE-SEQ-4.
000690
000700
             ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.
ØØØ71Ø PR-9999.
            EXIT PROGRAM.
000720
000730
            STOP RUN.
```

TEXT DUNKELBLAU AUF HELLBLAU

TEXT VIOLETT AUF GELB

TEXT BLEIBT VIOLETT ABER BLINKEND AUF ROTEM HINTERGRUND

#### Dialog-Testlauf (PGM15)

# PGM16: DOS-Funktionsaufrufe (Hardcopy mit ASS-8086)

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                   R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                   Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:3Ø.
000060*******************************
ØØØØ8Ø**
                                                 **
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM ZEIGT IHNEN, WIE MAN WÄHREND DER EINGABE IN  **
                                                 **
ØØØ12Ø** EINER MASKE EINE HARDCOPY ERZEUGEN KANN.
                                                 **
ØØØ14Ø** DEMONSTRIERT WIRD HIERBEI HAUPTSÄCHLICH DIE AUSFÜHRUNG EINES **
ØØØ15Ø** DOS-FUNKTIONSAUFRUFS MIT HILFE EINES ASSEMBLER-UNTERPROGRAMMS**
ØØØ19Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ2ØØ CONFIGURATION SECTION.
ØØØ21Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ22Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ23Ø SPECIAL-NAMES.
000240
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ25Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ26Ø FILE-CONTROL.
ØØØ28Ø DATA DIVISION.
000290
ØØØ3ØØ WORKING-STORAGE SECTION.
000310
ØØØ33Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ35Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                     PIC X(1)
                               VALUE X"B7".
000360
000370 01 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ38Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
                     PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000390
ØØØ4ØØ Ø1 FORM-PARAMETER.
000410
       Ø3 LAENGE
                     PIC 9(4) COMP.
ØØØ42Ø Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
```

```
000430
                Ø3 PUFFER-POS PIC 9(4) COMP.
ØØØ45Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ46Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
              Ø3 TASTEN-NR
000470
                                                   PIC 99 COMP.
ØØØ48Ø* FUNKTIONSTASTE F1 =1
000490 03 FILLER PIC X(03) VALUE X"02003B".
000500* DIE TASTEN: ESC=2
             Ø3 FILLER PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
ØØØ51Ø
ØØØ52Ø* ENDE-KENNZEICHEN
000530
                Ø3 FILLER PIC X VALUE X"ØØ".
000540******************************
ØØØ56Ø Ø1
                  PGM16-ØØ-ATTR.
                                       PIC X(Ø174) VALUE ALL X"Ø3".

PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"31".

PIC X(ØØ56) VALUE ALL X"39".

PIC X(ØØ53) VALUE ALL X"39".

PIC X(ØØ61) VALUE ALL X"39".

PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"31".

PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"03".

PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"03".

PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"03".

PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"03".

PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"13".

PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"13".

PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"03".

PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"13".

PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"13".

PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"03".

PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"13".


PIC X(ØØ40) VALUE ALL X"13".
ØØØ57Ø Ø3 FILLER PIC X(Ø174) VALUE ALL X"Ø3".
000580 03 FILLER
000590 03 FILLER
000600 03 FILLER
000610 03 FILLER
000620 03 FILLER
000630 03 FILLER
              Ø3 FILLER
000640
000650 03 FILLER
000660 03 FILLER
000670 03 FILLER
000680 03 FILLER
000690 03 FILLER
000700 03 FILLER
000710 03 FILLER
000720 03 FILLER
000730
              Ø3 FILLER
000740
                Ø3 FILLER
                                           PIC X(Ø913) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ75Ø Ø1
                    PGM16-ØØ .
                Ø3 PGM16-ØØ-Ø1Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "____
ØØØ76Ø
ØØØ77Ø-
                Ø3 PGM16-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØØ78Ø
            Ø3 FIL
Ø3
000790
                Ø3 FILLER
                                             PIC X(ØØ78).
                         PGM16-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000800
ØØØ81Ø
                Ø3 PGM16-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
             Ø3 FILLER
                                             PIC X(ØØ78).
ØØØ82Ø
            Ø3 PGM16-00-0380 PIC X(0001) VALUE " ".
Ø3 PGM16-00-0401 PIC X(0001) VALUE " ".
000830
000840
ØØØ85Ø
              Ø3 FILLER
                                             PIC X(ØØ27).
               03 PGM16-00-0429 PIC X(0030) VALUE "HARDCOPY MIT ASSEMBLER
000860
ØØØ87Ø-
              "-ROUTINE".
            Ø3 FILLER
000880
                                             PIC X(ØØ21).
              Ø3 PGM16-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000890
ØØØ9ØØ Ø3 PGM16-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
```

```
000910
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGM16-00-0580 PIC X(0001) VALUE "|".
000920
          Ø3
000930
          Ø3
                PGM16-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000940
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
000950
          Ø3
                PGM16-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM16-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000960
          Ø3
000970
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGM16-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
000980
          Ø3
                PGM16-00-0801 PIC X(0007) VALUE " Text:".
ØØØ99Ø
          Ø3
001000
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ72).
                PGM16-00-0880 PIC X(0001) VALUE "|".
001010
          Ø3
                PGM16-ØØ-Ø9Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001020
          Ø3
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
001030
                PGM16-00-0980 PIC X(0001) VALUE "|".
001040
          Ø3
          Ø3
                PGM16-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001050
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
001060
                PGM16-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001070
          Ø3
                PGM16-00-1101 PIC X(0001) VALUE "1".
ØØ1Ø8Ø
          Ø3
001090
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGM16-00-1180 PIC X(0001) VALUE ".".
001100
          Ø3
ØØ111Ø
          Ø3
                PGM16-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ112Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ113Ø
          Ø3
                PGM16-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
ØØ114Ø
          Ø3
                PGM16-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                             PIC X(ØØ78).
ØØ115Ø
          Ø3 FILLER
                PGM16-00-1380 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ116Ø
          Ø3
                PGM16-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ117Ø
          Ø3
                              PIC X(ØØ78).
ØØ118Ø
          Ø3 FILLER
                PGM16-00-1480 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ119Ø
          Ø3
                PGM16-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "Î".
001200
          Ø3
ØØ121Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
                PGM16-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ122Ø
          Ø3
001230
          Ø3
                PGM16-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
ØØ124Ø
ØØ125Ø
          Ø3
                PGM16-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM16-00-1701 PIC X(0080) VALUE "-
ØØ126Ø
          Ø3
ØØ127Ø-
          "___
          ØØ128Ø
ØØ129Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ32).
001300
          03 PGM16-00-1840 PIC X(0005) VALUE ".
001310
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ35).
001320
          Ø3
                PGM16-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "[".
                PGM16-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØ18) VALUE " ■F1 ■ Hardcopy".
ØØ133Ø
          Ø3
001340
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ21).
                PGM16-ØØ-194Ø PIC X(ØØ13) VALUE "■Esc■
ØØ135Ø
          Ø3
                                                         Ende".
ØØ136Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ27).
ØØ137Ø
          Ø3 PGM16-ØØ-198Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
```

```
ØØ138Ø
              001390
         Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØ32).
001400
       Ø3
              PGM16-00-2040 PIC X(0005) VALUE "______".
ØØ141Ø
         Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØ35).
              PGM16-00-2080 PIC X(0001) VALUE "|".
001420
         Ø3
001430
         Ø3
              PGM16-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
ØØ144Ø-
ØØ145Ø Ø1
           PGM16-Ø1
                     REDEFINES
                                PGM16-ØØ
ØØ146Ø
         Ø3 FILLER
                         PIC X(Ø727).
001470
         Ø3
              PGM16-Ø1-1ØØ8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ148Ø
         Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØ4Ø).
       Ø3
              PGM16-Ø1-11Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ149Ø
ØØ15ØØ
        Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØ4Ø).
ØØ151Ø
         Ø3
              PGM16-Ø1-12Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ152Ø
       Ø3 FILLER
                         PIC X(ØØ4Ø).
ØØ153Ø
       Ø3
              PGM16-Ø1-13Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
                         PIC X(ØØ4Ø).
ØØ154Ø
       Ø3 FILLER
ØØ155Ø
         Ø3 PGM16-Ø1-14Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ157Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ158Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ159Ø PR-1ØØØ.
001600
        PERFORM VORLAUF.
        PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 2.
ØØ161Ø
ØØ162Ø PR-9999.
        EXIT PROGRAM.
ØØ163Ø
001640
         STOP RUN.
ØØ166Ø VORLAUF SECTION.
ØØ167Ø VOR-1ØØØ.
ØØ168Ø
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ169Ø
001700
      CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG TASTEN-TABELLE.
ØØ171Ø
001720
        MOVE 1680 TO LAENGE.
001730
        MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
001740
001750
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
001760
                                        PGM16-ØØ-ATTR.
ØØ177Ø VOR-9999.
001780
ØØ18ØØ VERARBEITUNG SECTION.
ØØ181Ø VER-1ØØØ.
ØØ182Ø
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
001830
                                          PGM16-ØØ.
ØØ184Ø
```

#### Demonstrationsprogramme

```
ØØ185Ø
         ACCEPT PGM16-Ø1 FROM CRT.
ØØ186Ø
ØØ187Ø
         IF TASTEN-NR = 1 CALL "HARDCOPY".
ØØ188Ø VER-9999.
ØØ189Ø
         EXIT.
;* Assembler-Programm zum Erzeugen einer Hardcopy.
CSEG
              SEGMENT
              ASSUME CS:CSEG; DS:CSEG
              ORG
                     100H
             PROC
HARDCOPY
                      FAR
              PUSHF
              INT
                      5
              POPF
              RET
HARDCOPY
             ENDP
CSEG
              ENDS
              END HARDCOPY
                     HARDCOPY MIT ASSEMBLER-ROUTINE
```



Dialog-Testlauf (PGM16)

# PGM17: Aktivieren der Benutzer-Funktionstasten/ Vorbelegung bestimmter Funktionstasten

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                     PGM17.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                     R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                     Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:31.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
000110** DAS PROGRAMM DEMONSTRIERT DIE PROGRAMMIERUNG DER BENUTZER-
ØØØ12Ø** FUNKTIONSTASTEN MIT HILFE DES ASSEMBLER-UNTERPROGRAMMS X"AF".**
ØØØ14Ø** MIT UNTERSTÜTZUNG DER CTRL- UND ALT-TASTEN WERDEN AUS DEN
000150** FUNKTIONSTASTEN F1-F10 30 FUNKTIONSTASTEN GEMACHT.
ØØØ16Ø**
000170** MIT ALT+FUNKTIONSTASTE KANN EIN TEXT MIT BIS ZU 72 ZEICHEN
ØØØ18Ø** FÜR DIE VERWENDETE TASTE GESPEICHERT WERDEN.
ØØØ19Ø**
ØØØ2ØØ** MIT CTRL+FUNKTIONSTASTE KANN DER TEXT GELÖSCHT WERDEN.
ØØØ21Ø**
ØØØ22Ø** MIT DER FUNKTIONSTASTE SELBST KANN DER TEXT ABGERUFEN WERDEN.**
ØØØ23Ø**
ØØØ24Ø** UM DEN ABGERUFENEN TEXT NICHT NUR AM BILDSCHIRM ANZUZEIGEN,
ØØØ25Ø** WIRD HIER EINE ROUTINE AUSGEFÜHRT. WONACH DER TEXT IM
ØØØ26Ø** EINGABEFELD AN DIE AKTUELLE CURSOR-POSITION EINGEFÜGT WIRD.
ØØØ27Ø**
ØØØ3ØØ ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ31Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ32Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ33Ø OBJECT-COMPUTER.
ØØØ34Ø SPECIAL-NAMES.
000350
        CURSOR IS CURSOR-POS.
000360
        CONSOLE IS CRT.
000370
        CRT STATUS TASTEN-FELD.
ØØØ39Ø DATA DIVISION.
ØØØ4ØØ WORKING-STORAGE SECTION.
000410
ØØØ42Ø Ø1 TASTEN-FELD
                     PIC XXX.
```

```
000430 01 FILLER REDEFINES TASTEN-FELD.
000440
         Ø5 KZ
000450
       88 TASTE-GEDRUECKT VALUE 1.
000460
        Ø5 TASTEN-NR
                         PIC 99 COMP.
         Ø5 FEHLER-KZ
000470
                         PIC X.
000480
ØØØ49Ø Ø1 FLAG
                                 PIC 99 COMP VALUE 1.
000500
ØØØ51Ø Ø1 PARAM-BENUTZER-TASTEN.
000520
        Ø5 AKTIV-DEAKTIV
                                 PIC 99 COMP.
       Ø5 PARAM-2
000530
                                 PIC X VALUE "1".
        Ø5 ERSTE-NUMMER
                                PIC 99 COMP.
000540
ØØØ55Ø
         Ø5 ANZAHL-TASTEN
                                PIC 99 COMP.
000560
ØØØ58Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
000600
ØØØ61Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                          PIC X(1) VALUE X"B7".
ØØØ62Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
                         PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000630
ØØØ64Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
ØØØ65Ø
        Ø3 LAENGE
                         PIC 9(4) COMP VALUE 72.
ØØØ66Ø
       Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP VALUE 1849.
000670
        Ø3 PUFFER-POS
                        PIC 9(4) COMP VALUE 1.
ØØØ68Ø
ØØØ69Ø Ø1 INVERTIERT
                         PIC X(72) VALUE ALL X"70".
ØØØ7ØØ Ø1 NORMAL
                          PIC X(72) VALUE ALL X"Ø7".
000710******************************
000720
ØØØ73Ø Ø1 TEXTE.
000740
         Ø5 FILLER
                                 PIC X(8)
                                 VALUE "F1 ===>".
000750
                                 PIC X(72).
        Ø5 FILLER
000760
000770
        Ø5 FILLER
                                 PIC X(8)
ØØØ78Ø
                                 VALUE "F2 ===>".
000790
       Ø5 FILLER
                                 PIC X(72).
        Ø5 FILLER
                                 PIC X(8)
000800
000810
                                 VALUE "F3 ===>".
                                 PIC X(72).
        Ø5 FILLER
000820
000830
        Ø5 FILLER
                                 PIC X(8)
000840
                                 VALUE "F4 ===>".
000850
         Ø5 FILLER
                                 PIC X(72).
ØØØ86Ø
        Ø5 FILLER
                                 PIC X(8)
000870
                                 VALUE "F5 ===>".
        Ø5 FILLER
000880
                                 PIC X(72).
000890
         Ø5 FILLER
                                 PIC X(8)
```


```
000900
                                VALUE "F6 ===>".
000910
         Ø5 FILLER
                                PIC X(72).
000920
        Ø5 FILLER
                                PIC X(8)
000930
                                VALUE "F7 ===>".
        Ø5 FILLER
000940
                                PIC X(72).
ØØØ95Ø
        Ø5 FILLER
                                PIC X(8)
                                VALUE "F8 ===>".
000960
000970
       Ø5 FILLER
                                PIC X(72).
000980
        Ø5 FILLER
                                PIC X(8)
000990
                                VALUE "F9 ===>".
001000
        Ø5 FILLER
                                PIC X(72).
001010
        Ø5 FILLER
                                PIC X(8)
001020
                                VALUE "F10 ===>".
001030
        Ø5 FILLER
                                PIC X(72).
001040
ØØ1050 Ø1 TEXTTABELLE REDEFINES TEXTE.
        Ø5 TASTEN-ELEMENT
001060
                                OCCURS 10.
001070
           10 TASTE
                                PIC X(8).
ØØ1Ø8Ø
           10 TASTEN-TEXT
                                PIC X(72).
001090
ØØ111Ø Ø1 IND
                                PIC 9(2).
001120
ØØ113Ø Ø1 FELD.
ØØ114Ø
        Ø5 HILF1
                                PIC X(8).
        Ø5 HILF2
ØØ115Ø
                                PIC X(72).
ØØ116Ø
ØØ117Ø Ø1 CURSOR-POS.
ØØ118Ø
        Ø5 ZEILE
                                PIC 9(2).
ØØ119Ø
        Ø5 SPALTE
                                PIC 9(2).
001200
ØØ121Ø Ø1 ZEIGER
                                PIC 9(3).
ØØ122Ø
ØØ123Ø Ø1 DATEN
                                PIC X(800).
ØØ124Ø Ø1 DUMMY
                                PIC X.
ØØ126Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ127Ø STEUER SECTION.
001280 ST-1000.
         PERFORM VORLAUF.
ØØ129Ø
001300
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = ØØ.
001310
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ132Ø ST-9999.
001330
        EXIT PROGRAM.
001340
         STOP RUN.
ØØ136Ø VORLAUF SECTION.
```

```
ØØ137Ø VOR-1ØØØ.
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ139Ø
         MOVE Ø1Ø1 TO CURSOR-POS.
        DISPLAY "VORBELEGEN = ALT+FUNKTIONSTASTE" AT 1201.
001400
        DISPLAY "LÖSCHEN
ØØ141Ø
                         = CTRL+FUNKTIONSTASTE" AT 1301.
                         = FUNKTIONSTASTE"
                                            AT 14Ø1.
ØØ142Ø
        DISPLAY "ABRUFEN
ØØ143Ø DISPLAY "ESC = ENDE"
ØØ144Ø MOVE HIGH-VALUE TO TASTEN-NR.
                                              AT 1601.
ØØ145Ø VOR-9999.
ØØ146Ø
         EXIT.
ØØ148Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ149Ø VER-1ØØØ.
001500
        MOVE 1 TO AKTIV-DEAKTIV.
001510
        MOVE Ø TO ERSTE-NUMMER.
       MOVE 41 TO ANZAHL-TASTEN.
ØØ152Ø
ØØ153Ø
        CALL X"AF" USING FLAG PARAM-BENUTZER-TASTEN.
ØØ154Ø
ØØ155Ø
       ACCEPT DATEN AT Ø1Ø1.
ØØ156Ø
        IF TASTE-GEDRUECKT
ØØ157Ø
ØØ158Ø
            MOVE TASTEN-NR TO IND
ØØ159Ø
ØØ16ØØ
ØØ161Ø
            IF TASTEN-NR NOT < 31 AND NOT > 40
              SUBTRACT 30 FROM IND
ØØ162Ø
ØØ163Ø
              PERFORM SPEICHERN
ØØ164Ø
ØØ165Ø
            ELSE IF TASTEN-NR NOT < 1 AND NOT > 10
                   PERFORM ABRUFEN
ØØ166Ø
ØØ167Ø
                ELSE IF TASTEN-NR NOT < 21 AND NOT > 30
ØØ168Ø
ØØ169Ø
                       SUBTRACT 20 FROM IND
001700
                       PERFORM LOESCHEN
001710
                    ELSE CALL X"E5".
001720
ØØ173Ø VER-9999.
001740
ØØ176Ø SPEICHERN SECTION.
ØØ177Ø SP-1ØØØ.
ØØ178Ø
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ179Ø
                             INVERTIERT.
ØØ18ØØ
ØØ181Ø MOVE TASTEN-ELEMENT (IND) TO FELD.
ØØ182Ø
ØØ183Ø
```

```
ØØ184Ø
         DISPLAY HILF1 AT 24Ø1.
ØØ185Ø
001860
         MOVE Ø TO AKTIV-DEAKTIV.
ØØ187Ø
         CALL X"AF" USING FLAG PARAM-BENUTZER-TASTEN.
ØØ188Ø
ØØ189Ø
         ACCEPT HILF2 AT 2409.
001900
         MOVE HILF2 TO TASTEN-TEXT (IND).
001910
001920
         MOVE SPACE TO FELD.
ØØ193Ø
         DISPLAY FELD AT 2409.
001940
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ195Ø
                             NORMAL.
ØØ196Ø SP-9999.
ØØ197Ø
ØØ199Ø ABRUFEN SECTION.
002000 AB-1000.
002010
002020
         MOVE TASTEN-TEXT (IND) TO HILF2.
002030
        DISPLAY HILF2 AT CURSOR-POS.
002040
002050*** UMRECHNEN DER CURSOR-POSITION IN EINEM POINTER
002060
         COMPUTE ZEIGER = (ZEILE - 1) * 80 + SPALTE.
002070
         STRING HILF2 DELIMITED BY SIZE INTO DATEN
002080
               WITH POINTER ZEIGER.
ØØ2Ø9Ø AB-9999.
002100
ØØ212Ø LOESCHEN SECTION.
ØØ213Ø LO-1ØØØ.
002140
002150
         MOVE SPACE TO TASTEN-TEXT (IND).
ØØ216Ø
ØØ217Ø LO-9999.
```

002180

EXIT.



Dialog-Testlauf (PGM17)

#### PGM18: Bestimmen der Bildschirmgröße

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                   R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                   Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:32.
000080**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
ØØØ11Ø** MIT DIESEM PROGRAMM KÖNNEN SIE DIE ANZAHL DER BILDSCHIRM-
ØØØ12Ø** ZEILEN (BIS 25) BESTIMMEN.
ØØØ14Ø** DAMIT DIE WIRKUNG DES PROGRAMMS BESSER DEMONSTRIERT WERDEN
ØØØ15Ø** KANN. WIRD DER BENUTZER AUFGEFORDERT. EINE DATEI ANZUGEBEN.
000160** DIE ANSCHLIESSEND IM FESTGELEGTEN BILDSCHIRMBEREICH
ØØØ17Ø** ANGEZEIGT WIRD.
ØØØ18Ø**
ØØØ21Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ22Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ23Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ24Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ25Ø SPECIAL-NAMES.
ØØØ26Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ27Ø FILE-CONTROL.
000280
       SELECT EINGABE ASSIGN TO DATEI-NAME
000290
          ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.
ØØØ31Ø DATA DIVISION.
000320
ØØØ33Ø FILE SECTION.
000340
ØØØ35Ø FD EINGABE.
ØØØ36Ø Ø1 E-SATZ
                     PIC X(80).
ØØØ38Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000390
ØØØ4ØØ Ø1 DATEI-NAME
                     PIC X(14) VALUE "PGMØ1.CBL".
ØØØ41Ø Ø1 SCHALTER
                     PIC 9 VALUE Ø.
ØØØ42Ø 88 DATEI-ENDE
                     VALUE 1.
000430
```

```
ØØØ44Ø Ø1 CURSOR-POS.
       Ø5 ZEILE
                       PIC 99.
000450
000460
        Ø5 SPALTE
                        PIC 99.
ØØØ48Ø Ø1 ZEICHEN
                       PIC X.
ØØØ49Ø Ø1 TASTATUR-STATUS PIC 99 COMP.
000500
ØØØ51Ø Ø1 FUNKTION
                       PIC 99 COMP VALUE 4.
000520
ØØØ53Ø Ø1 ERSTE-ZEILE
                       PIC Z9.
ØØØ54Ø Ø1 LETZTE-ZEILE
                       PIC Z9.
000550
ØØØ56Ø Ø1 AF-PARAMETER.
Ø5 ANZAHL-SCROLL PIC 99 COMP VALUE 1.
000610 PROCEDURE DIVISION.
ØØØ62Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ63Ø PR-1ØØØ.
000640
        PERFORM VERARBEITUNG UNTIL DATEI-NAME = SPACE.
ØØØ65Ø PR-9999.
ØØØ66Ø
       EXIT PROGRAM.
000670
        STOP RUN.
ØØØ69Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ7ØØ VER-1ØØØ.
ØØØ71Ø
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
000720
       DISPLAY "Bestimmen Sie die Bildschirmgröße" AT Ø130.
ØØØ73Ø
       DISPLAY "Erste Zeile auf --> " AT Ø2Ø1.
       DISPLAY "Letzte Zeile auf--> " AT Ø24Ø.
ØØØ74Ø
000750
       DISPLAY
000760
       "Geben Sie den Dateinamen ein (Leerzeichen = Ende) -->"
000770
        AT 25Ø1.
ØØØ78Ø
       ACCEPT ERSTE-ZEILE AT Ø22Ø.
000790
008000
        ACCEPT LETZTE-ZEILE AT Ø26Ø.
000810
        ACCEPT DATEI-NAME AT 2560.
000820
       MOVE Ø1 TO SPALTE.
       MOVE LETZTE-ZEILE TO ZEILE.
000830
000840
ØØØ85Ø
       IF DATEI-NAME NOT = SPACE
000860
           MOVE ERSTE-ZEILE TO E-ZEILE
           MOVE LETZTE-ZEILE TO L-ZEILE
000870
000880
           MOVE Ø TO SCHALTER
ØØØ89Ø
           OPEN INPUT EINGABE
000900
          PERFORM LESEN UNTIL DATEI-ENDE
```

```
000910
            CLOSE EINGABE.
ØØØ92Ø VER-9999.
000930
          EXIT.
ØØØ95Ø LESEN SECTION.
ØØØ96Ø LES-1ØØØ.
000970
          READ EINGABE AT END MOVE 1 TO SCHALTER.
000980
                            GO TO LES-9999.
000990
001000
          CALL X"A7" USING FUNKTION AF-PARAMETER.
          DISPLAY E-SATZ AT CURSOR-POS.
001010
001020
001030
          CALL X"D9" USING TASTATUR-STATUS.
001040
          IF TASTATUR-STATUS = Ø
001050
              DISPLAY
001060
              ">>>>>> Eine beliebige Taste hält an <<<<<<" AT 2415
001070
              GO TO LES-9999
001080
          ELSE CALL X"83" USING ZEICHEN.
001090
001100 LES-2000.
ØØ111Ø
          CALL X"D9" USING TASTATUR-STATUS
001120
          IF TASTATUR-STATUS = Ø
001130
              DISPLAY
001140
              ">>>>>> Eine beliebige Taste setzt fort <<<<<<" AT
ØØ115Ø
                2415
ØØ116Ø
              GO TO LES-2000
          ELSE CALL X"83" USING ZEICHEN.
ØØ117Ø
ØØ118Ø LES-9999.
ØØ119Ø
         EXIT.
```

```
Bestimmen Sie die Bildschirmgroße
Erste Zeile auf --> Letzte Zeile auf--> Zf

Geben Sie den Dateinamen ein (Leerzeichen = Ende) --> PGM18.CBL
```

#### Dialog-Testlauf (PGM18)

```
Bestimmen Sie die Bildschirmgröße
Erste Zeile auf --> 5
                                                                                                                                                   Letzte Zelle auf--> 20
                ***********************
               **
                                                                                                                                                                                                                                                                  ××
               ** PROGRAMMFUNKTION:
               ××
               ** MIT DIESEM PROGRAMM KÖNNEN SIE DIE ANZAHL DER BILDSCHIRM-
               ** ZEILEN (BIS 25) BESTIMMEN.
                                                                                                                                                                                                                                                                  ××
                                                                                                                                                                                                                                                                  ××
               ** DAMIT DIE WIRKUNG DES PROGRAMMS BESSER DEMONSTRIERT WIRD,
                                                                                                                                                                                                                                                                  ××
               ** WIRD DER BENUTZER AUFGEFORDERT, EINE DATEI ANZUGEBEN, DIÉ
** ANSCHLIESSEND IM FESTGELEGTEN BILDSCHIRMBEREICH ANGEZEIGT
                                                                                                                                                                                                                                                                  ××
                                                                                                                                                                                                                                                                  ××
               ** WIRD.
                                                                                                                                                                                                                                                                  **
               ENVIRONMENT DIVISION.
                                             >>>>>> Eine beliebige Taste halt an <<<<<>>CONTROL PROPERTY OF THE PROPERTY OF
Geben Sie den Dateinamen ein (Leerzeichen = Ende) -->
```

Dialog-Testlauf (PGM18)

# PGM19: Umbenennen einer Datei mit selbstgeschriebener ASSEMBLER-Routine

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                     R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                     Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:32.
000060*******************************
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
MMM1MM**
ØØØ11Ø** MIT DIESEM PROGRAMM KÖNNEN SIE VON COBOL AUS EINE DATEI
000120** UMBENENNEN. DAS PROGRAMM RUFT EINE SELBSTGESCHRIEBENE
ØØØ13Ø** ASSEMBLER-ROUTINE AUF UND ÜBERGIBT DABEI EINEN BEREICH
ØØØ14Ø** -NACH DEM FCB-AUFBAU-, IN DEM DIE ALTEN UND NEUEN DATEINAMEN **
ØØØ15Ø** ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.
ØØØ16Ø**
ØØØ19Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ2ØØ CONFIGURATION SECTION.
ØØØ21Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ22Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ23Ø SPECIAL-NAMES.
000240
        CONSOLE IS CRT.
ØØØ25Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ26Ø FILE-CONTROL.
ØØØ28Ø DATA DIVISION.
000290
ØØØ3ØØ WORKING-STORAGE SECTION.
000310
ØØØ32Ø Ø1 ENDE-MELDUNG
                       PIC X(15) VALUE
        "Ende (J/N) ===>".
000330
000340
ØØØ35Ø Ø1 ENDE-KENNZEICHEN
                        PIC X
                            VALUE SPACE.
ØØØ36Ø 88 ENDE
                        VALUE "J" "j".
000370
ØØØ38Ø Ø1 PARAMETER.
       Ø5 FILLER
000390
                        PIC X VALUE X"ØØ".
000400
                        PIC X(8).
        Ø5 NAME-ALT
000410
        Ø5 ERW-ALT
                       PIC X(3).
000420
     Ø5 FILLER
                       PIC X(5).
```

```
000430
         Ø5 NAME-NEU
                           PIC X(8).
000440
         Ø5 ERW-NEU
                           PIC X(3).
000450
         Ø5 FILLER
                           PIC X(5).
000460
         Ø5 FEHLERCODE
                          PIC 99 COMP.
000470
ØØØ49Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ51Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                           PIC X(1)
                                        VALUE X"B7".
000520
ØØØ53Ø Ø1 LESEN-ZEICHEN
                           PIC 9(2) COMP VALUE Ø.
ØØØ54Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
000550
ØØØ56Ø Ø1 LESEN-ATTR
                           PIC 9(2) COMP VALUE 2.
                           PIC 9(2) COMP VALUE 3.
ØØØ57Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
000580
ØØØ59Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
000600
         Ø3 LAENGE
                           PIC 9(4) COMP.
000610
         Ø3 BILDSCHIRM-POS
                           PIC 9(4) COMP.
000620
         Ø3 PUFFER-POS
                           PIC 9(4) COMP.
ØØØ64Ø Ø1 DISPLAY-FELD
                           PIC 9(Ø2).
ØØØ65Ø
ØØØ67Ø Ø1
            PGM19-ØØ-ATTR.
ØØØ68Ø
         Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø181) VALUE ALL X"Ø3".
000690
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"31".
                           PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"Ø3".
000700
         Ø3 FILLER
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"31".
000710
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"Ø3".
000720
                           PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"31".
000730
         Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø138) VALUE ALL X"Ø3".
000740
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ8) VALUE ALL X"13".
000750
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø3".
000760
        Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"13".
000770
         Ø3 FILLER
ØØØ78Ø
         Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø148) VALUE ALL X"Ø3".
                           PIC X(ØØØ8) VALUE ALL X"13".
         Ø3 FILLER
000790
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø3".
00800
                           PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"13".
000810
         Ø3 FILLER
000820
         Ø3 FILLER
                           PIC X(1323) VALUE ALL X"Ø3".
            PGM19-ØØ
000830 01
               PGM19-00-0101 PIC X(0080) VALUE "-
000840
         Ø3
ØØØ85Ø-
         Ø3 PGM19-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØØ86Ø
                           PIC X(ØØ78).
000870
         Ø3 FILLER
000880
         Ø3
               PGM19-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000890
               PGM19-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "!".
         Ø3
000900
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ78).
```

```
PGM19-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ91Ø
                 PGM19-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "Î".
000920
           Ø3
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ22).
000930
ØØØ94Ø
           Ø3
                 PGM19-00-0424 PIC X(0022) VALUE "Umbenennen einer Datei
           ""
ØØØ95Ø-
ØØØ96Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ34).
ØØØ97Ø
           Ø3
                 PGM19-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGM19-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
000980
           Ø3
000990
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001000
           Ø3
                 PGM19-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
001010
           Ø3
                 PGM19-00-0601 PIC X(0001) VALUE "|".
001020
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001030
           Ø3
                 PGM19-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGM19-00-0701 PIC X(0034) VALUE " Dateiname (alt) --
001040
           Ø3
           "->
001050-
001060
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ45).
001070
           Ø3
                 PGM19-00-0780 PIC X(0001) VALUE "|".
001080
           Ø3
                 PGM19-00-0801 PIC X(0001) VALUE "|".
001090
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001100
           Ø3
                 PGM19-ØØ-Ø88Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGM19-00-0901 PIC X(0034) VALUE " Dateiname (neu) --
           Ø3
ØØ111Ø
           "->
ØØ112Ø-
001130
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ45).
                 PGM19-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
001140
           Ø3
001150
           Ø3
                 PGM19-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
ØØ116Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGM19-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ117Ø
           Ø3
ØØ118Ø
           Ø3
                 PGM19-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ119Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001200
           Ø3
                 PGM19-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
001210
           Ø3
                 PGM19-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
ØØ122Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001230
           Ø3
                 PGM19-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001240
           Ø3
                 PGM19-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "1".
001250
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001260
           Ø3
                 PGM19-00-1380 PIC X(0001) VALUE ".".
001270
           Ø3
                 PGM19-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001280
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001290
           Ø3
                 PGM19-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001300
           Ø3
                 PGM19-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001310
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
ØØ132Ø
           Ø3
                 PGM19-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                 PGM19-00-1601 PIC X(0001) VALUE ".".
001330
           Ø3
001340
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
           Ø3
                 PGM19-00-1680 PIC X(0001) VALUE "1".
001350
                 PGM19-00-1701 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ136Ø
ØØ137Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
```

```
ØØ138Ø
                PGM19-ØØ-178Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ139Ø
          Ø3 PGM19-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
        Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
001400
ØØ141Ø
        Ø3 PGM19-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
          03 PGM19-00-1901 PIC X(0001) VALUE ".".
001420
        Ø3 FILLER
ØØ143Ø
                             PIC X(ØØ78).
        Ø3 PGM19-ØØ-198Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001440
ØØ145Ø
        Ø3
               PGM19-ØØ-2ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
        Ø3 FILLER
ØØ146Ø
                             PIC X(ØØ78).
ØØ147Ø
        Ø3 PGM19-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
                PGM19-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "┗
ØØ148Ø
        Ø3
ØØ149Ø-
             PGM19-Ø1
ØØ15ØØ Ø1
                        REDEFINES
                                    PGM19-ØØ
ØØ151Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(Ø5Ø5).
ØØ152Ø
        Ø3
                PGM19-Ø1-Ø726 PIC X(ØØØ8).
ØØ153Ø
        Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØØ1).
001540
        Ø3 PGM19-Ø1-Ø735 PIC X(ØØØ3).


        ØØ155Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(Ø148).

        ØØ156Ø
        Ø3 PGM19-Ø1-Ø926 PIC X(ØØØ8).

        ØØ157Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØØ1).

ØØ158Ø
        Ø3 PGM19-Ø1-Ø935 PIC X(ØØØ3).
ØØ16ØØ PROCEDURE DIVISION.
ØØ161Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ162Ø PR-1ØØØ.
001630
          PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ENDE.
ØØ164Ø PR-9999.
ØØ165Ø
          EXIT PROGRAM.
ØØ166Ø
          STOP RUN.
ØØ168Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ169Ø VER-1ØØØ.
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
001700
ØØ171Ø
ØØ172Ø
        MOVE 1680 TO LAENGE.
        MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
ØØ173Ø
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ174Ø
ØØ175Ø
                                PGM19-ØØ-ATTR.
ØØ176Ø
001770 CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ178Ø
                                PGM19-ØØ.
001790
001800
          ACCEPT PGM19-Ø1 FROM CRT.
001810
         MOVE PGM19-Ø1-Ø726 TO NAME-ALT.
001820
        MOVE PGM19-Ø1-Ø735 TO ERW-ALT.
ØØ183Ø
001840
        MOVE PGM19-Ø1-Ø926 TO NAME-NEU.
```

```
ØØ185Ø
         MOVE PGM19-Ø1-Ø935 TO ERW-NEU.
ØØ186Ø
ØØ187Ø
      CALL "RENAME" USING PARAMETER.
ØØ188Ø
ØØ189Ø
         IF FEHLERCODE = Ø
001900
           DISPLAY "DATEI UMBENANNT" AT 25Ø1
ØØ191Ø
ØØ192Ø
            DISPLAY "FEHLER AUFGETRETEN" AT 2501.
ØØ193Ø
001940
         DISPLAY ENDE-MELDUNG
                              AT 2401.
ØØ195Ø
         ACCEPT ENDE-KENNZEICHEN AT 2416.
ØØ196Ø VER-9999.
ØØ197Ø
         EXIT.
;* ASSEMBLERPROGRAMM ZUM UMBENENNEN EINER DATEI
: *
CSEG
          SEGMENT
          ASSUME CS:CSEG, DS:CSEG
          ORG
               1ØØH
          PROC FAR
RENAME
          MOV
                BP,SP
          PUSHF
          MOV
                AH. 17H
                                 ; FUNKTIONSAUFRUF 17
          LDS
                DX.DWORD PTR [BP+4] ; ZUWEISUNG DER PARAMETER
          INT
                21H
          LDS
                SI, DWORD PTR [BP+4]
          MOV
                [SI+33],AL
          POPF
          RET
RENAME
          ENDP
CSEG
          ENDS
          END
                RENAME
```



Dialog-Testlauf (PGM19)

# PGM20: Der Zugriff auf den Hardware-Port (gezeigt am Beispiel der asynchronen Schnittstelle)

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                   R. HABIB.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                   Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:33.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
ØØØ1ØØ**
ØØØ11Ø** DAS PROGRAMM ERMÖGLICHT DEN ZUGRIFF AUF DIE ASYNCHRONEN
ØØØ12Ø** SCHNITTSTELLEN. DABEI KANN DER BENUTZER BESTIMMEN, OB DATEN
ØØØ13Ø** EIN- ODER AUSGEGEBEN WERDEN SOLLEN.
ØØØ14Ø**
ØØØ17Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ18Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ19Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ OBJECT-COMPUTER.
                  IBM-PC.
ØØØ21Ø SPECIAL-NAMES.
000220
        CONSOLE IS CRT.
ØØØ23Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ24Ø FILE-CONTROL.
000250********************************
ØØØ26Ø DATA DIVISION.
000270
ØØØ28Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ3ØØ Ø1 EINGABE-CURSOR.
000310
       Ø5 E-ZEILE
                             PIC 9(2) VALUE Ø1.
000320
       Ø5 E-SPALTE
                             PIC 9(2) VALUE Ø1.
000330
000340 01 PORT-ADRESSE
                     PIC 9(5).
000350 01 STATUS-ADRESSE
                     PIC 9(5).
000360
ØØØ37Ø Ø1 ZEICHEN
                      PIC X.
000380
ØØØ39Ø Ø1 EINGABE-ZEICHEN
                      PIC X.
ØØØ4ØØ Ø1 AUSGABE-ZEICHEN
                     PIC X.
000410
ØØØ42Ø Ø1 STATUS-INFO
                    PIC
                          99 COMP.
```

```
ØØØ43Ø Ø1 CONSOLE-STATUS
                      PIC
                           99 COMP.
ØØØ45Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ46Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ47Ø PR-1ØØØ.
       DISPLAY SPACE UPON CRT.
000480
000490
       DISPLAY "TESTEN DER ASYNCHRONEN SCHNITTSTELLE" AT Ø12Ø.
       PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ZEICHEN = X"1B".
000500
ØØØ51Ø PR-9999.
ØØØ52Ø
       EXIT PROGRAM.
       STOP RUN.
000530
000540*****************************
ØØØ55Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ56Ø VER-1ØØØ.
000570
       DISPLAY "ESC = ENDE, E=PORT-EINGABE, A=PORT-AUSGABE" AT 2501.
000580
       MOVE 1016 TO PORT-ADRESSE.
ØØØ59Ø
       MOVE 1021 TO STATUS-ADRESSE.
000600
000610
      CALL X"D9" USING CONSOLE-STATUS.
000620
000630
       IF CONSOLE-STATUS NOT = Ø
000640
          CALL X"83" USING ZEICHEN
ØØØ65Ø
          IF ZEICHEN = "E" OR "e"
ØØØ66Ø
              PERFORM PORT-EINGABE UNTIL ZEICHEN = X"1B"
              MOVE HIGH-VALUE TO ZEICHEN
000670
000680
          ELSE IF ZEICHEN = "A" OR "a"
              PERFORM PORT-AUSGABE UNTIL ZEICHEN = X"1B"
ØØØ69Ø
000700
              MOVE HIGH-VALUE TO ZEICHEN.
ØØØ71Ø VER-9999.
000720
       EXIT.
ØØØ74Ø PORT-EINGABE SECTION.
ØØØ75Ø EIN-1ØØØ.
ØØØ77Ø* Feststellen, ob ein Zeichen vom Port eingelesen werden kann.
000790
        CALL X"87" USING STATUS-ADRESSE STATUS-INFO.
MANNA
000820* Das erste Bit im STATUS-INFO enthält 1, wenn gelesen werden
000830* kann
ØØØ85Ø
ØØØ86Ø
       DIVIDE STATUS-INFO BY 2 GIVING STATUS-INFO
ØØØ87Ø
                         REMAINDER STATUS-INFO.
000880
000890
       IF STATUS-INFO = 1
```

```
000900
            CALL X"87" USING PORT-ADRESSE EINGABE-ZEICHEN
000910
            DISPLAY EINGABE-ZEICHEN AT EINGABE-CURSOR.
000920
000930
            CALL X"83" USING ZEICHEN.
ØØØ94Ø EIN-9999.
000950
         EXIT.
000960******************************
ØØØ97Ø PORT-AUSGABE SECTION.
ØØØ98Ø AUS-1ØØØ.
000990
         CALL X"87" USING STATUS-ADRESSE STATUS-INFO.
001000
        DIVIDE 32 INTO STATUS-INFO.
991919
        DIVIDE STATUS-INFO BY 2 GIVING STATUS-INFO
001020
                               REMAINDER STATUS-INFO.
001030
001040********************************
001050* Senden, wenn der Puffer bereit ist.
001060*****************************
ØØ1Ø7Ø
        IF STATUS-INFO NOT = Ø
            CALL X"83" USING ZEICHEN
001080
ØØ1Ø9Ø
            DISPLAY ZEICHEN AT 1240
001100
            MOVE ZEICHEN TO AUSGABE-ZEICHEN
            CALL X"88" USING PORT-ADRESSE AUSGABE-ZEICHEN.
ØØ111Ø
ØØ112Ø AUS-9999.
ØØ113Ø
        EXIT.
```

#### TESTEN DER ASYNCHRONEN SCHNITTSTELLE

ESC = ENDE, E=PORT-EINGABE, A=PORT-AUSGABE

Dialog-Testlauf (PGM20)

## PGM21: Aktivieren der Nullen-Einfügung in Dateien

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:33.
MMMM80**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                  **
000100**
ØØØ11Ø** DAS PROGRAMM ERLAUBT DIE AUFNAHME VON ZEICHEN MIT EINEM
ØØØ12Ø** NIEDRIGEREN CODE ALS X"1B" IN LINE-SEQUENTIAL-DATEIEN.
ØØØ13Ø** DIES GILT FÜR PROFESSIONAL COBOL V1.Ø.
ØØØ14Ø**
000160********************************
ØØØ17Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ18Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ19Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ21Ø SPECIAL-NAMES.
       DECIMAL-POINT IS COMMA.
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ24Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ25Ø FILE-CONTROL.
ØØØ26Ø SELECT AUSGABE ASSIGN TO DATEI-NAME.
000270
            ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.
ØØØ29Ø DATA DIVISION.
000300 FILE SECTION.
000310
ØØØ32Ø FD AUSGABE.
ØØØ33Ø Ø1 A-SATZ
                    PIC X(30).
ØØØ35Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000360
ØØØ37Ø Ø1 ERGEBNIS
                     PIC 99 COMP VALUE Ø.
000380
ØØØ39Ø Ø1 FUNKTION
               PIC 99 COMP.
000400
ØØØ41Ø Ø1 DATEI-NAME
                      PIC X(10).
ØØØ42Ø Ø1 DUMMY
                     PIC X(Ø1).
```

```
ØØØ44Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ45Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ46Ø PR-1ØØØ.
000470
          PERFORM AUSGEBEN.
000480
          PERFORM EINGEBEN.
ØØØ49Ø PR-9999.
000500
          EXIT PROGRAM.
000510
          STOP RUN.
ØØØ53Ø AUSGEBEN SECTION.
000540 AUS-1000.
ØØØ55Ø
000560
          MOVE 46 TO FUNKTION.
000570
          MOVE "STEUER.FIL" TO DATEI-NAME.
ØØØ58Ø
          CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, DATEI-NAME.
000590
000600
         OPEN OUTPUT AUSGABE.
ØØØ61Ø
000620
          MOVE X"414243000A0B0C20202020202020202044" TO A-SATZ.
000630
         WRITE A-SATZ.
000640
ØØØ65Ø
          MOVE 47 TO FUNKTION.
ØØØ66Ø
          CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, DATEI-NAME.
000670
ØØØ68Ø
         WRITE A-SATZ.
000690
000700
          CLOSE AUSGABE.
ØØØ71Ø****
                      *******************************
ØØØ72Ø EINGEBEN SECTION.
ØØØ73Ø EIN-1ØØØ.
000740
000750
          MOVE 46 TO FUNKTION.
000760
          CALL X"91" USING ERGEBNIS, FUNKTION, DATEI-NAME.
000770
          OPEN INPUT AUSGABE.
000780
000790
          READ AUSGABE.
000800
000810
         DISPLAY A-SATZ AT 2301.
000820
000830
         READ AUSGABE.
000840
         DISPLAY A-SATZ AT 2401.
000850
000860
        CLOSE AUSGABE.
```

## PGM22: Feststellen der Kapazität eines Laufwerke

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                   R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                 Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:33.
MMMMMM**
                                                 * *
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                 **
000100**
ØØØ11Ø** MIT DIESEM PROGRAMM KANN MAN DIE KAPAZITÄT EINES LAUFWERKS
ØØØ12Ø** FESTSTELLEN.
                                                 * ×
                                                 **
ØØØ13Ø**
ØØØ14Ø**
ØØØ17Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ18Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ19Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ21Ø SPECIAL-NAMES.
000220
       DECIMAL-POINT IS COMMA,
       CONSOLE IS CRT.
000230
ØØØ24Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ25Ø FILE-CONTROL.
ØØØ27Ø DATA DIVISION.
000280
ØØØ29Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000300
ØØØ31Ø Ø1 ENDE-MELDUNG
                     PIC X(15) VALUE
       "Ende (J/N) ===>".
000320
000330
ØØØ34Ø Ø1 ENDE-KENNZEICHEN
                      PIC X VALUE SPACE.
ØØØ35Ø 88 ENDE
                      VALUE "J" "j".
000370*******************************
ØØØ38Ø Ø1 ERGEBNIS
                     PIC 99 COMP.
000390
ØØØ4ØØ Ø1 FUNKTION
                    PIC 99 COMP.
000410
ØØØ42Ø Ø1 PARAMETER.
      Ø5 NULL-NULL
000430
                    PIC 9(Ø2) COMP VALUE Ø.
ØØØ44Ø Ø5 LAUFWERK
                   PIC X(Ø1).
```

```
000450 01 FILLER REDEFINES PARAMETER.
000460
          Ø5 NOCH-FREI
                            PIC 9(Ø8) COMP.
          Ø5 GESAMT
                            PIC 9(Ø8) COMP.
000470
000480
000500* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
PIC X(1)
                                         VALUE X"B7".
ØØØ52Ø Ø1 EIN-AUSGABE
000530
ØØØ54Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN
                           PIC 9(2) COMP VALUE 1.
                            PIC 9(2) COMP VALUE 3.
ØØØ55Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
000560
ØØØ57Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
ØØØ58Ø
          Ø3 LAENGE
                            PIC 9(4) COMP.
                            PIC 9(4) COMP.
000590
          Ø3 BILDSCHIRM-POS
          Ø3 PUFFER-POS
                            PIC 9(4) COMP.
000600
000610********************************
000630 01
             PGM22-ØØ-ATTR.
          Ø3 FILLER
                            PIC X(Ø181) VALUE ALL X"Ø3".
000640
ØØØ65Ø
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"31".
000660
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"Ø3".
                           PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"31".
000670
          Ø3 FILLER
ØØØ68Ø
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"Ø3".
000690
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"31".
000700
         Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø138) VALUE ALL X"Ø3".
000710
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"13".
000720
          Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø327) VALUE ALL X"Ø3".
000730
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ1Ø) VALUE ALL X"61".
000740
          Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø15Ø) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ75Ø
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ1Ø) VALUE ALL X"61".
                           PIC X(Ø52Ø) VALUE ALL X"Ø3".
000760
          Ø3 FILLER
000770
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ48) VALUE ALL X"Ø4".
                           PIC X(Ø429) VALUE ALL X"Ø3".
000780
          Ø3 FILLER
000790 01
             PGM22-ØØ
008800
          Ø3
               PGM22-00-0101 PIC X(0080) VALUE "-
          "_
ØØØ81Ø-
000820
          Ø3
               PGM22-00-0201 PIC X(0001) VALUE ".".
000830
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
000840
          Ø3
               PGM22-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ85Ø
          Ø3
               PGM22-00-0301 PIC X(0001) VALUE ".".
000860
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
000870
          Ø3
               PGM22-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000880
          Ø3
               PGM22-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
ØØØ89Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ24).
000900
          Ø3
               PGM22-00-0426 PIC X(0020) VALUE "Laufwerksstatistiken".
000910
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ34).
000920
               PGM22-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
```

```
000930
                PGM22-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                             PIC X(ØØ78).
000940
          Ø3 FILLER
                PGM22-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØØ95Ø
          Ø3
                PGM22-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ96Ø
          Ø3
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
000970
          Ø3 PGM22-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØØ98Ø
          Ø3
                PGM22-00-0701 PIC X(0027) VALUE " Laufwerk
ØØØ99Ø
ØØ1ØØØ-
          "-> :".
001010
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ52).
          Ø3 PGM22-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ1Ø2Ø
                PGM22-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001030
          Ø3
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
001040
                PGM22-00-0880 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ1Ø5Ø
          Ø3
ØØ1Ø6Ø
          Ø3 PGM22-ØØ-Ø9Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
                             PIC X(ØØ78).
001070
          Ø3 FILLER
                PGM22-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ1Ø8Ø
          Ø3
                PGM22-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "1".
ØØ1Ø9Ø
          Ø3
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ11ØØ
          Ø3
                PGM22-00-1080 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ111Ø
                PGM22-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØ32) VALUE " Gesamtkapazität des
ØØ112Ø
ØØ113Ø-
          "Laufwerks:".
                             PIC X(ØØ13).
001140
          Ø3 FILLER
ØØ115Ø
          Ø3
                PGM22-00-1146 PIC X(0005) VALUE "Bytes".
ØØ116Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ29).
ØØ117Ø
                PGM22-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ118Ø
          Ø3
                PGM22-00-1201 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ119Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
001200
          Ø3
                PGM22-00-1280 PIC X(0001) VALUE "|".
                PGM22-00-1301 PIC X(0017) VALUE " Noch frei sind:".
ØØ121Ø
ØØ122Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ28).
                PGM22-00-1346 PIC X(0005) VALUE "Bytes".
ØØ123Ø
001240
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ29).
                PGM22-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ125Ø
                PGM22-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ126Ø
          Ø3
001270
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
                PGM22-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3
ØØ128Ø
ØØ129Ø
                PGM22-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3
001300
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ131Ø
          Ø3
                PGM22-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM22-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ132Ø
          Ø3
001330
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
001340
          Ø3
                PGM22-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ135Ø
          Ø3
                PGM22-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ136Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
                PGM22-00-1780 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ137Ø
          Ø3
ØØ138Ø
          Ø3
                PGM22-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ139Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
```

```
ØØ143Ø
           Ø3 PGM22-ØØ-198Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".

      Ø0144Ø
      Ø3
      PGM22-ØØ-2ØØ1
      PIC X(ØØØ1)
      VALUE "".

      Ø0145Ø
      Ø3
      FILLER
      PIC X(ØØ78)

      Ø0146Ø
      Ø3
      PGM22-ØØ-2Ø8Ø
      PIC X(ØØ01)
      VALUE "".

           Ø3 PGM22-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
001470
ØØ148Ø-
ØØ149Ø Ø1
                PGM22-Ø1 REDEFINES PGM22-ØØ
          Ø3 FILLER
ØØ15ØØ
                                     PIC X(Ø5Ø5).
           Ø3
ØØ151Ø
                    PGM22-Ø1-Ø726 PIC X(ØØØ1).

        ØØ152Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(Ø327).

        ØØ153Ø
        Ø3 PGM22-Ø1-1134 PIC ZZ.ZZZ.ZZZ.

        ØØ154Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(Ø15Ø).


        ØØ155Ø
        Ø3 PGM22-Ø1-1334 PIC ZZ.ZZZ.ZZZ.

        ØØ156Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(Ø52Ø).

ØØ157Ø
         Ø3 PGM22-Ø1-2ØØ4 PIC X(ØØ48).
ØØ159Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ16ØØ PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ161Ø PR-1ØØØ.
ØØ162Ø
           PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ENDE.
ØØ163Ø PR-9999.
ØØ164Ø
           EXIT PROGRAM.
ØØ165Ø
            STOP RUN.
ØØ167Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ168Ø VER-1ØØØ.
ØØ169Ø
           DISPLAY SPACE UPON CRT.
001700
ØØ171Ø MOVE 168Ø TO LAENGE.
ØØ172Ø MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
ØØ173Ø
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
001740
                                        PGM22-ØØ-ATTR.
001750
001760
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ177Ø
                                        PGM22-ØØ.
001780
ØØ179Ø
           ACCEPT PGM22-01-0726 AT 0726.
001800
ØØ181Ø
           MOVE PGM22-Ø1-Ø726 TO LAUFWERK.
           MOVE 26 TO FUNKTION.
001820
001830
001840
        CALL X"91" USING ERGEBNIS FUNKTION PARAMETER.
ØØ185Ø
ØØ186Ø IF ERGEBNIS = Ø
```

#### Demonstrationsprogramme

```
ØØ187Ø
             MOVE NOCH-FREI TO PGM22-Ø1-1334
ØØ188Ø
             MOVE GESAMT TO PGM22-Ø1-1134
ØØ189Ø
             MOVE SPACE TO PGM22-01-2004
ØØ19ØØ
         ELSE
ØØ191Ø
             MOVE "Laufwerksstatistiken nicht verfügbar"
ØØ192Ø
                  TO PGM22-Ø1-2ØØ4
ØØ193Ø
             MOVE ZERO TO PGM22-Ø1-1334, PGM22-Ø1-1134.
ØØ194Ø
ØØ195Ø
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ196Ø
                                PGM22-ØØ.
ØØ197Ø
          DISPLAY ENDE-MELDUNG
ØØ198Ø
                                  AT 24Ø1.
ØØ199Ø
          ACCEPT ENDE-KENNZEICHEN AT 2416.
ØØ2ØØØ VER-9999.
ØØ2Ø1Ø EXIT.
```



Dialog-Testlauf (PGM22)

## PGM23: Aktivieren der Benutzerattribute/Text-Farb-Test

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
               PGM23.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN. Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:34.
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
000110** DAS PROGRAMM ZEIGT IHNEN, WIE MAN DIE BENUTZERATTRIBUTE
ØØØ12Ø** AKTIVIEREN KANN.
ØØØ14Ø** ES ZEIGT DABEI ALLE VERFÜGBAREN ZEICHEN DES PC MIT 256
ØØØ15Ø** VERSCHIEDENEN ATTRIBUTKOMBINATIONEN.
ØØØ19Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ2ØØ CONFIGURATION SECTION.
ØØØ21Ø SOURCE-COMPUTER.
                     IBM-PC.
ØØØ22Ø OBJECT-COMPUTER.
                    IBM-PC.
ØØØ23Ø SPECIAL-NAMES.
000240
      CONSOLE
            IS CRT.
ØØØ26Ø DATA DIVISION.
ØØØ27Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ28Ø
ØØØ29Ø Ø1 FUNKTION
                 PIC 9(2) COMP.
ØØØ3ØØ Ø1 PARAMETER-16
                 PIC 9(2) COMP.
ØØØ31Ø Ø1 PARAMETER-7
                  PIC X.
ØØØ33Ø Ø1 CURSOR-POS.
      Ø5 ZEILE
000340
                  PIC 9(2).
      Ø5 SPALTE
000350
                 PIC 9(2).
ØØØ37Ø Ø1 ZAEHLER
                  PIC S9(4) COMP.
000380 01 FILLER REDEFINES ZAEHLER.
000390
     Ø5 FILLER PIC X(1).
000400
     Ø5 BYTE
                 PIC X(1).
000410
ØØØ42Ø Ø1 DUMMY
                 PIC X.
```

```
ØØØ46Ø PR-1ØØØ.
ØØØ47Ø DISPLAY SPACE UPON CRT.
         MOVE -1 TO ZAEHLER.
ØØØ48Ø
000490
ØØØ5ØØ PERFORM AUSGABE
ØØØ51Ø
                VARYING SPALTE FROM 33 BY 1 UNTIL SPALTE > 48
                       ZEILE FROM Ø5 BY 1 UNTIL ZEILE > 20.
ØØØ52Ø
000530
ØØØ54Ø
         ACCEPT DUMMY AT Ø1Ø1.
ØØØ55Ø PR-9999.
         EXIT PROGRAM.
ØØØ56Ø
ØØØ57Ø
         STOP RUN.
ØØØ59Ø AUSGABE SECTION.
ØØØ6ØØ AUS-1ØØØ.
         ADD 1 TO ZAEHLER.
ØØØ61Ø
ØØØ62Ø
        MOVE 7 TO FUNKTION.
ØØØ63Ø
         MOVE BYTE TO PARAMETER-7
000640
ØØØ65Ø
         CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER-7.
ØØØ66Ø
        MOVE 16 TO FUNKTION.
ØØØ67Ø
        MOVE Ø TO PARAMETER-16.
ØØØ68Ø
ØØØ69Ø
         CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER-16.
000700
000710
         DISPLAY BYTE AT CURSOR-POS.
ØØØ72Ø AUS-9999.
000730
         EXIT.
```

```
▶ 0@P`pÇÉá

e◄!1AQaqüæ;

¬β±

•1"2BRbréÆó

¬Γ≥

♥!!#3CScsâóu

↑ ¬≤

♦$%5EUeuàòÑ

• $%5EUeuàòÑ

• $%5EUeuàòÑ

• "μ÷

1'7GWgwçů²¹

↑ (8HXhxêÿ¿-

↓)91Yiyeö

- *:1Zjzèܬ

+;J[k{ï¢/¬

-,<K\\|î£/¬

-,<K\\|î£/¬

↔-=L]mĵi¥;

• •

/@N_o¾Åf»¬

A.?M^n~ÄR«√

↓ •

/@N_o¾Åf»¬

—

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

| **

|
```

Dialog-Testlauf (PGM23)

# PGM24: Sofortiges Umwandeln von Klein- in Großbuchstaben während der Eingabe


```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                     PGM24.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                    R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                 Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:34.
ØØØØ9Ø**
ØØØ1ØØ** PROGRAMMFUNKTION:
000110**
ØØØ12Ø** DIESES PROGRAMM ZEIGT EINE SINNVOLLE ANWENDUNG, WENN DATEN IN**
ØØØ13Ø** GROSSBUCHSTABEN ERWARTET WERDEN.
ØØØ15Ø** DAS UNTERPROGRAMM X"AF" AKTIVIERT EINE FUNKTION, WONACH DIE
000160** VOM BENUTZER AM BILDSCHIRM EINGEGEBENEN DATEN SOFORT IN
ØØØ17Ø** GROSSBUCHSTABEN UMGEWANDELT WERDEN, UND ZWAR UNABHÄNGIG VOM
ØØØ18Ø** STATUS DER CAPS-TASTE.
ØØØ19Ø**
000200********************************
ØØØ22Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ23Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ24Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ25Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ26Ø SPECIAL-NAMES.
000270
        CURSOR IS CURSOR-POS.
ØØØ28Ø
        CONSOLE IS CRT.
ØØØ29Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ3ØØ FILE-CONTROL.
ØØØ32Ø DATA DIVISION.
ØØØ34Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ35Ø Ø1 CURSOR-POS
                       PIC 9(4) VALUE Ø1Ø1.
000360
ØØØ37Ø Ø1 FLAG
                       PIC 99 COMP VALUE 1.
000380
ØØØ39Ø Ø1 PARAMETER.
000400
       Ø5 KLEIN-GROSS
                        PIC 99 COMP.
000410
       Ø5 PARAM-2
                       PIC X VALUE "2".
ØØØ42Ø Ø5 PARAM-3
                       PIC 99 COMP VALUE 85.
```

```
000430
         Ø5 PARAM-4
                          PIC 99 COMP VALUE 1.
000440
ØØØ46Ø* PARAMETER FÜR EIN∕AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ48Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                           PIC X(1)
                                       VALUE X"B7".
000490
ØØØ5ØØ Ø1
         SCHREIBEN-ZEICHEN
                           PIC 9(2) COMP VALUE 1.
                           PIC 9(2) COMP VALUE 3.
ØØØ51Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
000520
ØØØ53Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
         Ø3 LAENGE
                           PIC 9(4) COMP.
000540
ØØØ55Ø
         Ø3 BILDSCHIRM-POS
                           PIC 9(4) COMP.
ØØØ56Ø
         Ø3 PUFFER-POS
                           PIC 9(4) COMP.
000570***************
ØØØ58Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG
                             PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ59Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
дадбад
         Ø3 TASTEN-NR
                              PIC 99 COMP.
ØØØ61Ø*
         FUNKTIONSTASTE F1 =1
         Ø3 FILLER PIC X(Ø3) VALUE X"Ø2ØØ3B".
000620
ØØØ63Ø*
         DIE TASTEN:
                       ESC=2
         Ø3 FILLER PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
ØØØ64Ø
         ENDE-KENNZEICHEN
ØØØ65Ø*
         Ø3 FILLER PIC X
ØØØ66Ø
                           VALUE X"ØØ".
ØØØ69Ø Ø1
            PGM24-ØØ-ATTR.
         Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø174) VALUE ALL X"Ø3".
000700
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"31".
ØØØ71Ø
                           PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"Ø3".
000720
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"31".
000730
         Ø3 FILLER
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ26) VALUE ALL X"Ø3".
000740
                           PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"31".
ØØØ75Ø
         Ø3 FILLER
         Ø3 FILLER
000760
                           PIC X(Ø339) VALUE ALL X"Ø3".
                           PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
ØØØ77Ø
         Ø3 FILLER
000780
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"Ø3".
000790
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
                           PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"Ø3".
008000
         Ø3 FILLER
000810
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"Ø3".
000820
000830
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
000840
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"Ø3".
000850
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
         Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø913) VALUE ALL X"Ø3".
000860
ØØØ87Ø Ø1
            PGM24-ØØ
000880
               PGM24-00-0101 PIC X(0080) VALUE "-
         Ø3
ØØØ89Ø-
000900
              PGM24-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
         Ø3
```

```
000910
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
                 PGM24-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000920
000930
           Ø3
                 PGM24-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
000940
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGM24-00-0380 PIC X(0001) VALUE "|".
           Ø3
000950
                 PGM24-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000960
           Ø3
                               PIC X(ØØ15).
000970
           Ø3 FILLER
                 PGM24-00-0417 PIC X(0049) VALUE "Sofortige Umwandlung v
000980
           "on Klein- in Großbuchstaben".
ØØØ99Ø-
001000
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ14).
           Ø3
                 PGM24-00-0480 PIC X(0001) VALUE "|".
001010
                 PGM24-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "Î".
001020
           Ø3
001030
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGM24-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "1".
001040
           Ø3
001050
           Ø3
                 PGM24-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001060
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001070
                 PGM24-00-0680 PIC X(0001) VALUE ".".
001080
           Ø3
                 PGM24-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001090
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGM24-00-0780 PIC X(0001) VALUE "|".
001100
           Ø3
                 PGM24-00-0801 PIC X(0007) VALUE " Text:".
ØØ111Ø
001120
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ72).
                 PGM24-00-0880 PIC X(0001) VALUE ".".
001130
           03
           Ø3
                 PGM24-ØØ-Ø9Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001140
ØØ115Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 PGM24-00-0980 PIC X(0001) VALUE "|".
001160
           Ø3
ØØ117Ø
           Ø3
                 PGM24-00-1001 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ118Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
ØØ119Ø
           Ø3
                 PGM24-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
001200
                 PGM24-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
           Ø3
001210
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001220
           Ø3
                 PGM24-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGM24-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
ØØ123Ø
           Ø3
001240
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001250
                 PGM24-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
           Ø3
ØØ126Ø
           Ø3
                 PGM24-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ127Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
ØØ128Ø
           Ø3
                 PGM24-00-1380 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ129Ø
           Ø3
                 PGM24-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
                                PIC X(ØØ78).
001300
           Ø3 FILLER
001310
           Ø3
                 PGM24-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001320
           Ø3
                 PGM24-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
001330
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
ØØ134Ø
           Ø3
                 PGM24-00-1580 PIC X(0001) VALUE ".".
                 PGM24-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "\".
001350
           Ø3
001360
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001370
           Ø3 PGM24-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
```

```
PGM24-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "►
001380
          Ø3
ØØ139Ø-
          "__
          Ø3
               PGM24-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ7) VALUE ".
001400
001410
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ32).
ØØ142Ø
          Ø3
               PGM24-ØØ-184Ø PIC X(ØØØ5) VALUE """.
001430
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ35).
001440
         Ø3
               PGM24-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ145Ø
         Ø3
               PGM24-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØ21) VALUE " F1 ■ ausschalten"
ØØ146Ø
001470
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ18).
ØØ148Ø
          Ø3
               PGM24-ØØ-194Ø PIC X(ØØ13) VALUE "Esc
ØØ149Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ27).
               PGM24-00-1980 PIC X(0001) VALUE ".".
001500
ØØ151Ø
          Ø3
               PGM24-00-2001 PIC X(0007) VALUE " ........".
                            PIC X(ØØ32).
ØØ152Ø
          Ø3 FILLER
ØØ153Ø
               PGM24-00-2040 PIC X(0005) VALUE "_____".
001540
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ35).
ØØ155Ø
          Ø3
               PGM24-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
               PGM24-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
ØØ156Ø
          Ø3
ØØ157Ø-
            PGM24-Ø1
                       REDEFINES
                                   PGM24-ØØ
ØØ158Ø Ø1
ØØ159Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(Ø727).
001600
          Ø3
               PGM24-Ø1-1ØØ8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ161Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ4Ø).
ØØ162Ø
          Ø3
               PGM24-Ø1-11Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ163Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ4Ø).
ØØ164Ø
          Ø3
               PGM24-Ø1-12Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ165Ø
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ4Ø).
ØØ166Ø
               PGM24-Ø1-13Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ167Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ4Ø).
ØØ168Ø
               PGM24-Ø1-14Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ169Ø
          Ø3 FILLER
                            PIC X(Ø363).
001700
               PGM24-Ø1-1911 PIC X(ØØ11).
ØØ172Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ173Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ174Ø PR-1ØØØ.
ØØ175Ø
          PERFORM VORLAUF.
001760
          PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 2.
ØØ177Ø PR-9999.
ØØ178Ø
          EXIT PROGRAM.
ØØ179Ø
          STOP RUN.
ØØ181Ø VORLAUF SECTION.
ØØ182Ø VOR-1ØØØ.
001830
          DISPLAY SPACE UPON CRT.
001840
```

```
ØØ185Ø
          MOVE 1 TO KLEIN-GROSS.
ØØ186Ø
          CALL X"AF" USING FLAG PARAMETER.
ØØ187Ø
001880
          CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG TASTEN-TABELLE.
ØØ189Ø
001900
          MOVE 1680 TO LAENGE.
ØØ191Ø
         MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
Ø3192Ø
ØØ193Ø**** ATTRIBUTE SCHREIBEN
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ194Ø
ØØ195Ø
                                 PGM24-ØØ-ATTR.
ØØ196Ø VOR-9999.
001970
         EXIT.
ØØ198Ø***********************************
ØØ199Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ2ØØØ VER-1ØØØ.
002010
ØØ2Ø2Ø**** TEXT SCHREIBEN
          CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
002030
002040
                                 PGM24-ØØ.
002050
ØØ2Ø6Ø**** VARIABLEN EINGEBEN
002070
          ACCEPT PGM24-Ø1 FROM CRT.
002080
002090
         IF TASTEN-NR = 1
002100
ØØ211Ø
             IF KLEIN-GROSS = 1 MOVE Ø TO KLEIN-GROSS
ØØ212Ø
                MOVE "einschalten" TO PGM24-Ø1-1911
                CALL X"AF" USING FLAG PARAMETER
002130
002140
ØØ215Ø
             ELSE MOVE 1 TO KLEIN-GROSS
                  MOVE "ausschalten" TO PGM24-Ø1-1911
ØØ216Ø
002170
                  CALL X"AF" USING FLAG PARAMETER.
ØØ218Ø VER-9999.
ØØ219Ø
         EXIT.
```



Dialog-Testlauf (PGM24)

### PGM25: Verändern des Cursors

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                PGM25.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                 R. HABIB.
              Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:35.
MUNDSU**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
000100**
ØØØ11Ø** MIT DIESEM PROGRAMM KANN MAN DIE FORM DES CURSORS BESTIMMEN. **
ØØØ12Ø**
ØØØ15Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ16Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ17Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ18Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø SPECIAL-NAMES.
000200
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ22Ø DATA DIVISION.
000230
ØØØ24Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000250
ØØØ26Ø Ø1 FUNKTION
                   PIC 99 COMP VALUE 17.
000270
ØØØ28Ø Ø1 PARAMETER.
000290
      Ø5 PARAM-1
                   PIC 99 COMP.
000300
                   PIC 99 COMP.
      Ø5 PARAM-2
000310
ØØØ32Ø Ø1 OBEN
                   PIC ZZ.
ØØØ33Ø Ø1 UNTEN
                   PIC ZZ.
ØØØ34Ø Ø1 DATEN
                   PIC X(8Ø).
ØØØ36Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ37Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
000380
      Ø3 TASTEN-NR
                      PIC 99 COMP.
ØØØ39Ø*
       DIE TASTE:
                ESC=1
      Ø3 FILLER PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
000400
ØØØ41Ø*
      ENDE-KENNZEICHEN
000420
      Ø3 FILLER PIC X
                   VALUE X"ØØ".
ØØØ44Ø PROCEDURE DIVISION.
```

```
ØØØ45Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ46Ø PR-1ØØØ.
000470
         PERFORM VORLAUF.
000480
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 1.
ØØØ49Ø PR-9999.
        EXIT PROGRAM.
000500
000510
         STOP RUN.
ØØØ53Ø VORLAUF SECTION.
ØØØ54Ø VOR-1ØØØ.
       DISPLAY SPACE UPON CRT.
000550
       CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG TASTEN-TABELLE.
ØØØ56Ø
000570
        DISPLAY ">>>>> Cursorform <<<<< " AT Ø13Ø.
ØØØ58Ø VOR-9999.
000590
ØØØ61Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ62Ø VER-1ØØØ.
000630
         DISPLAY "Erster Block bis Linie --->" AT 0501.
000640
        DISPLAY "Zweiter Block ab Linie --->" AT Ø7Ø1.
000650
ØØØ66Ø
       ACCEPT OBEN AT Ø54Ø.
ØØØ67Ø
        ACCEPT UNTEN AT Ø74Ø.
       MOVE OBEN TO PARAM-1.
ØØØ68Ø
       MOVE
               UNTEN TO PARAM-2.
ØØØ69Ø
000700
        CALL X"A7" USING FUNKTION PARAMETER.
ØØØ71Ø
        DISPLAY "Cursor testen:" AT 1401.
       DISPLAY "Esc = Ende
000720
                           " AT 25Ø1.
        ACCEPT DATEN AT 1601.
000730
ØØØ74Ø VER-9999.
000750
        EXIT.
                     >>>>> Cursorform <<<<<
 Erster Block bis Linie --->
 Zweiter Block ab Linie --->
                               12
 Cursor testen:
 Hier sehen Sie die Cursorform
 Esc = Ende
```

Dialog-Testlauf (PGM25)

# PGM26: Feststellen, ob ein shift-ähnliche Taste gedrückt ist/Packen/Entpacken eines Bytes

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                 PGM26.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                 R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                 Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:36.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
ØØØ11Ø** DAS PROGRAMM PRÜFT. OB EINE DER SHIFTÄHNLICHEN TASTEN EINGE- **
ØØØ12Ø** SCHALTET IST.
ØØØ14Ø** GEPRÜFT WERDEN DIE FOLGENDEN TASTEN:
000160** Ctrl Shift-l ALt Shift-r Caps Ins Num Scroll
ØØØ2ØØ ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ21Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ22Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ23Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ24Ø SPECIAL-NAMES.
ØØØ25Ø
      DECIMAL-POINT IS COMMA.
000260
      CURSOR IS CURSOR-POS.
    CONSOLE IS CRT.
000270
ØØØ28Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ29Ø FILE-CONTROL.
ØØØ31Ø DATA DIVISION.
000320
ØØØ33Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000340
ØØØ35Ø Ø1 CURSOR-POS
                  PIC 9(4) VALUE Ø1Ø1.
000360
ØØØ38Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
000400
ØØØ41Ø Ø1 EIN-AUSGABE PIC X(1) VALUE X"B7".
000420
```

```
ØØØ43Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ44Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000450
ØØØ46Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
                                         PIC 9(4) COMP.
             Ø3 LAENGE
000470

        ØØØ48Ø
        Ø3 BILDSCHIRM-POS
        PIC 9(4) COMP.

        ØØØ49Ø
        Ø3 PUFFER-POS
        PIC 9(4) COMP.

000500
ØØØ51Ø Ø1 TASTEN-ATTR PIC X(8).
000520******************************
ØØØ53Ø Ø1 FUNKTION
                                         PIC 99 COMP VALUE 2.
ØØØ55Ø Ø1 PARAMETER.
ØØØ56Ø Ø5 JA-NEIN
                                         PIC X.
000570 05 ZWEI PIC 99 COMP.
000580 05 UNDEFINIERT PIC X(6).
ØØØ6ØØ Ø1 STATUS-TABELLE.

        ØØØ61Ø
        Ø5
        S-ELEM
        PIC 99 COMP OCCURS 8.

        ØØØ62Ø
        Ø1
        ZEICHEN
        PIC X.

ØØØ63Ø Ø1 TASTATUR-STATUS PIC 99 COMP.
000640*****************************
000650 01 DISPLAY-FELD PIC 9(02).
ØØØ67Ø Ø1 PGM26-ØØ-ATTR.

        ØØØ68Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(Ø174) VALUE ALL X"Ø3".

        ØØØ69Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"31".

        ØØØ7ØØ
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"Ø3".

        ØØØ71Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"31".

        ØØØ72Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"Ø3".

        ØØØ73Ø
        Ø3 FILLER
        PIC X(ØØ54) VALUE ALL X"Ø3".

            Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
000740
                                          PIC X(1612) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ75Ø Ø1
                    PGM26-ØØ .
                Ø3 PGM26-ØØ-Ø1Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "____
ØØØ76Ø
000770-
ØØØ78Ø
               Ø3 PGM26-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000790 03 FILLER
000800 03 PGM26-00-028
                                           PIC X(ØØ78).
                        PGM26-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".

      Ø3
      PGM26-ØØ-Ø3Ø1
      PIC X(ØØØ1)
      VALUE " ".

      Ø3
      FILLER
      PIC X(ØØ78).

      Ø3
      PGM26-ØØ-Ø38Ø
      PIC X(ØØØ1)
      VALUE " ".

      Ø3
      PGM26-ØØ-Ø4Ø1
      PIC X(ØØØ1)
      VALUE " ".

ØØØ81Ø
000820
000830
000840
             J FILLER
000850
                                           PIC X(ØØ25).
ØØØ86Ø
               03 PGM26-00-0427 PIC X(0035) VALUE "Abtasten der shift-ähn
ØØØ87Ø-
ØØØ88Ø

Ø3 FILLER
                                            PIC X(ØØ18).
000890
              Ø3 PGM26-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000900 03 PGM26-00-0501 PIC X(0001) VALUE "|".
```

```
000910
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
                 PGM26-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000920
                 PGM26-00-0601 PIC X(0001) VALUE "|".
000930
           Ø3
000940
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
                 PGM26-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000950
           Ø3
000960
                 PGM26-ØØ-Ø7Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
                                PIC X(ØØ78).
000970
           Ø3 FILLER
                 PGM26-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ98Ø
           Ø3
                 PGM26-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "Î".
ØØØ99Ø
           Ø3
001000
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001010
           Ø3
                 PGM26-ØØ-Ø88Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGM26-ØØ-Ø9Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "Î".
001020
           Ø3
001030
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001040
           Ø3
                 PGM26-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "1".
001050
           Ø3
                 PGM26-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001060
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001070
                 PGM26-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001080
           Ø3
                 PGM26-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
001090
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001100
           Ø3
                 PGM26-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                 PGM26-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001110
ØØ112Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
           Ø3
                 PGM26-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
001130
           Ø3
                 PGM26-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
001140
ØØ115Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
                 PGM26-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ116Ø
           Ø3
ØØ117Ø
           Ø3
                 PGM26-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "!".
ØØ118Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
ØØ119Ø
           Ø3
                 PGM26-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
ØØ12ØØ
           Ø3
                 PGM26-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ121Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
ØØ122Ø
           Ø3
                 PGM26-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
                 PGM26-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "Î".
001230
           Ø3
001240
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
ØØ125Ø
           Ø3
                 PGM26-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ126Ø
           Ø3
                 PGM26-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
           Ø3 FILLER
ØØ127Ø
                                PIC X(ØØ78).
ØØ128Ø
           Ø3
                 PGM26-ØØ-178Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
                 PGM26-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØ13) VALUE " Esc = Ende".
ØØ129Ø
           Ø3
001300
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ66).
001310
           Ø3
                 PGM26-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 PGM26-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001320
001330
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001340
                 PGM26-ØØ-198Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
                 PGM26-00-2001 PIC X(0080) VALUE " -
001350
001360-
001370
           Ø3 PGM26-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ35) VALUE "▮ Ctrl
                                                               Shift-l AL
```

```
ØØ138Ø-
        "t
              Shift-r".
ØØ139Ø Ø3 FILLER
                        PIC X(ØØ12).
001400
             PGM26-00-2148 PIC X(0033) VALUE "Caps Ins
        Ø3
                                                       Num
        " Scroll |".
ØØ141Ø-
ØØ142Ø
        Ø3
            PGM26-ØØ-22Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "----
ØØ143Ø-
ØØ145Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ146Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ147Ø PR-1ØØØ.
        PERFORM VORLAUF.
ØØ148Ø
ØØ149Ø
        PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ZEICHEN = X"1B".
ØØ15ØØ PR-9999.
       EXIT PROGRAM.
ØØ151Ø
        STOP RUN.
ØØ152Ø
ØØ154Ø VORLAUF SECTION.
ØØ155Ø VOR-1ØØØ.
ØØ156Ø
       DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ157Ø
ØØ158Ø
       MOVE 1760 TO LAENGE.
ØØ159Ø
       MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
ØØ16ØØ
ØØ161Ø CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ162Ø
                                        PGM26-ØØ-ATTR.
ØØ163Ø
       CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
001640
                                        PGM26-ØØ.
ØØ165Ø VOR-9999.
ØØ166Ø
       EXIT.
ØØ168Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ169Ø VER-1ØØØ.
001700
        MOVE 2 TO ZWEI.
        CALL X"BØ" USING FUNKTION PARAMETER.
001710
       CALL X"F5" USING JA-NEIN STATUS-TABELLE.
001720
001730
001740
       MOVE 7 TO LAENGE.
ØØ175Ø
001760
       MOVE 1657 TO BILDSCHIRM-POS.
ØØ177Ø
        IF S-ELEM (1) = 1
ØØ178Ø
           MOVE ALL X"1B" TO TASTEN-ATTR
ØØ179Ø
              MOVE ALL X"Ø3" TO TASTEN-ATTR.
001800
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
001810
                                        TASTEN-ATTR.
ØØ182Ø
ØØ183Ø
       MOVE 1648 TO BILDSCHIRM-POS.
001840
        IF S-ELEM (2) = 1
```

```
ØØ185Ø
              MOVE ALL X"1B" TO TASTEN-ATTR
ØØ186Ø
                  MOVE ALL X"Ø3" TO TASTEN-ATTR.
ØØ187Ø
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ188Ø
                                                  TASTEN-ATTR.
ØØ189Ø
001900
           MOVE 1665 TO BILDSCHIRM-POS.
ØØ191Ø
           IF S-ELEM (3) = 1
001920
              MOVE ALL X"1B" TO TASTEN-ATTR
ØØ193Ø
           ELSE MOVE ALL X"Ø3" TO TASTEN-ATTR.
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ194Ø
ØØ195Ø
                                                  TASTEN-ATTR.
001960
           MOVE 1673 TO BILDSCHIRM-POS.
ØØ197Ø
ØØ198Ø
           IF S-ELEM (4) = 1
              MOVE ALL X"1B" TO TASTEN-ATTR
ØØ199Ø
002000
           ELSE
                  MOVE ALL X"Ø3" TO TASTEN-ATTR.
002010
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
002020
                                                  TASTEN-ATTR.
002030
002040
           MOVE 1621 TO BILDSCHIRM-POS.
002050
           IF S-ELEM (5) = 1
002060
              MOVE ALL X"1B" TO TASTEN-ATTR
002070
                  MOVE ALL X"Ø3" TO TASTEN-ATTR.
002080
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
002090
                                                  TASTEN-ATTR.
002100
002110
           MOVE 1603 TO BILDSCHIRM-POS.
ØØ212Ø
           IF S-ELEM (6) = 1
002130
              MOVE ALL X"1B" TO TASTEN-ATTR
           ELSE MOVE ALL X"Ø3" TO TASTEN-ATTR.
002140
002150
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ216Ø
                                                  TASTEN-ATTR.
002170
002180
           MOVE 1612 TO BILDSCHIRM-POS.
ØØ219Ø
           IF S-ELEM (7) = 1
              MOVE ALL X"1B" TO TASTEN-ATTR
002200
002210
           ELSE
                  MOVE ALL X"Ø3" TO TASTEN-ATTR.
002220
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
002230
                                                  TASTEN-ATTR.
002240
ØØ225Ø
           MOVE 1629 TO BILDSCHIRM-POS.
ØØ226Ø
           IF S-ELEM (8) = 1
ØØ227Ø
              MOVE ALL X"1B" TO TASTEN-ATTR
002280
                  MOVE ALL X"03" TO TASTEN-ATTR.
002290
           CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
002300
                                                  TASTEN-ATTR.
002310
```

### Demonstrationsprogramme

```
        ØØ232Ø
        CALL X"D9" USING TASTATUR-STATUS.

        ØØ233Ø
        IF TASTATUR-STATUS NOT = Ø

        ØØ234Ø
        CALL X"83" USING ZEICHEN.

        ØØ235Ø
        VER-9999.

        ØØ236Ø
        EXIT.
```



Dialog-Testlauf (PGM26)

## PGM27: Testen, ob ein Monochrom- oder ein Farbbildschirm angeschlossen ist

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                     PGM27.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                     R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                     Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:36.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM PRÜFT. OB DER ANGESCHLOSSENE BILDSCHIRM EIN
ØØØ12Ø** MONOCHROM- ODER FARBBILDSCHIRM IST.
000150********************************
ØØØ16Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ17Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ18Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ SPECIAL-NAMES.
000210
         CONSOLE IS CRT.
ØØØ22Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ23Ø FILE-CONTROL.
ØØØ25Ø DATA DIVISION.
000260
ØØØ27Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000280
000290 01 PORT-ADRESSE
                        PIC 9(5).
ØØØ3ØØ Ø1 STATUS-INFO
                        PIC 99 COMP.
000310
ØØØ32Ø Ø1 HILF1
                        PIC 9(4) COMP.
000330 01 HILF2 REDEFINES HILF1.
000340
        Ø5 BYTE2
                        PIC X(1).
     Ø5 BYTE1
000350
                        PIC X(1).
000360
000370
ØØØ38Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG
                            PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ39Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
000400
       Ø3 TASTEN-NR
                            PIC 99 COMP.
        FUNKTIONSTASTEN F1, F2
ØØØ41Ø*
ØØØ42Ø Ø3 FILLER PIC X(6)
                            VALUE X"Ø2ØØ3BØ2ØØ3C".
```

```
000430
      Ø3 FILLER
                        PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
000440*
      ENDE-KENNZEICHEN
       Ø3 FILLER
                        PIC X VALUE X"ØØ".
ØØØ47Ø Ø1 DUMMY
                        PIC X.
ØØØ49Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ5ØØ PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ51Ø PR-1ØØØ.
      PERFORM VORLAUF.
000520
000530
       PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 3.
ØØØ54Ø PR-9999.
      EXIT PROGRAM.
000550
000560
       STOP RUN.
ØØØ58Ø VORLAUF SECTION.
ØØØ59Ø VOR-1ØØØ.
       CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG
000600
000610
                   TASTEN-TABELLE.
ØØØ62Ø DISPLAY SPACE UPON CRT.
000630
      DISPLAY "TESTEN BILDSCHIRM" AT Ø13Ø.
000640
      DISPLAY "SIE HABEN " AT 1001.
      DISPLAY "F1 = TESTEN MONOCHROM-BILDSCHIRM" AT 2501.
ØØØ65Ø
ØØØ66Ø DISPLAY "F2 = TESTEN FARB-BILDSCHIRM" AT 254Ø.
ØØØ67Ø VOR-9999.
000680
      EXIT.
ØØØ7ØØ VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ71Ø VER-1ØØØ.
000720
      ACCEPT DUMMY AT 1019.
000730
ØØØ74Ø
      IF TASTEN-NR = 1 PERFORM TEST-MONO
      ELSE IF TASTEN-NR = 2 PERFORM TEST-FARB.
000750
000760
ØØØ77Ø VER-9999.
000780
ØØØ8ØØ TEST-MONO SECTION.
000810 TM-1000.
000820
      MOVE 954 TO PORT-ADRESSE.
ØØØ83Ø
      CALL X"87" USING PORT-ADRESSE STATUS-INFO.
000840
      MOVE STATUS-INFO TO HILF1.
000850
       MULTIPLY 16 BY HILF1.
ØØØ88Ø** 954 IST DIE ADRESSE DES MONOCHROM-PORT-STATUS (HEX = 3BA)
ØØØ89Ø**
                                                 * *
```

```
ØØØ9ØØ** STATUS-INFO IST UNGLEICH X"FØ", WENN ES SICH UM EINEN
ØØØ91Ø** MONOCHROM-BILDSCHIRM HANDELT.
000930
      IF BYTE1 = X"FØ" DISPLAY "FARB-BILDSCHIRM
                                       " AT 1020
ØØØ94Ø
       ELSE DISPLAY "MONOCHROM-BILDSCHIRM" AT 1020.
ØØØ95Ø
ØØØ96Ø TM-9999.
000970
       EXIT.
ØØØ99Ø TEST-FARB SECTION.
001000 TF-1000.
001010
       MOVE 986 TO PORT-ADRESSE.
001020
       CALL X"87" USING PORT-ADRESSE STATUS-INFO.
001030
       MOVE STATUS-INFO TO HILF1.
001040
      MULTIPLY 16 BY HILF1.
001050
001070** 986 IST DIE ADRESSE DES FARB-PORT-STATUS (HEX = 3DA)
ØØ1Ø8Ø**
ØØ1Ø9Ø** STATUS-INFO IST UNGLEICH X"FØ", WENN ES SICH UM EINEN
ØØ11ØØ** FARB-BILDSCHIRM HANDELT.
ØØ111Ø**
001130
ØØ114Ø
      IF BYTE1 = X"FØ" DISPLAY "MONOCHROM-BILDSCHIRM" AT 1020
       ELSE DISPLAY "FARB-BILDSCHIRM" AT 1020.
ØØ115Ø
ØØ116Ø TF-9999.
ØØ117Ø
      EXIT.
```

#### TESTEN BILDSCHIRM

SIE HABEN FARB-BILDSCHIRM

F1 = TESTEN MONOCHROM-BILDSCHIRM F2 = TESTEN FARB-BILDSCHIRM

### Dialog-Testlauf (PGM27)

## PGM28: Trennen und Zusammenketten von Dateinamen

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                 PGM28.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                 R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                 Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:37.
000080**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                             **
                                             **
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM KÖNNEN SIE BENUTZEN. UM DATEINAMEN NACH DOS- **
ØØØ12Ø** KONVENTIONEN ZU TRENNEN ODER ZUSAMMENZUKETTEN.
                                             * *
                                             * *
ØØØ16Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ17Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ18Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ SPECIAL-NAMES.
000210
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ23Ø DATA DIVISION.
000240
ØØØ25Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ27Ø* PARAMETER FÜR EIN∕AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ29Ø Ø1 EIN-AUSGABE
                            VALUE X"B7".
                   PIC X(1)
000300
ØØØ31Ø Ø1 LESEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE Ø.
ØØØ32Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
000330
000340 01 LESEN-ATTR
                   PIC 9(2) COMP VALUE 2.
ØØØ35Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR
                  PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000360
ØØØ37Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
000380
       Ø3 LAENGE
                   PIC 9(4) COMP.
000390
      Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
000400
       Ø3 PUFFER-POS
                  PIC 9(4) COMP.
ØØØ42Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE Ø.
```

```
ØØØ43Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
000440
         Ø3 TASTEN-NR
                               PIC 99 COMP.
ØØØ45Ø* FUNKTIONSTASTE F1 =1, F2=2
ØØØ46Ø Ø3 FILLER PIC X(Ø6) VALUE X"Ø2ØØ3BØ2ØØ3C".
ØØØ47Ø* DIE TASTEN:
                       ESC=3
        Ø3 FILLER PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
ØØØ48Ø
ØØØ49Ø*
         ENDE-KENNZEICHEN
000500
          Ø3 FILLER PIC X
                            VALUE X"ØØ".
000510*******************************
ØØØ52Ø Ø1 DATEISPEZIFIKATION PIC X(2Ø).
                           PIC X(6).
ØØØ53Ø Ø1 LAUFWERK
ØØØ54Ø Ø1 DATEINAME
                           PIC X(10).
ØØØ55Ø Ø1 DATEIERWEITERUNG
                           PIC X(5).
000560*******************************
ØØØ58Ø Ø1
            PGM28-ØØ-ATTR.
000590
          Ø3 FILLER
                            PIC X(Ø181) VALUE ALL X"Ø3".
000600
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ32) VALUE ALL X"31".
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ48) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ61Ø
000620
        Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ32) VALUE ALL X"31".
       Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ48) VALUE ALL X"Ø3".
000630
                           PIC X(ØØ32) VALUE ALL X"31".
000640
        Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø294) VALUE ALL X"Ø3".
000650
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ14) VALUE ALL X"1B".
        Ø3 FILLER
000660
      Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø216) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ67Ø
000680
        Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"1B".
                           PIC X(Ø158) VALUE ALL X"Ø3".
         Ø3 FILLER
000690
000700
        Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ8) VALUE ALL X"1B".
        Ø3 FILLER
000710
                           PIC X(Ø152) VALUE ALL X"Ø3".
000720
        Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"1B".
          Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø3Ø3) VALUE ALL X"Ø3".
000730
000740
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØB".
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ15) VALUE ALL X"Ø3".
000750
                           PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØB".
000760
          Ø3 FILLER
000770
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ21) VALUE ALL X"Ø3".
                           PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"ØB".
000780
          Ø3 FILLER
000790
          Ø3 FILLER
                            PIC X(Ø434) VALUE ALL X"Ø3".
000800 01
             PGM28-ØØ
               PGM28-ØØ-Ø1Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "____
000810
ØØØ82Ø-
          Ø3 PGM28-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
000830
000840
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
000850
               PGM28-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØØ86Ø
               PGM28-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
000870
          Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
ØØØ88Ø
          Ø3
               PGM28-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "".
               PGM28-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
000890
000900
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ24).
```

```
ØØØ91Ø
                PGM28-00-0426 PIC X(0026) VALUE "Trennen und Zusammenke
000920-
          "tten".
000930
                             PIC X(ØØ28).
          Ø3 FILLER
ØØØ94Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-Ø48Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM28-ØØ-Ø5Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØØ95Ø
          Ø3
                             PIC X(ØØ3Ø).
ØØØ96Ø
          Ø3 FILLER
                PGM28-00-0532 PIC X(0014) VALUE "von Dateinamen".
ØØØ97Ø
          Ø3
          Ø3 FILLER
ØØØ98Ø
                             PIC X(ØØ34).
                PGM28-00-0580 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØØ99Ø
          Ø3
001000
          Ø3
                PGM28-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
001010
                PGM28-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ1Ø2Ø
          Ø3
001030
          Ø3
                PGM28-00-0701 PIC X(0001) VALUE ".".
                             PIC X(ØØ78).
          Ø3 FILLER
001040
ØØ1Ø5Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-Ø78Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
          Ø3
ØØ1Ø6Ø
                PGM28-ØØ-Ø8Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001070
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ1Ø8Ø
          Ø3 PGM28-ØØ-Ø88Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ1Ø9Ø
          Ø3
                PGM28-00-0901 PIC X(0025) VALUE " Dateiname mit Laufwe
ØØ11ØØ- "rk:".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ54).
ØØ111Ø
ØØ112Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
                PGM28-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "Î".
ØØ113Ø
          Ø3
                             PIC X(ØØ78).
ØØ114Ø
          Ø3 FILLER
ØØ115Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM28-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ116Ø
          Ø3
ØØ117Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
ØØ118Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM28-00-1201 PIC X(0012) VALUE " Laufwerk:".
ØØ119Ø
          Ø3
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ67).
ØØ12ØØ
ØØ121Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
          Ø3
                PGM28-ØØ-13Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
001220
001230
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
001240
          Ø3
                PGM28-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
                PGM28-00-1401 PIC X(0013) VALUE " Dateiname:".
ØØ125Ø
          Ø3
ØØ126Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ66).
ØØ127Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-148Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ128Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
ØØ129Ø
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
                PGM28-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001300
          Ø3
                PGM28-00-1601 PIC X(0015) VALUE " Erweiterung:".
          Ø3
001310
001320
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ64).
ØØ133Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001340
          Ø3
                PGM28-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
          Ø3 FILLER
                             PIC X(ØØ78).
001350
ØØ136Ø
          Ø3
                PGM28-ØØ-178Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001370
          Ø3
                PGM28-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
```

```
ØØ138Ø
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ78).
ØØ139Ø
          Ø3 PGM28-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
               PGM28-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
001400
ØØ141Ø-
          "__
               PGM28-00-2001 PIC X(0053) VALUE " F1 = Trennen
ØØ142Ø
                                                               F2
ØØ143Ø-
          " = Zusammenketten Esc = Ende".
001440
          Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ26).
ØØ145Ø
          Ø3
               PGM28-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
               PGM28-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
ØØ146Ø
          Ø3
ØØ147Ø-
ØØ148Ø Ø1
            PGM28-Ø1
                       REDEFINES
                                   PGM28-ØØ
001490
          Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø667).
001500
         Ø3 PGM28-Ø1-Ø928 PIC X(ØØ14).
         Ø3 FILLER
001510
                           PIC X(Ø216).
ØØ152Ø
         Ø3 PGM28-Ø1-1218 PIC X(ØØØ2).
001530
      Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø158).
ØØ154Ø
         Ø3 PGM28-Ø1-1418 PIC X(ØØØ8).
ØØ155Ø
         Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø152).
ØØ156Ø
         Ø3 PGM28-Ø1-1618 PIC X(ØØØ3).
ØØ158Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ159Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ16ØØ PR-1ØØØ.
001610
         PERFORM VORLAUF.
ØØ162Ø
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 3.
ØØ163Ø PR-9999.
001640
         EXIT PROGRAM.
ØØ165Ø
         STOP RUN.
ØØ167Ø VORLAUF SECTION.
ØØ168Ø VOR-1ØØØ.
ØØ169Ø
         DISPLAY SPACE UPON CRT.
001700
001710
         CALL X"BO" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG
001720
                         TASTEN-TABELLE.
ØØ173Ø
001740
        MOVE 1680 TO LAENGE.
ØØ175Ø
         MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
ØØ176Ø
ØØ177Ø*--- ATTRIBUTE SCHREIBEN
001780
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR
ØØ179Ø
                              FORM-PARAMETER
001800
                              PGM28-ØØ-ATTR.
ØØ181Ø VOR-9999.
ØØ182Ø
         EXIT.
ØØ184Ø VERARBEITUNG SECTION.
```

```
ØØ185Ø VER-1ØØØ.
ØØ186Ø
          CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN
ØØ187Ø
                                  FORM-PARAMETER
ØØ188Ø
                                  PGM28-ØØ.
ØØ189Ø
         ACCEPT PGM28-Ø1 FROM CRT.
001900
         IF TASTEN-NR = 1
ØØ191Ø
ØØ192Ø
              MOVE PGM28-Ø1-Ø928 TO DATEISPEZIFIKATION,
ØØ193Ø
               CALL X"8C" USING DATEISPEZIFIKATION,
001940
                                LAUFWERK.
001950
                                DATEINAME.
001960
                                DATE I ERWE I TERUNG
ØØ197Ø
ØØ198Ø
              MOVE LAUFWERK
                                    TO PGM28-Ø1-1218
               MOVE DATEINAME
ØØ199Ø
                                     TO PGM28-Ø1-1418
002000
               MOVE DATEIERWEITERUNG TO PGM28-Ø1-1618
002010
002020
         ELSE IF TASTEN-NR = 2
002030
002040
              MOVE PGM28-Ø1-1218 TO LAUFWERK
ØØ2Ø5Ø
              MOVE PGM28-Ø1-1418 TO DATEINAME
002060
              MOVE PGM28-Ø1-1618 TO DATEIERWEITERUNG
002070
002080
             CALL X"8D" USING DATEISPEZIFIKATION.
002090
                                LAUFWERK.
002100
                                DATEINAME.
002110
                                DATE I ERWE I TERUNG
002120
002130
              MOVE DATEISPEZIFIKATION TO PGM28-Ø1-Ø928.
ØØ214Ø VER-9999.
ØØ215Ø
         EXIT.
```

Trennen und Zusammenketten
von Dateinamen

Dateiname mit Laufwerk: C:PGM28.CBL

Laufwerk: C
Dateiname: PGM28

Erweiterung: CBL

F1 = Trennen F2 = Zusammenketten Esc = Ende

Dialog-Testlauf (PGM28)

### PGM29: Aufbau einer eigenen Help-Bibliothek

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                  PGM29.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                 Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:38.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                               * *
000100**
000110** DAS PROGRAMM DEMONSTRIERT DIE EINGABE EINES PASSWORTES UND
ØØØ12Ø** DIE UNTERDRÜCKUNG DER VORANZEIGE BEI DER ACCEPT-ANWEISUNG MIT**
ØØØ13Ø** HILFE DER ASSEMBLER-ROUTINE X"AF".
ØØØ14Ø**
ØØØ17Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ18Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ19Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ21Ø SPECIAL-NAMES.
       CURSOR IS CURSOR-POS,
000220
000230
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ24Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ25Ø FILE-CONTROL.
ØØØ27Ø DATA DIVISION.
000280
ØØØ29Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ3ØØ Ø1 CURSOR-POS
                   PIC 9(4) VALUE Ø1Ø1.
ØØØ31Ø Ø1 HELP-ID
                     PIC XX.
ØØØ33Ø* PARAMETER FÜR EIN∕AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
000350
000360 01 EIN-AUSGABE
                    PIC X(1)
                             VALUE X"B7".
000370
ØØØ38Ø Ø1 SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ39Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR PIC 9(2) COMP VALUE 3.
000400
ØØØ41Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
000420
      Ø3 LAENGE
                    PIC 9(4) COMP.
000430
      Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
```

```
000440
          Ø3 PUFFER-POS PIC 9(4) COMP.
ØØØ46Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ47Ø Ø1 TASTEN-TABELLE.
          Ø3 TASTEN-NR
000480
                                    PIC 99 COMP.
ØØØ49Ø* FUNKTIONSTASTE F1
000500 03 FILLER PIC X(03) VALUE X"02003B".
000510* DIE TASTEN: ESC=2
ØØØ52Ø
          Ø3 FILLER PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
ØØØ53Ø*
          ENDE-KENNZEICHEN
000540
        Ø3 FILLER PIC X VALUE X"ØØ".
ØØØ57Ø Ø1
              PGM29-ØØ-ATTR.
000580
          Ø3 FILLER
                                PIC X(Ø174) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ59Ø
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ45) VALUE ALL X"31".
                              PIC X(ØØ35) VALUE ALL X"Ø3".
         Ø3 FILLER
000600
          Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ45) VALUE ALL X"31".
ØØØ61Ø
                             PIC X(0045) VALUE ALL X"31".
PIC X(0035) VALUE ALL X"03".
PIC X(0045) VALUE ALL X"31".
PIC X(0040) VALUE ALL X"13".
PIC X(0040) VALUE ALL X"03".
PIC X(0040) VALUE ALL X"13".
PIC X(0040) VALUE ALL X"03".
PIC X(0040) VALUE ALL X"03".
         Ø3 FILLER
000620
000630
          Ø3 FILLER
000640 03 FILLER
000650 03 FILLER
        Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
000660
000670
000680 03 FILLER
000690 03 FILLER
                              PIC X(ØØ4Ø) VALUE ALL X"13".
                             PIC X(0040) VALUE ALL X"03".
PIC X(0040) VALUE ALL X"13".
PIC X(0040) VALUE ALL X"03".
PIC X(0040) VALUE ALL X"13".
          Ø3 FILLER
000700
         Ø3 FILLER
000710
000720
         Ø3 FILLER
000730
           Ø3 FILLER
000740
           Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø913) VALUE ALL X"Ø3".
000750 01
              PGM29-ØØ
           03 PGM29-00-0101 PIC X(0080) VALUE "-
000760
000770-
           Ø3 PGM29-ØØ-Ø2Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000780
000790
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
008000
           Ø3 PGM29-ØØ-Ø28Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "."
000810
           Ø3
                 PGM29-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
000820
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
000830
           Ø3 PGM29-ØØ-Ø38Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "\".
000840
         Ø3 PGM29-ØØ-Ø4Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000850
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ19).
000860
                 PGM29-00-0421 PIC X(0036) VALUE "Wie wird eine Help-Mas
ØØØ87Ø-
          "ke aufgerufen?".
000880
       Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ23).
         Ø3
                 PGM29-00-0480 PIC X(0001) VALUE "|".
000890
000900
                 PGM29-00-0501 PIC X(0001) VALUE "|".
000910
       Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ78).
```

```
000920
           Ø3
                PGM29-ØØ-Ø58Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM29-ØØ-Ø6Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "Î".
000930
           Ø3
                               PIC X(ØØ78).
000940
           Ø3 FILLER
ØØØ95Ø
           Ø3
                PGM29-ØØ-Ø68Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM29-00-0701 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØØ96Ø
           Ø3
000970
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                PGM29-00-0780 PIC X(0001) VALUE "|".
000980
          Ø3
                PGM29-00-0801 PIC X(0007) VALUE " Text:".
ØØØ99Ø
           Ø3
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ72).
001000
                PGM29-00-0880 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ1Ø1Ø
           03
           Ø3
                PGM29-00-0901 PIC X(0001) VALUE "|".
001020
                               PIC X(ØØ78).
001030
           Ø3 FILLER
001040
           Ø3
                PGM29-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM29-ØØ-1ØØ1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ1Ø5Ø
           Ø3
001060
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001070
          Ø3
                PGM29-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001080
          Ø3
                PGM29-ØØ-11Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ1Ø9Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001100
           Ø3
                PGM29-ØØ-118Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ111Ø
          Ø3
                PGM29-ØØ-12Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ112Ø
          Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
ØØ113Ø
          Ø3
                PGM29-ØØ-128Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM29-00-1301 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ114Ø
           Ø3
ØØ115Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                PGM29-ØØ-138Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ116Ø
                PGM29-ØØ-14Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ117Ø
           Ø3
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
ØØ118Ø
          Ø3
                PGM29-00-1480 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ119Ø
001200
           Ø3
                PGM29-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                               PIC X(ØØ78).
ØØ121Ø
           Ø3 FILLER
ØØ122Ø
           Ø3
                PGM29-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                PGM29-ØØ-16Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001230
           Ø3
ØØ124Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                PGM29-ØØ-168Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ125Ø
           Ø3
ØØ126Ø
           Ø3
                PGM29-ØØ-17Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                               PIC X(ØØ78).
ØØ127Ø
           Ø3 FILLER
ØØ128Ø
           Ø3
                PGM29-ØØ-178Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "!".
ØØ129Ø
                PGM29-ØØ-18Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "".
           Ø3
001300
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
001310
           Ø3
              PGM29-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
ØØ132Ø
                PGM29-ØØ-19Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
001330-
           Ø3 PGM29-ØØ-2ØØ1 PIC X(ØØ13) VALUE " F1 = Hilfe".
ØØ134Ø
ØØ135Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ27).
                PGM29-00-2041 PIC X(0012) VALUE "Esc =
ØØ136Ø
          Ø3
                                                         Ende".
ØØ137Ø
          Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ27).
           Ø3 PGM29-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "↓".
ØØ138Ø
```

```
PGM29-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ8Ø) VALUE "-
ØØ139Ø ·
         Ø3
001400-
ØØ141Ø Ø1
           PGM29-Ø1
                     REDEFINES
                                PGM29-00
ØØ142Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(Ø727).
ØØ143Ø
         Ø3
             PGM29-Ø1-1ØØ8 PIC X(ØØ4Ø).
001440
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ4Ø).
ØØ145Ø
        Ø3
             PGM29-Ø1-11Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
001460
       Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ4Ø).
ØØ147Ø
        Ø3 PGM29-Ø1-12Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ148Ø
        Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ4Ø).
ØØ149Ø
        Ø3 PGM29-Ø1-13Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
      Ø3 FILLER
ØØ15ØØ
                          PIC X(ØØ4Ø).
ØØ151Ø
              PGM29-Ø1-14Ø8 PIC X(ØØ4Ø).
ØØ153Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ154Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ155Ø PR-1ØØØ.
ØØ156Ø
        PERFORM VORLAUF.
ØØ157Ø
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 2.
ØØ158Ø PR-9999.
ØØ159Ø
        EXIT PROGRAM.
001600
         STOP RUN.
ØØ162Ø VORLAUF SECTION.
ØØ163Ø VOR-1ØØØ.
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ164Ø
ØØ165Ø
ØØ166Ø
      CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG TASTEN-TABELLE.
ØØ167Ø
ØØ168Ø
        MOVE 168Ø TO LAENGE.
ØØ169Ø
        MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
001700
ØØ171Ø**** ATTRIBUTE SCHREIBEN
ØØ172Ø
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ173Ø
                            PGM29-ØØ-ATTR.
001740
ØØ175Ø
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ176Ø
                            PGM29-ØØ.
ØØ177Ø VOR-9999.
ØØ178Ø
ØØ18ØØ VERARBEITUNG SECTION.
ØØ181Ø VER-1ØØØ.
001820
        ACCEPT PGM29-Ø1.
ØØ183Ø
ØØ184Ø
        IF TASTEN-NR = 1
ØØ185Ø
           MOVE "H1" TO HELP-ID.
```

### Demonstrationsprogramme

```
ØØ186Ø CALL "S:HELP" USING HELP-ID.
ØØ187Ø VER-9999.
ØØ188Ø EXIT.
```

```
Wie wird eine Help-Maske aufgerufen?

Text:

Wahrend der Ausfuhrung dieser Anwendung kann jederzeit die F1-Taste gedrückt werden, um eine Help-Maske anzuzeigen.

F1 = Hilfe Esc = Ende
```

### Dialog-Testlauf (PGM29)

```
Hilfsmaske 1
             Die Sonderfunktionen des ACCEPT/DISPLAY-Moduls (ADIS)
Ctrl
            ====> Tab vorwarts
Ctrl ←-
            ====> Tab rückwärts
Ctrl
            ====> Feld auf ursprünglichen Wert
      FZX
            ====> Umwandeln von Klein- in Großbuchstaben und umgekehrt
Ctrl
Ctrl
            ====> Löschen bis zum Feldende
            ====> Löschen eines Feldes oder einer Zeile
Ctrl
Ctrl
      Home ====> Löschen aller Felder der ACCEPT-Maske
                                         (Beispiel für eine Help-Maske)
```

Hit F1 oder Leerzeichen kehren Sie zur Anwendung zurück

Dialog-Testlauf (PGM29)

### **PGM30: Verbindung mit einer ASSEMBLER-Routine**

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                 PGM3Ø.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                 R. HABIB.
              Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:38.
MANANA*
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
000100**
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM ZEIGT DEN AUFRUF UND DIE PARAMETERÜBERGABE
ØØØ12Ø** AN EIN ASSEMBLER-UNTERPROGRAMM.
ØØØ16Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ17Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ18Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ19Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ SPECIAL-NAMES.
000210
       DECIMAL-POINT IS COMMA.
000220
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ23Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ24Ø FILE-CONTROL.
ØØØ26Ø DATA DIVISION.
000270
ØØØ28Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ29Ø
ØØØ3ØØ Ø1 ENDE-MELDUNG
                   PIC X(15) VALUE
000310
       "Ende (J/N) ===>".
ØØØ32Ø Ø1 ENDE-KENNZEICHEN
                   PIC X VALUE SPACE.
ØØØ33Ø 88 ENDE
                    VALUE "J" "j".
000340********************************
ØØØ35Ø Ø1 ZAHL1
                    PIC Z(Ø2).
ØØØ36Ø Ø1 ZAHL2
                    PIC Z(Ø2).
ØØØ37Ø Ø1 SUMME
                    PIC Z(Ø2).
ØØØ39Ø* BINARE DATENFELDER
ØØØ4ØØ Ø1 RECHEN-FELDER.
000410
      Ø5 B-ZAHL1
                       PIC 9(Ø2) COMP.
000420
      Ø5 B-ZAHL2
                      PIC 9(Ø2) COMP.
      Ø5 B-SUMME
000430
                       PIC 9(Ø2) COMP.
```

```
ØØØ45Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ46Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ47Ø PR-1ØØØ.
          PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ENDE.
ØØØ49Ø PR-9999.
         EXIT PROGRAM.
000500
000510
          STOP RUN.
000520******************************
ØØØ53Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ54Ø VER-1ØØØ.
          DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØØ55Ø
          DISPLAY "TESTEN DER VERBINDUNG MIT ASSEMBLER-UNTERPROGRAMMEN"
ØØØ56Ø
000570
                 AT Ø11Ø.
ØØØ58Ø
         DISPLAY "GEBEN SIE 2 ZAHLEN EIN" AT Ø51Ø.
000590
000600
        ACCEPT ZAHL1 AT 1010.
ØØØ61Ø
         DISPLAY "+" AT 1014.
ØØØ62Ø
          ACCEPT ZAHL2 AT 1016.
000630
        MOVE
               ZAHL1 TO B-ZAHL1.
        MOVE ZAHL2 TO B-ZAHL2.
ØØØ64Ø
ØØØ65Ø
ØØØ66Ø
         CALL "ADDNAME" USING B-ZAHL1, B-ZAHL2, B-SUMME.
000670
ØØØ68Ø
        DISPLAY "=" AT 1020.
000690
                B-SUMME TO SUMME.
000700
          DISPLAY SUMME AT 1022.
000710
000720
          DISPLAY ENDE-MELDUNG
                                 AT 24Ø1.
000730
          ACCEPT ENDE-KENNZEICHEN AT 2416.
ØØØ74Ø VER-9999.
ØØØ75Ø
         EXIT.
```

#### TESTEN DER VERBINDUNG MIT ASSEMBLER-UNTERPROGRAMMEN

GEBEN SIE 2 ZAHLEN EIN

**20** + **30** = 50

Ende (J/N) ===> ■

### Dialog-Testlauf (PGM30)

```
;*
;* Dieses Assemblerprogramm zeigt, wie man Parameter
;* von einem COBOL-Programm an ein Assembler-Unter-
;* programm übergeben kann.
;*
;* Das Programm addiert 2 Zahlen, die im COBOL-Programm*
;* bestimmt werden.
CSEG
          SEGMENT
          ASSUME CS:CSEG.DS:CSEG
          ORG
              1ØØH
ADDNAME
          PROC
               FAR
          MOV
               BP.SP
          PUSHF
          LES
               SI, DWORD PTR [BP+12]; ADRESSE DES 1. PARAMETER
          MOV
                                 ; PARAMETER 1 NACH AL
               AL,ES:[SI]
          LES
               SI, DWORD PTR [BP+8]; ADRESSE DES 2. PARAMETER
          ADD
               AL,ES:[SI]
                                 ; ADDIERE 1. PARAMETER AUF AL
          LES
               SI, DWORD PTR [BP+4]; ADRESSE DES 3. PARAMETER
          MOV
               ES:[SI],AL
                                 : SUMME NACH PARAMETER 3
          POPF
          RET
ADDNAME
          ENDP
CSEG
          ENDS
          END
              ADDNAME
```

## PGM31: Aufbauen einer RTS.BIN-Datei mit eigener ASSEMBLER-Routine

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                    PGM31.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                    R. HABIB.
                   Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:39.
ØØØØ8Ø**
ี่ยื่ยยี่ยัง PROGRAMMFUNKTION:
                                                     * ×
                                                     **
000100**
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM ZEIGT DEN AUFRUF UND DIE PARAMETERÜBERGABE
ØØØ12Ø** AN EIN ASSEMBLER-UNTERPROGRAMM (RTS.BIN-DATEI) MIT 2 SUB-
ØØØ13Ø** ROUTINEN.
                                                     **
ØØØ14Ø**
                                                    **
ØØØ15Ø** DIE ERSTE SUBROUTINE WIRD MIT CALL X"Ø1" AUFGERUFEN; HIER
                                                     **
ØØØ16Ø** WERDEN 2 OPERANDEN ADDIERT.
                                                     **
ØØØ17Ø**
ØØØ18Ø** DIE ZWEITE SUBROUTINE WIRD MIT CALL X"Ø2" AUFGERUFEN: HIER
ØØØ19Ø** WERDEN 2 OPERANDEN SUBTRAHIERT
                                                     **
ØØØ2ØØ**
ØØØ23Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ24Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ25Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ26Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ27Ø SPECIAL-NAMES.
000280
        DECIMAL-POINT IS COMMA.
        CONSOLE IS CRT.
ØØØ31Ø DATA DIVISION.
000320
ØØØ33Ø WORKING-STORAGE SECTION.
                   PIC X(15) VALUE
ØØØ35Ø Ø1 ENDE-MELDUNG
000360
       "Ende (J/N) ===>".
000370
ØØØ38Ø Ø1 ENDE-KENNZEICHEN
                       PIC X VALUE SPACE.
ØØØ39Ø 88 ENDE
                      VALUE "J" "1".
000400
ØØØ41Ø Ø1 ZAHL1
                      PIC Z(Ø4).
ØØØ42Ø Ø1 ZAHL2
                      PIC Z(Ø4).
```

```
ØØØ43Ø Ø1 SUMME
                       PIC Z(Ø4).
000440
ØØØ46Ø* BINARE DATENFELDER
ØØØ47Ø Ø1 RECHEN-FELDER.
000480
       Ø5 B-ZAHL1
                          PIC S9(Ø4) COMP.
       Ø5 B-ZAHL2
000490
                          PIC S9(Ø4) COMP.
                         PIC S9(Ø4) COMP.
000500
       Ø5 B-SUMME
000510*****************************
ØØØ52Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ53Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ54Ø PR-1ØØØ.
ØØØ55Ø
       PERFORM VERARBEITUNG1 THRU VERARBEITUNG2
000560
              UNTIL ENDE.
ØØØ57Ø PR-9999.
ØØØ58Ø EXIT PROGRAM.
000590
       STOP RUN.
ØØØ61Ø VERARBEITUNG1 SECTION.
ØØØ62Ø VER-1ØØØ.
000630
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
000640
ØØØ65Ø
       DISPLAY "TESTEN DER RTS.BIN-SCHNITTSTELLE" AT Ø12Ø.
000660
       DISPLAY "GEBEN SIE 2 ZAHLEN EIN" AT Ø5Ø1.
ØØØ67Ø
ØØØ68Ø
        DISPLAY "ADDIEREN:" AT Ø8Ø1.
ØØØ69Ø
     ACCEPT ZAHL1 AT 1010.
000700
       DISPLAY "+" AT 1016.
000710
       ACCEPT ZAHL2 AT 1018.
000720
       MOVE
             ZAHL1 TO B-ZAHL1.
000730
     MOVE ZAHL2 TO B-ZAHL2.
000740
000750
000760
       CALL X"Ø1" USING B-ZAHL1, B-ZAHL2, B-SUMME.
000770
000780
     DISPLAY "=" AT 1024.
000790
000800
       MOVE B-SUMME TO SUMME.
000810
000820
     DISPLAY SUMME AT 1026.
000830
ØØØ84Ø VER-9999.
000850
     EXIT.
ØØØ87Ø VERARBEITUNG2 SECTION.
ØØØ88Ø VER-1ØØØ.
000890
```

```
000900
          DISPLAY "SUBTRAHIEREN:" AT 1201.
000910
          ACCEPT ZAHL1 AT 1410.
ØØØ92Ø
000930
          DISPLAY "-" AT 1416.
          ACCEPT ZAHL2 AT 1418.
000940
                 ZAHL1 TO B-ZAHL1.
ØØØ95Ø
          MOVE
          MOVE ZAHL2 TO B-ZAHL2.
ØØØ96Ø
ØØØ97Ø
ØØØ98Ø
         CALL X"Ø2" USING B-ZAHL1, B-ZAHL2, B-SUMME.
ØØØ99Ø
001000
          DISPLAY "=" AT 1424.
001010
          MOVE
                  B-SUMME TO SUMME.
ØØ1Ø2Ø
          DISPLAY SUMME AT 1426.
001030
001040
          DISPLAY ENDE-MELDUNG
                              AT 24Ø1.
001050
          ACCEPT ENDE-KENNZEICHEN AT 2416.
ØØ1Ø6Ø VER-9999.
001070
         EXIT.
```

```
: *
: *
;* Dieses Assembler-Programm demonstriert den Aufbau
;* einer RTS.BIN-Datei, die in der Anwendung mittels
;* einer BUILD-Funktion mitgebunden werden kann.
:*
;* Der Vorteil der RTS.BIN-Datei liegt darin, mehrere *
;* Eingangstellen im Assembler-Programm zu definieren. *
;* Jede Eingangsstelle kann vom COBOL-Programm aus mit *
;* einer Nummer aufgerufen werden:
;*
; *
    CALL X"Ø1" USING .....
;* Die Subroutine X"Ø1" berechnet: PARM3 =PARM2 + PARM1*
;* Die Subroutine X"Ø2" berechnet: PARM3 =PARM2 - PARM1*
PARMETER
          STRUC
                         : Dummystruktur
BP ALT
          DW
                ?
RET ADR
          DW
PARM3
          DW
                ?
PARM2
          DW
```

```
D₩
                    ?
PARM1
PARMETER
            ENDS
CSEG
            SEGMENT
            ASSUME CS:CSEG, DS:CSEG
            ORG
                    1ØØH
RTS:
                                        ; Startadresse
            DB
                    2
                                        : Anzahl der Subroutinen
            DW
            D₩
                                        : Adresse der 1. Subroutine
                    ADDIERE
            D₩
                    SUBTRAHIERE
                                        ; Adresse der 2. Subroutine
ADDIERE
            PROC
                   NEAR
                                        ; Erste Subroutine
            PUSH
                   BP
            MOV
                   BP,SP
            PUSH
                    ΑX
            PUSH
                    BX
            PUSHF
            MOV
                    BX.[BP].PARM1
                                        : PARM1-Adresse nach BX
            MOV
                    AX,[BX]
                                        : PARM1 nach AX
            MOV
                    BX.[BP].PARM2
                                       ; PARM2-Adresse nach BX
            ADD
                    AX,[BX]
                                        ; Addiere PARM2 auf AX
            MOV
                    BX,[BP].PARM3
                                        ; PARM3-Adresse nach BX
            VOM
                   [BX],AX
                                        ; Summe nach PARM3
            POPF
            POP
                   ВХ
            POP
                    AX
            POP
                    ΒP
            RET
ADDIERE
            ENDP
SUBTRAHIERE PROC
                   NEAR
            PUSH
                   BP
            VOM
                   BP,SP
            PUSH
                    AX
            PUSH
                   BX
            PUSHF
            MOV
                                        ; PARM1-Adresse nach BX
                    BX,[BP].PARM1
            MOV
                                       ; PARM1 nach AX
                    AX.[BX]
                                       ; PARM2-Adresse nach BX
            MOV
                   BX,[BP].PARM2
                                        ; Subtrahiere PARM2 von AX
            SUB
                   AX,[BX]
            MOV
                   BX,[BP].PARM3
                                        : PARM3-Adresse nach BX
            MOV
                   [BX],AX
                                        : Summe nach PARM3
```

#### Demonstrationsprogramme

POPF
POP BX
POP AX
POP BP
RET
SUBTRAHIERE ENDP

CSEG ENDS
END RTS

#### TESTEN DER RTS.BIN-SCHNITTSTELLE

GEBEN SIE 2 ZAHLEN EIN

ADDIEREN:

4000 + 300 = 4300

SUBTRAHIEREN:

4000 - 300 = 3700

Ende (J/N) ===>

Dialog-Testlauf (PGM31)

# PGM32: Integration des Directory-Menüs in der eigenen Anwendung

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                    R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                    Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:39.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
000100**
000110**
ØØØ12Ø** DAS PROGRAMM DEMONSTRIERT DEN UMGANG MIT DER ROUTINE
ØØØ13Ø** "S:NAME". SIE KANN FÜR DIE AUFLISTUNG VON DATEIEN BESTIMMTER **
ØØØ14Ø** TYPEN BENUTZT WERDEN.
ØØØ16Ø** DABEI KANN EINE DER ANGEZEIGTEN DATEIEN GEWÄHLT WERDEN. D.H. **
ØØØ17Ø** DER DATEINAME KANN MIT HILFE DER RETURN-TASTE IN EINEM FELD
ØØØ18Ø** ABGESPEICHERT WERDEN.
ØØØ19Ø**
ØØØ2ØØ** DEMONSTRATIONSHALBER WIRD DIE GEWÄHLTE DATEI MIT DEM TYPE-
ØØØ21Ø** KOMMANDO ANGEZEIGT.
ØØØ22Ø**
ØØØ25Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ26Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ27Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ28Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ29Ø SPECIAL-NAMES.
        DECIMAL-POINT IS COMMA.
000300
000310
        CONSOLE IS CRT.
ØØØ33Ø DATA DIVISION.
000340
ØØØ35Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000360
ØØØ37Ø Ø1 ENDE-MELDUNG
                      PIC X(15) VALUE
        "Ende (J/N) ===>".
ØØØ39Ø Ø1 ENDE-KENNZEICHEN
                       PIC X VALUE SPACE.
ØØØ4ØØ 88 ENDE
                      VALUE "J" "j".
ØØØ42Ø Ø1 ERGEBNIS
                      PIC 99 COMP.
```

```
000430
000440 01 FUNKTION-2
000450 01 FUNKTION-3
                       PIC 99 COMP VALUE 2.
                       PIC 99 COMP VALUE 3.
ØØØ46Ø Ø1 FUNKTION-35
                       PIC 99 COMP VALUE 35.
000470
ØØØ48Ø Ø1 PARAMETER.
000490
       Ø5 KOMMANDOLAENGE PIC 99 COMP.
       Ø5 KOMMANDO PIC X(8Ø).
000500
000510
ØØØ52Ø Ø1 WERT-Ø
                       PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ54Ø Ø1 FUNKTION
                       PIC 9(Ø2) COMP VALUE 2.
ØØØ55Ø Ø1 DATEI-NAME
                       PIC X(8).
ØØØ56Ø Ø1 DATEI-ERW
                       PIC X(3).
ØØØ58Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ59Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ6ØØ PR-1ØØØ.
000610
        PERFORM VERARBEITUNG UNTIL ENDE.
ØØØ62Ø PR-9999.
ØØØ63Ø
       EXIT PROGRAM.
000640
        STOP RUN.
ØØØ66Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ67Ø VER-1ØØØ.
ØØØ68Ø
ØØØ69Ø
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
000700
000710
       DISPLAY ">>>>>> TESTEN DES DIRECTORY-PROGRAMMS <<<<<<"
000720
               AT Ø11Ø.
000730
000740
        DISPLAY "DATEI-ERWEITERUNG ---> " AT 1001.
000750
       ACCEPT DATEI-ERW AT 1030.
ØØØ76Ø
ØØØ77Ø
       MOVE 2 TO FUNKTION.
       CALL "S: NAME" USING FUNKTION DATEI-NAME DATEI-ERW.
ØØØ78Ø
000790
00800
       IF FUNKTION = 1
000810
000820
           MOVE SPACE TO KOMMANDO
000830
000840
           STRING "TYPE" DELIMITED BY SPACE
ØØØ85Ø
                 " " DELIMITED BY SIZE
ØØØ86Ø
                DATEI-NAME "." DATEI-ERW DELIMITED BY SPACE
000870
                INTO KOMMANDO
000880
000890
         MOVE 17 TO KOMMANDOLAENGE
```

```
ØØØ9ØØCALLX"91" USING ERGEBNIS FUNKTION-2 PARAMETERØØØ91ØCALLX"91" USING ERGEBNIS FUNKTION-35 WERT-Ø.ØØØ92ØDISPLAYSPACE UPON CRT.ØØØ93ØDISPLAYENDE-MELDUNGAT 24Ø1.ØØØ95ØACCEPTENDE-KENNZEICHEN AT 2416.ØØØ96ØVER-9999.ØØØ97ØEXIT.
```

>>>>>> TESTEN DES DIRECTORY-PROGRAMMS <<<<<
DATEI-ERWEITERUNG> CBL
Directory-G:
F1=help F2=dir F3=chdir F9=drv Escape

Dialog-Testlauf (PGM32)

#### PGM33: Beispiel für das Indexprogramm

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                     PGM33.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                     R. HABIB/PROFESSIONAL-COBOL.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                     Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:39.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                         **
000100**
ØØØ11Ø** DIESES PROGRAMM DEMONSTRIERT DEN AUFBAU EINES INDEXPROGRAMMS.**
ØØØ12Ø** DAS INDEXPROGRAMM WIRD VON FORMS AUS GENERIERT UND KANN VER- **
ØØØ13Ø** WENDET WERDEN. UM INDEX-SEQUENTIELLE DATEIEN ZU ERSTELLEN
ØØØ14Ø** ODER ZU AKTUALISIEREN.
                                                         **
ØØØ15Ø**
ØØØ18Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ19Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ2ØØ SOURCE-COMPUTER.
                            IBM-PC.
MMM21M OBJECT-COMPUTER.
                            IBM-PC.
ØØØ23Ø SPECIAL-NAMES.
        CURSOR IS CURSOR-POSITION.
ØØØ25Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ26Ø FILE-CONTROL.
000270 SELECT INDEXED-FILE ASSIGN FILE-ID
000280
            ORGANIZATION INDEXED
000290
            ACCESS DYNAMIC
            RECORD KEY RECORD-KEY
000300
000310
            STATUS IS FILE-STATUS.
ØØØ32Ø DATA DIVISION.
000330 FILE SECTION.
ØØØ34Ø FD INDEXED-FILE.
ØØØ35Ø Ø1 INDEXED-RECORD.
000360
         Ø3
             pgm33-Ø1-1Ø13 PIC X(ØØ3Ø).
000370
        03
             pgm33-Ø1-1213 PIC X(ØØ3Ø).
000380
             pgm33-01-1408 PIC 9(0004).
        Ø3
000390 03
000400 03
             pgm33-01-1423 PIC X(0030).
             pgm33-01-1613 PIC X(0015).
000410
             pgm33-Ø1-1813 PIC X(ØØ41).
        Ø3
ØØØ42Ø Ø1 INDEXED-RECORD-2.
       Ø3 RECORD-KEY
                        PIC X(ØØ3Ø).
000430
ØØØ44Ø Ø3 RECORD-DATA
                        PIC X(Ø12Ø).
```

```
ØØØ45Ø WORKING-STORAGE SECTION.
ØØØ46Ø Ø1 SAVED-RECORD.
000470
           Ø3 SAVED-KEY
                               PIC X(ØØ3Ø).
000480
           Ø3 SAVED-DATA
                               PIC X(Ø12Ø).
ØØØ49Ø Ø1 USEFUL-CURSOR-POSITIONS.
                                            VALUE 1013.
000500
           Ø3 START-OF-KEY
                               PIC 9(4)
000510
           Ø3 END-OF-KEY
                               PIC 9(4)
                                            VALUE 1042.
           Ø3 START-OF-DATA
000520
                               PIC 9(4)
                                            VALUE 1213.
                                            VALUE 1853.
000530
           Ø3 END-OF-DATA
                               PIC 9(4)
000540
           Ø3 MENU-POSITION
                               PIC 9(4) VALUE 23Ø1.
ØØØ56Ø Ø1
              pgm33-ØØ-ATTR.
           Ø3 FILLER
                               PIC X(Ø732) VALUE ALL X"Ø3".
000570
ØØØ58Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ3Ø) VALUE ALL X"1F".
                               PIC X(Ø13Ø) VALUE ALL X"Ø3".
000590
           Ø3 FILLER
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ3Ø) VALUE ALL X"1F".
000600
000610
           Ø3 FILLER
                               PIC X(Ø125) VALUE ALL X"Ø3".
                               PIC X(ØØØ4) VALUE ALL X"1F".
000620
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ11) VALUE ALL X"Ø3".
000630
           Ø3 FILLER
000640
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ3Ø) VALUE ALL X"1F".
                              PIC X(Ø12Ø) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ65Ø
           Ø3 FILLER
000660
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ15) VALUE ALL X"1F".
000670
           Ø3 FILLER
                              PIC X(Ø145) VALUE ALL X"Ø3".
000680
           Ø3 FILLER
                              PIC X(ØØ41) VALUE ALL X"1F".
ØØØ69Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(Ø587) VALUE ALL X"Ø3".
000700 01
              pgm33-00
000710
                 pgm33-00-0101 PIC X(0080) VALUE "____
000720-
000730
                 pgm33-00-0201 PIC X(0001) VALUE ".".
           Ø3
000740
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
                 pgm33-00-0280 PIC X(0001) VALUE "|".
000750
           Ø3
000760
           Ø3
                 pgm33-00-0301 PIC X(0001) VALUE "|".
                               PIC X(ØØ26).
000770
           Ø3 FILLER
000780
                 pgm33-00-0328 PIC X(0018) VALUE "Adressenverwaltung".
000790
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ34).
000800
           03
                 pgm33-00-0380 PIC X(0001) VALUE "|".
000810
           Ø3
                 pgm33-00-0401 PIC X(0001) VALUE ".".
000820
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
000830
           Ø3
                 pgm33-00-0480 PIC X(0001) VALUE "|".
                 pgm33-00-0501 PIC X(0080) VALUE "-
000840
           Ø3
ØØØ85Ø-
           "_
000860
           Ø3
                 pgm33-00-0601 PIC X(0001) VALUE "|".
000870
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
000880
           03
                 pgm33-00-0680 PIC X(0001) VALUE "|".
000890
           Ø3
                 pgm33-00-0701 PIC X(0001) VALUE """.
000900
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ78).
000910
                 pgm33-00-0780 PIC X(0001) VALUE "[".
           Ø3
000920
           Ø3
                 pgm33-00-0801 PIC X(0001) VALUE "|".
```

```
000930
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
                 pgm33-00-0880 PIC X(0001) VALUE ".".
000940
           Ø3
                 pgm33-00-0901 PIC X(0001) VALUE " ".
000950
           Ø3
000960
                                PIC X(ØØ78).
000970
           Ø3
                 pgm33-ØØ-Ø98Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
                 pgm33-00-1001 PIC X(0007) VALUE " Name:".
000980
           Ø3
000990
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ72).
                 pgm33-ØØ-1Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE ".".
           Ø3
001000
                 pgm33-00-1101 PIC X(0001) VALUE "".
001010
           Ø3
001020
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
                 pgm33-00-1180 PIC X(0001) VALUE "|".
           Ø3
001030
                 pgm33-00-1201 PIC X(0009) VALUE " Strape:".
001040
           Ø3
001050
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ7Ø).
                 pgm33-00-1280 PIC X(0001) VALUE "|".
001060
           Ø3
                 pgm33-00-1301 PIC X(0001) VALUE "|".
001070
           Ø3
001080
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001090
                 pgm33-00-1380 PIC X(0001) VALUE "|".
           Ø3
                 pgm33-00-1401 PIC X(0006) VALUE " Plz:".
001100
           Ø3
001110
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ11).
                 pgm33-00-1418 PIC X(0004) VALUE "Ort:".
001120
           Ø3
ØØ113Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ58).
001140
           03
                 pgm33-00-1480 PIC X(0001) VALUE "|".
                 pgm33-00-1501 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ115Ø
           Ø3
ØØ116Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
                 pgm33-ØØ-158Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
ØØ117Ø
           Ø3
                 pgm33-00-1601 PIC X(0010) VALUE " Telefon:".
ØØ118Ø
           Ø3
ØØ119Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ69).
                 pgm33-00-1680 PIC X(0001) VALUE "|".
001200
           Ø3
                 pgm33-00-1701 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ121Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
ØØ122Ø
001230
                 pgm33-00-1780 PIC X(0001) VALUE "|".
           Ø3
                 pgm33-00-1801 PIC X(0012) VALUE " Bemerkung:".
001240
           Ø3
001250
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ67).
ØØ126Ø
           Ø3
                 pgm33-ØØ-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
001270
           Ø3
                 pgm33-00-1901 PIC X(0001) VALUE "|".
                                PIC X(ØØ78).
ØØ128Ø
           Ø3 FILLER
001290
           Ø3
                 pgm33-00-1980 PIC X(0001) VALUE "|".
001300
           Ø3
                 pgm33-00-2001 PIC X(0001) VALUE "|".
001310
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001320
           03
                 pgm33-00-2080 PIC X(0001) VALUE "|".
001330
           Ø3
                 pgm33-00-2101 PIC X(0080) VALUE "┗
001340-
ØØ135Ø Ø1
              pgm33-01
                           REDEFINES
                                        pgm33-00
001360
           Ø3 FILLER
                                PIC X(Ø732).
001370
           Ø3
                 pgm33-Ø1-1Ø13 PIC X(ØØ3Ø).
ØØ138Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(Ø13Ø).
ØØ139Ø
           Ø3
                 pgm33-01-1213 PIC X(0030).
```

```
001400
           Ø3 FILLER
                                PIC X(Ø125).
001410
                 pgm33-Ø1-14Ø8 PIC 9(ØØØ4).
001420
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ11).
                 pgm33-01-1423 PIC X(0030).
ØØ143Ø
001440
           Ø3 FILLER
                                PIC X(Ø12Ø).
001450
           Ø3
                 pgm33-Ø1-1613 PIC X(ØØ15).
                                PIC X(Ø145).
ØØ146Ø
           Ø3 FILLER
001470
           Ø3
                 pgm33-Ø1-1813 PIC X(ØØ41).
001490
ØØ15ØØ Ø1
           DIVIDER-LINE.
001510
           03 DIV-FILE-NAME
                                PIC X(8)
                                            VALUE ALL "-".
ØØ152Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(4)
                                            VALUE ALL "-".
001530
           Ø3 DIV-STATUS-MSG
                                PIC X(12)
                                            VALUE ALL "-".
ØØ154Ø
           Ø3 FILLER REDEFINES DIV-STATUS-MSG.
001550
            Ø4 FILLER
                                PIC X(7).
ØØ156Ø
            Ø4 DIV-STATUS.
ØØ157Ø
             Ø5 DIV-STATUS-1
                                PIC X.
ØØ158Ø
             Ø5 FILLER
                                PIC X.
ØØ159Ø
             Ø5 DIV-STATUS-2
                                PIC X(3).
001600
             Ø5 DIV-ST2-999 REDEFINES DIV-STATUS-2 PIC 9(3).
ØØ161Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(5)
                                            VALUE ALL "-".
                                            VALUE ALL "-".
001620
           Ø3 DIV-CRP-MSG
                                PIC X(44)
           Ø3 FILLER
                                            VALUE ALL "-".
ØØ163Ø
                                PIC X
ØØ164Ø
           Ø3 DIV-MANUAL-AUTO PIC X(6)
                                            VALUE ALL "-".
001650
ØØ166Ø Ø1 CRP-MSG.
001670
           Ø3 FILLER
                               PIC X(11)
                                            VALUE "cur.rec.ptr".
ØØ168Ø
           Ø3 CRP.
ØØ169Ø
             Ø5 CRP-REL
                               PIC X
                                            VALUE "-".
001700
             Ø5 CRP-KEY
                               PIC X(32)
                                            VALUE ALL "-".
001710
ØØ172Ø Ø1
               MENU-ØØ-ATTR.
ØØ173Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
001740
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ6) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ175Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
ØØ176Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ11) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ177Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"ØF".
ØØ178Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ84) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ179Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ8) VALUE ALL X"Ø9".
001800
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ12) VALUE ALL X"Ø7".
001810
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"ØF".
001820
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ29) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ183Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
001840
           Ø3 FILLER
                                PIC X(Ø1Ø8) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ185Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"ØF".
ØØ186Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ13) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ187Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØØ4) VALUE ALL X"ØF".
```

```
PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ188Ø
           Ø3 FILLER
ØØ189Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ4) VALUE ALL X"ØF".
                               PIC X(ØØØ7) VALUE ALL X"Ø7".
001900
           Ø3 FILLER
001910
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"ØF".
                               PIC X(ØØ15) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ192Ø
           Ø3 FILLER
ØØ193Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
                               PIC X(ØØØ6) VALUE ALL X"Ø7".
001940
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
001950
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ8) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ196Ø
           Ø3 FILLER
001970
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
                               PIC X(ØØØ8) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ198Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
ØØ199Ø
           Ø3 FILLER
002000
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ8) VALUE ALL X"Ø7".
                               PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
002010
           Ø3 FILLER
002020
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ1Ø) VALUE ALL X"Ø7".
002030
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
002040
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ28) VALUE ALL X"Ø7".
002050
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
002060
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ7) VALUE ALL X"Ø7".
002070
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
                               PIC X(ØØØ9) VALUE ALL X"Ø7".
002080
           Ø3 FILLER
002090
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØF".
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ8) VALUE ALL X"Ø7".
002100
                               PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"ØF".
002110
           Ø3 FILLER
ØØ212Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ13) VALUE ALL X"Ø7".
                               PIC X(ØØØ4) VALUE ALL X"ØF".
002130
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø7".
002140
           Ø3 FILLER
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ4) VALUE ALL X"ØF".
ØØ215Ø
ØØ216Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ7) VALUE ALL X"Ø7".
                               PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"ØF".
ØØ217Ø
           Ø3 FILLER
ØØ218Ø
           Ø3 FILLER
                               PIC X(Ø2Ø6) VALUE ALL X"Ø7".
                               PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØF".
002190
           Ø3 FILLER
002200
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"Ø7".
002210
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØØ1) VALUE ALL X"ØF".
           Ø3 FILLER
002220
                               PIC X(ØØ46) VALUE ALL X"Ø7".
ØØ223Ø Ø1
           FILLER REDEFINES MENU-ØØ-ATTR.
002240
           Ø3 OPEN-MENU-ATTR
                               PIC X(160).
ØØ225Ø
           Ø3 AUTO-MENU-ATTR
                               PIC X(160).
ØØ226Ø
           Ø3 MANUAL-MENU-ATTR PIC X(160).
002270
           Ø3 QUERY-DELETE-ATTR PIC X(24Ø).
ØØ228Ø Ø1
           FILLER REDEFINES MENU-ØØ-ATTR.
002290
           Ø3 FILLER
                               PIC X(108).
002300
           Ø3 FILE-NAME-ATTR
                               PIC X(8).
002310
           Ø3 FILLER
                               PIC X(364).
002320
           Ø3 NORMAL-ATTR-LINE PIC X(8Ø).
002330
ØØ234Ø Ø1
               MENU-ØØ
```

```
ØØ235Ø
                  MENU-00-0101 PIC X(0036) VALUE "F1=help F2=directory E
ØØ236Ø-
           "scape=stop-run".
002370
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ44).
002380
           Ø3
                  MENU-00-0201 PIC X(0027) VALUE "To OPEN I-O enter file
ØØ239Ø-
           "-name".
002400
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ1Ø).
002410
           Ø3
                  MENU-ØØ-Ø238 PIC X(ØØ14) VALUE "then press ◀—".
                               PIC X(ØØ29).
002420
           Ø3 FILLER
002430
                  MENU-00-0301 PIC X(0007) VALUE "F1=help".
002440
           Ø3 FILLER
                               PIC X(Ø1Ø3).
ØØ245Ø
                  MENU-00-0431 PIC X(0050) VALUE "F10=manual/auto Ctrl+H
ØØ246Ø-
           "ome=clear Escape=close-file ".
                  MENU-00-0501 PIC X(0062) VALUE "F1=help F2=start= F3=s
ØØ247Ø
ØØ248Ø-
           "tart\" F4=start\" F5=read-key F6=read-next".
           Ø3 FILLER
                               PIC X(ØØ18).
002490
                  MENU-00-0601 PIC X(0080) VALUE "F7=write F8=rewrite F9
002500
           Ø3
002510-
           "=delete F10=manual/auto Ctrl+Home=clear Escape=close-file ".
002520 01 FILE-NAME-TEMPLATE REDEFINES MENU-00.
002530
           Ø3 FILLER
                               PIC X(1Ø8).
002540
           Ø3 FILE-NAME
                               PIC X(8).
ØØ255Ø Ø1 FILLER REDEFINES MENU-ØØ.
           Ø3 OPEN-MENU
ØØ256Ø
                               PIC X(160).
002570
           Ø3 AUTO-MENU
                               PIC X(160).
002580
           Ø3 MANUAL-MENU
                               PIC X(160).
ØØ259Ø
ØØ26ØØ Ø1 RESULT-LINE.
ØØ261Ø
           Ø3 RES-VERB
                               PIC X(12).
002620
           Ø3 RES-COMMENT.
002630
             Ø5 RES-VERB-2
                               PIC X(12).
             Ø5 RES-COMMENT-2 PIC X(48).
002640
ØØ265Ø
ØØ266Ø Ø1 VERB-TABLE.
ØØ267Ø
           Ø3 HELP-VERB
                                           VALUE "help
                               PIC X(10)
ØØ268Ø
           Ø3 START-EQUAL-VERB PIC X(10) VALUE "start=
ØØ269Ø
           Ø3 START-NOT-LESS-VERB
002700
                               PIC X(10)
                                          VALUE "start≥
ØØ271Ø
           Ø3 START-GREATER-VERB
002720
                               PIC X(10)
                                          VALUE "start>
                               PIC X(10) VALUE "read-key:".
002730
           Ø3 READ-KEY-VERB
002740
           Ø3 READ-NEXT-VERB
                               PIC X(10) VALUE "read-next:".
ØØ275Ø
          Ø3 WRITE-VERB
                               PIC X(10) VALUE "write
ØØ276Ø
          Ø3 REWRITE-VERB
                               PIC X(10) VALUE "rewrite :".
          Ø3 DELETE-VERB
                               PIC X(10) VALUE "delete
ØØ277Ø
ØØ278Ø
          Ø3 FILLER
                               PIC X(20) VALUE SPACES.
                               PIC X(10) VALUE "close
ØØ279Ø
          Ø3 CLOSE-VERB
ØØ28ØØ
          Ø3 FILLER
                               PIC X(10) VALUE SPACES.
ØØ281Ø Ø1 FILLER REDEFINES VERB-TABLE.
```

```
ØØ282Ø
          Ø3 VERB
                              PIC X(1Ø) OCCURS 13.
ØØ283Ø
ØØ284Ø Ø1
            COMMENT-ØØ
ØØ285Ø
          03 COMMENT-00-0101 PIC X(0065) VALUE "0/0 Successful".
ØØ286Ø
          03 COMMENT-00-0201 PIC X(0065) VALUE "1/0 At End".
          03 COMMENT-00-0301 PIC X(0065) VALUE "2/1 Invalid Key/Seque
ØØ287Ø
ØØ288Ø-
           "nce Error".
ØØ289Ø
          03 COMMENT-00-0401 PIC X(0065) VALUE "2/2 Invalid Key/Dupli
          "cate Key".
ØØ29ØØ-
ØØ291Ø
          03 COMMENT-00-0501 PIC X(0065) VALUE "2/3 Invalid Key/No Re
ØØ292Ø-
           "cord Found".
ØØ293Ø
          03 COMMENT-00-0601 PIC X(0065) VALUE "2/4 Invalid Key/Bound
ØØ294Ø-
          "ary Violation".
ØØ295Ø
          03 COMMENT-00-0701 PIC X(0065) VALUE "3/0 Permanent Error".
ØØ296Ø
          03 COMMENT-00-0801 PIC X(0065) VALUE "9/004Illegal file-name
ØØ297Ø-
          ""
ØØ298Ø
          03 COMMENT-00-0901 PIC X(0065) VALUE "9/007Disk full".
ØØ299Ø
          03 COMMENT-00-1001 PIC X(0065) VALUE "9/009Directory full".
003000
          03 COMMENT-00-1101 PIC X(0065) VALUE "9/013Attempt to open f
003010-
          "or input a non-existent file".
003020
          03 COMMENT-00-1201 PIC X(0065) VALUE "9/024Disk error".
003030
          03 COMMENT-00-1301 PIC X(0065) VALUE "9/041Corrupt indexed f
003040-
          "ile".
003050
          03 COMMENT-00-1401 PIC X(0065) VALUE "9/043File information
003060-
          "missing for indexed file".
          Ø3 COMMENT-ØØ-15Ø1 PIC X(ØØ65) VALUE "9/Ø47Index structure o
003070
          "verflow".
003080-
003090
          03 COMMENT-00-1601 PIC X(0065) VALUE "9/139Record length or
003100-
          "key data error (different from creation)".
          03 COMMENT-00-1701 PIC X(0065) VALUE "9/141Indexed file alre
ØØ311Ø
ØØ312Ø-
          "ady open, or closed with lock".
003130
          03 COMMENT-00-1801 PIC X(0065) VALUE "9/142Attempt to close
003140-
          "unopened indexed file".
ØØ315Ø
          03 COMMENT-00-1901 PIC X(0065) VALUE "9/146No current record
003160-
          " (for sequential read in dynamic mode)".
003170
          Ø3 COMMENT-ØØ-2ØØ1 PIC X(ØØ65) VALUE "9/147File not open or
ØØ318Ø-
          "wrong open mode for read/start".
ØØ319Ø
          Ø3 COMMENT-ØØ-21Ø1 PIC X(ØØ65) VALUE "9/148File not open or
003200-
          "wrong open mode for write".
003210
          03 COMMENT-00-2201 PIC X(0065) VALUE "9/149File not open or
003220-
          "wrong open mode for rewrite/delete".
ØØ323Ø Ø1
          COMMENT-TABLE REDEFINES COMMENT-ØØ.
003240
          Ø3 COMMENT-ENTRY OCCURS 22
003250
              ASCENDING KEY IS COMMENT-STATUS INDEXED BY COMMENT-INDEX.
003260
            Ø5 COMMENT-STATUS PIC X(5).
            Ø5 COMMENT
003270
                             PIC X(60).
003280
```

```
ØØ329Ø Ø1 FUNCTION-TABLE.
003300
          Ø3 FUNCTION-NUMBER PIC 99 COMP.
003310
            88 HELP-KEY
                                        VALUE IS 1.
003320
            88 DIR-KEY
                                        VALUE IS 2.
                                        VALUE IS 10.
003330
            88 MODE-KEY
003340
            88 CLEAR-KEY
                                        VALUE IS 11.
                                        VALUE IS 12.
ØØ335Ø
            88 ESCAPE-KEY
ØØ336Ø
            88 ENTER-KEY
                                        VALUE IS 13.
         Ø3 FILLER PIC X(15) VALUE X"Ø2ØØ3BØ2ØØ3CØ2ØØ3DØ2ØØ3EØ2ØØ3F".
003370
ØØ338Ø
          03 FILLER PIC X(15) VALUE X"020040020041020042020043020044".
        Ø3 FILLER PIC X(7) VALUE X"Ø2ØØ77Ø11BØ1ØD".
003390
          Ø3 FILLER PIC X
003400
                             VALUE X"ØØ".
003410
ØØ342Ø Ø1 FORM-LENGTH
                              PIC 9(4) COMP.
ØØ343Ø Ø1 FORM-PARAMS.
003440
          Ø3 IO-LENGTH
                              PIC 9(4) COMP.
003450
          Ø3 SCREEN-OFFSET
                              PIC 9(4) COMP
                                              VALUE 1.
          Ø3 BUFFER-OFFSET
003460
                              PIC 9(4) COMP
                                             VALUE 1.
ØØ347Ø Ø1 DIVIDER-PARAMS.
                              PIC 9(4) COMP
003480
          Ø3 DIVIDER-LENGTH
                                             VALUE 80.
                              PIC 9(4) COMP VALUE 1681.
003490
          Ø3 DIVIDER-OFFSET
003500
          Ø3 FILLER
                              PIC 9(4) COMP VALUE 1.
ØØ351Ø Ø1 MENU-PARAMS.
                              PIC 9(4) COMP
                                             VALUE 16Ø.
003520
         Ø3 MENU-LENGTH
003530
         Ø3 MENU-OFFSET
                              PIC 9(4) COMP
                                             VALUE 1761.
                              PIC 9(4) COMP
                                             VALUE 1.
003540
          Ø3 FILLER
ØØ355Ø Ø1 RESULT-PARAMS.
ØØ356Ø
         Ø3 RESULT-LENGTH
                              PIC 9(4) COMP
                                             VALUE 72.
ØØ357Ø
         Ø3 RESULT-OFFSET
                              PIC 9(4) COMP
                                             VALUE 1921.
ØØ358Ø
         Ø3 FILLER
                              PIC 9(4) COMP VALUE 1.
003590
ØØ36ØØ Ø1 PREDISPLAY-PARAMS.
ØØ361Ø
          Ø3 PREDISPLAY-CONTROL PIC 99 COMP.
003620
          Ø3 FILLER
                              PIC X
                                             VALUE "2".
003630
          Ø3 FILLER
                              PIC 99 COMP
                                              VALUE 76.
003640
          Ø3 FILLER
                              PIC 99 COMP
                                             VALUE 1.
ØØ365Ø
ØØ366Ø Ø1 CURSOR-POSITION
                              PIC 9(4)
                                        VALUE Ø1Ø1.
003670 01 FILLER REDEFINES CURSOR-POSITION.
ØØ368Ø
          Ø3 CURSOR-LINE
                              PIC 99.
003690
          Ø3 CURSOR-COLUMN
                              PIC 99.
003700
                              PIC X
ØØ371Ø Ø1 READ-CHAR
                                          VALUE X"83".
ØØ372Ø Ø1 SCREEN-CONTROL
                              PIC X
                                          VALUE X"A7".
ØØ373Ø Ø1 ACCEPT-CONTROL
                              PIC X
                                         VALUE X"AF".
ØØ374Ø Ø1 FUNCTION-CONTROL
                              PIC X
                                         VALUE X"BØ".
ØØ375Ø Ø1 SCREEN-IO
                              PIC X
                                         VALUE X"B7".
```

```
ØØ376Ø Ø1 ALARM
                              PIC X
                                         VALUE X"E5".
ØØ377Ø Ø1 ENABLE-FUNCTIONS
                              PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØ378Ø Ø1 PREDISPLAY-OFF REDEFINES ENABLE-FUNCTIONS PIC 99 COMP.
ØØ379Ø Ø1 WRITE-TEXT
                              PIC 99 COMP VALUE 1.
ØØ38ØØ Ø1 ACCEPT-CONTROL-FLAG REDEFINES WRITE-TEXT PIC 99 COMP.
ØØ381Ø Ø1 SHOW-FILES
                              PIC 99 COMP VALUE 2.
ØØ382Ø Ø1 WRITE-ATTR
                              PIC 99 COMP VALUE 3.
003830 01 PREDISPLAY-ON REDEFINES WRITE-ATTR PIC 99 COMP.
ØØ384Ø Ø1 GET-SYSTEM-ATTR PIC 99 COMP VALUE 2Ø.
ØØ385Ø
ØØ386Ø Ø1 SYSTEM-ATTR-ARRAY.
ØØ387Ø
        Ø3 FILLER
                              PIC X(2).
                              PIC X.
ØØ388Ø
          Ø3 NORMAL-ATTR
ØØ389Ø
        Ø3 HILITE-ATTR
                              PIC X.
        Ø3 FILLER
Ø3 HIUNDER-ATTR
003900
                              PIC X.
                              PIC X.
ØØ391Ø
         Ø3 FILLER
                             PIC X(10).
ØØ392Ø
003930
ØØ394Ø Ø1 ORIG-NORMAL-ATTR
                              PIC X
                                        VALUE X"Ø7".
ØØ395Ø Ø1 ORIG-HILITE-ATTR PIC X
                                         VALUE X"ØF".
ØØ396Ø
ØØ397Ø Ø1 FIRST-TIME-INDIC PIC X
                                         VALUE "Y".
ØØ398Ø 88 FIRST-TIME-IN
                                         VALUE "Y".
ØØ399Ø Ø1 MANUAL-AUTOMATIC
                              PIC X
                                         VALUE "A".
004000
         88 AUTOMATIC-MODE
                                         VALUE "A".
004010
          88 MANUAL-MODE
                                         VALUE "M".
ØØ4Ø2Ø Ø1 OPEN-INDIC
                              PIC X
                                         VALUE "N".
004030
          88 FILE-CLOSED
                                         VALUE "N".
004040
          88 FILE-OPEN
                                         VALUE "Y".
ØØ4Ø5Ø Ø1 KEY-CHANGED-INDIC PIC X
                                         VALUE "N".
                                         VALUE "Y".
004060
          88 KEY-CHANGED
ØØ4Ø7Ø Ø1 DATA-CHANGED-INDIC PIC X
                                         VALUE "N".
ØØ4Ø8Ø 88 DATA-CHANGED
                                         VALUE "Y".
ØØ4Ø9Ø Ø1 Y-OR-N
                              PIC X
                                         VALUE "N".
         88 YES
004100
                                         VALUES "Y" "y".
        88 ANSWER-IS-NO
88 YES-OR-NO
004110
                                         VALUES "N" "n".
                                         VALUES "Y" "y" "N" "n".
004120
004130
         88 EXTENDED-CODE
                                         VALUE LOW-VALUE.
004140
ØØ415Ø Ø1 DIRECTORY
                              PIC X(6) VALUE "S:NAME".
ØØ416Ø Ø1 HELP
                              PIC X(6)
                                        VALUE "S:HELP".
004170
ØØ418Ø Ø1 HELP-NO
                              PIC 99.
004190
ØØ42ØØ Ø1 DAT-EXT
                              PIC X(3) VALUE "DAT".
004210
ØØ422Ø Ø1 FILE-STATUS.
```

```
VALUE ZERO.
004230
           88 SUCCESSFUL
004240
           Ø3 STATUS-1
                               PIC X.
004250
           Ø3 STATUS-2
                               PIC X.
ØØ426Ø Ø1 BINARY-FIELD.
004270
           Ø3 FILLER
                               PIC X
                                           VALUE LOW-VALUE.
ØØ428Ø
           Ø3 BINARY-CHAR
                               PIC X.
ØØ429Ø Ø1 BINARY-STATUS-2 REDEFINES BINARY-FIELD PIC 9(4) COMP.
004300/
004310
ØØ432Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ434Ø START-UP.
           DISPLAY SPACE UPON CRT.
004350
           IF FIRST-TIME-IN PERFORM INITIALISE-MENU-ATTRIBUTES.
004360
004370
           CALL FUNCTION-CONTROL USING ENABLE-FUNCTIONS FUNCTION-TABLE.
           MOVE PREDISPLAY-OFF TO PREDISPLAY-CONTROL.
004380
004390
           CALL ACCEPT-CONTROL USING ACCEPT-CONTROL-FLAG
004400
                                     PREDISPLAY-PARAMS.
004410
           PERFORM DISPLAY-FORM.
           ADD SCREEN-OFFSET FORM-LENGTH GIVING DIVIDER-OFFSET.
004420
004430
           ADD DIVIDER-OFFSET DIVIDER-LENGTH GIVING MENU-OFFSET.
           ADD MENU-OFFSET MENU-LENGTH GIVING RESULT-OFFSET.
004440
           MOVE SPACE TO INDEXED-RECORD.
004450
004460
           PERFORM SET-UP-SCREEN.
004470
           PERFORM SET-UP-RECORD.
004480
           PERFORM SAVE-RECORD.
004490
ØØ45ØØ ACCEPT-FILE-NAME.
004510
           IF FILE-NAME = SPACE PERFORM SET-UP-DEFAULT-FILE-NAME.
004520
           MOVE ALL "-" TO DIV-FILE-NAME DIV-CRP-MSG DIV-MANUAL-AUTO.
004530
           STRING FILE-NAME DELIMITED BY SPACE INTO DIV-FILE-NAME.
           PERFORM WRITE-DIVIDER-LINE.
004540
004550
           PERFORM WRITE-OPEN-MENU.
004560
           PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
           ACCEPT FILE-NAME-TEMPLATE AT MENU-POSITION.
004570
004580
           IF HELP-KEY GO TO CALL-HELP.
          IF DIR-KEY GO TO CALL-DIRECTORY.
004590
           MOVE SPACE TO RESULT-LINE.
004600
004610
           IF FILE-NAME = SPACE
               MOVE ALL "-" TO DIV-STATUS-MSG
ØØ462Ø
               MOVE Ø1Ø1 TO CURSOR-POSITION
004630
               GO TO ACCEPT-FILE-NAME.
004640
004650
           IF ESCAPE-KEY GO TO END-OF-PROGRAM.
004660
           PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
004670
           IF ENTER-KEY GO TO OPEN-IO.
ØØ468Ø
           CALL ALARM.
004690
           GO TO ACCEPT-FILE-NAME.
004700
```

```
ØØ471Ø OPEN-IO.
004720
          MOVE ALL "-" TO DIV-FILE-NAME.
ØØ473Ø
          STRING FILE-NAME DELIMITED BY SPACE INTO DIV-FILE-NAME.
004740
          PERFORM WRITE-DIVIDER-LINE.
ØØ475Ø
          MOVE SPACE TO FILE-ID.
          STRING FILE-NAME DELIMITED BY SPACE
ØØ476Ø
                       "." DAT-EXT DELIMITED BY SIZE INTO FILE-ID.
ØØ477Ø
004780
        MOVE "N" TO OPEN-INDIC.
ØØ479Ø
          OPEN I-O INDEXED-FILE.
         IF NOT SUCCESSFUL MOVE "open-i-o :" TO RESULT-LINE
004800
ØØ481Ø
                            PERFORM CRP-UNDEFINED
004820
                            GO TO REPORT-STATUS.
ØØ483Ø
         MOVE "Y" TO OPEN-INDIC.
Ø61484Ø
          PERFORM CRP-START-OF-FILE.
          PERFORM CLEAR-RECORD-AREA.
ØØ485Ø
          PERFORM WRITE-DIVIDER-LINE.
ØØ486Ø
ØØ487Ø DISPLAY-MENU.
ØØ488Ø
         IF MANUAL-MODE
               MOVE "Manual" TO DIV-MANUAL-AUTO
ØØ489Ø
004900
               PERFORM WRITE-MANUAL-MENU
004910
         ELSE
ØØ492Ø
               MOVE "Auto-" TO DIV-MANUAL-AUTO
ØØ493Ø
               MOVE ALL "-" TO DIV-STATUS-MSG DIV-CRP-MSG
ØØ494Ø
               PERFORM WRITE-AUTO-MENU.
ØØ495Ø
ØØ496Ø ACCEPT-FROM-SCREEN.
          PERFORM SET-UP-SCREEN THRU DISPLAY-RECORD.
004970
ØØ498Ø
         IF MANUAL-MODE MOVE CRP-MSG TO DIV-CRP-MSG.
         PERFORM WRITE-DIVIDER-LINE.
ØØ499Ø
005000
         PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
          PERFORM ACCEPT-RECORD THRU SET-UP-RECORD.
005010
        IF FUNCTION-NUMBER = Ø MOVE 13 TO FUNCTION-NUMBER.
005020
          IF AUTOMATIC-MODE GO TO AUTOMATIC-OPERATION.
005030
005040 PROCESS-FUNCTION.
ØØ5Ø5Ø
         IF NOT HELP-KEY
ØØ5Ø6Ø
              MOVE VERB (FUNCTION-NUMBER) TO RESULT-LINE
ØØ5Ø7Ø
              PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
ØØ5Ø8Ø
         GO TO
005090
                  CALL-HELP
005100
                  START-EQUAL
005110
                  START-NOT-LESS-THAN
ØØ512Ø
                  START-GREATER-THAN
005130
                  READ-KEY-RECORD
ØØ514Ø
                  READ-NEXT-RECORD
ØØ515Ø
                  WRITE-RECORD
ØØ516Ø
                  REWRITE-RECORD
005170
                  DELETE-RECORD
```

```
ØØ518Ø
                   CHANGE-MODE
ØØ519Ø
                   CLEAR-RECORD-AREA
005200
                   CLOSE-FILE
ØØ521Ø
                   MANUAL-ENTER
ØØ522Ø
                                   DEPENDING ON FUNCTION-NUMBER.
005230
ØØ524Ø INVALID-FUNCTION.
ØØ525Ø
           CALL ALARM.
           GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
ØØ526Ø
ØØ527Ø
ØØ528Ø CALL-HELP.
005290
           IF FILE-CLOSED MOVE 75 TO HELP-NO
005300
           ELSE IF MANUAL-MODE MOVE 76 TO HELP-NO
ØØ531Ø
                ELSE MOVE 77 TO HELP-NO.
005320
           CALL HELP USING HELP-NO
ØØ533Ø
               ON OVERFLOW GO TO INSUFFICIENT-MEMORY.
005340
           GO TO FUNCTION-PROCESSED.
005350
ØØ536Ø CALL-DIRECTORY.
           CALL DIRECTORY USING SHOW-FILES FILE-NAME DAT-EXT
005370
005380
                   ON OVERFLOW GO TO INSUFFICIENT-MEMORY.
ØØ539Ø
           GO TO FUNCTION-PROCESSED.
005400
ØØ541Ø INSUFFICIENT-MEMORY.
005420
           MOVE VERB (FUNCTION-NUMBER) TO RESULT-LINE.
005430
           MOVE "Insufficient memory" TO RES-COMMENT.
005440
           GO TO FUNCTION-PROCESSED.
ØØ545Ø
ØØ546Ø START-EQUAL.
           START INDEXED-FILE KEY = RECORD-KEY
ØØ547Ø
ØØ548Ø
               INVALID KEY PERFORM CRP-UNDEFINED GO TO REPORT-STATUS.
         IF SUCCESSFUL
ØØ549Ø
005500
               PERFORM CRP-EQUAL
005510
               PERFORM SET-UP-CRP
005520
               PERFORM SAVE-RECORD
005530
          ELSE PERFORM CRP-UNDEFINED.
005540
           GO TO REPORT-STATUS.
005550
ØØ556Ø START-NOT-LESS-THAN.
ØØ557Ø
           START INDEXED-FILE KEY NOT < RECORD-KEY
ØØ558Ø
               INVALID KEY PERFORM CRP-UNDEFINED GO TO REPORT-STATUS.
ØØ559Ø
           IF SUCCESSFUL
005600
               PERFORM CRP-NOT-LESS
ØØ561Ø
               PERFORM SET-UP-CRP
ØØ562Ø
               PERFORM SAVE-RECORD
ØØ563Ø
         ELSE PERFORM CRP-UNDEFINED.
ØØ564Ø
          GO TO REPORT-STATUS.
```

```
ØØ565Ø
ØØ566Ø START-GREATER-THAN.
          START INDEXED-FILE KEY > RECORD-KEY
ØØ568Ø
              INVALID KEY PERFORM CRP-UNDEFINED GO TO REPORT-STATUS.
         IF SUCCESSFUL
ØØ569Ø
              PERFORM CRP-GREATER
005700
              PERFORM SET-UP-CRP
ØØ571Ø
ØØ572Ø
              PERFORM SAVE-RECORD
         ELSE PERFORM CRP-UNDEFINED.
005730
005740
          GO TO REPORT-STATUS.
ØØ575Ø
ØØ576Ø READ-NEXT-RECORD.
005770
          READ INDEXED-FILE NEXT
ØØ578Ø
              AT END PERFORM CRP-UNDEFINED GO TO REPORT-STATUS.
ØØ579Ø IF SUCCESSFUL
005800
              PERFORM CRP-EQUAL
ØØ581Ø
              PERFORM SET-UP-CRP
              PERFORM SAVE-RECORD
ØØ582Ø
005830
         ELSE PERFORM CRP-UNDEFINED.
005840
         GO TO REPORT-STATUS.
ØØ585Ø
ØØ586Ø READ-KEY-RECORD.
ØØ587Ø
         READ INDEXED-FILE
ØØ588Ø
              INVALID KEY PERFORM CRP-UNDEFINED GO TO REPORT-STATUS.
        IF SUCCESSFUL
ØØ589Ø
005900
              PERFORM CRP-EQUAL
              PERFORM SET-UP-CRP
ØØ591Ø
005920
              PERFORM SAVE-RECORD
        ELSE PERFORM CRP-UNDEFINED.
ØØ593Ø
          GO TO REPORT-STATUS.
ØØ594Ø
ØØ595Ø
ØØ596Ø REWRITE-RECORD.
ØØ597Ø REWRITE INDEXED-RECORD INVALID KEY GO TO REPORT-STATUS.
ØØ598Ø
          PERFORM SAVE-RECORD.
ØØ599Ø
          GO TO REPORT-STATUS.
006000
ØØ6Ø1Ø WRITE-RECORD.
006020
        WRITE INDEXED-RECORD INVALID KEY GO TO REPORT-STATUS.
          PERFORM SAVE-RECORD.
006030
006040
          GO TO REPORT-STATUS.
006050
ØØ6Ø6Ø DELETE-RECORD.
006070
          MOVE 240 TO MENU-LENGTH.
006080
          CALL SCREEN-IO USING WRITE-ATTR MENU-PARAMS
006090
                                                 QUERY-DELETE-ATTR.
006100
        MOVE "- Delete record ? Y/N" TO RES-COMMENT.
ØØ611Ø
         PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
```

```
ØØ612Ø GET-Y-OR-N.
006130
         CALL READ-CHAR USING Y-OR-N.
ØØ614Ø
           IF EXTENDED-CODE
ØØ615Ø
               CALL ALARM
               CALL READ-CHAR USING Y-OR-N
ØØ616Ø
ØØ617Ø
               GO TO GET-Y-OR-N.
         IF NOT YES-OR-NO CALL ALARM GO TO GET-Y-OR-N.
ØØ618Ø
ØØ619Ø
         CALL SCREEN-IO USING WRITE-ATTR MENU-PARAMS MANUAL-MENU-ATTR.
006200
         MOVE 160 TO MENU-LENGTH.
ØØ621Ø
          IF ANSWER-IS-NO
ØØ622Ø
               MOVE " not executed" TO RES-COMMENT
006230
               GO TO FUNCTION-PROCESSED.
ØØ624Ø
         DELETE INDEXED-FILE INVALID KEY NEXT SENTENCE.
006250
          GO TO REPORT-STATUS.
ØØ626Ø
ØØ627Ø CHANGE-MODE.
          MOVE "A" TO MANUAL-AUTOMATIC.
ØØ628Ø
006290
           GO TO DISPLAY-MENU.
006300
ØØ631Ø CLEAR-RECORD-AREA.
ØØ632Ø
        MOVE SPACE TO INDEXED-RECORD.
006330
         PERFORM SET-UP-SCREEN.
ØØ634Ø
         PERFORM SET-UP-RECORD.
       PERFORM SAVE-RECORD.
ØØ635Ø
ØØ636Ø RECORD-AREA-CLEARED.
006370
          GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
ØØ638Ø
ØØ639Ø CLOSE-FILE.
006400
          CLOSE INDEXED-FILE.
          IF NOT SUCCESSFUL GO TO REPORT-STATUS.
006410
006420
          MOVE "N" TO OPEN-INDIC.
006430
         MOVE SPACE TO RESULT-LINE.
006440
         MOVE ALL "-" TO DIV-STATUS-MSG DIV-CRP-MSG.
006450
         GO TO ACCEPT-FILE-NAME.
ØØ646Ø
ØØ647Ø MANUAL-ENTER.
006480
          MOVE "please use function keys during manual operation"
ØØ649Ø
                  TO RESULT-LINE.
006500
          GO TO INVALID-FUNCTION.
006510
ØØ652Ø AUTOMATIC-OPERATION.
ØØ653Ø
         MOVE ALL "-" TO DIV-STATUS-MSG DIV-CRP-MSG.
006540
          IF HELP-KEY GO TO CALL-HELP.
ØØ655Ø
         MOVE SPACE TO RESULT-LINE.
         PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
ØØ656Ø
ØØ657Ø
         IF MODE-KEY
006580
              MOVE "M" TO MANUAL-AUTOMATIC
```

```
006590
               GO TO DISPLAY-MENU.
006600
           IF CLEAR-KEY GO TO CLEAR-RECORD-AREA.
006610
           IF ESCAPE-KEY
ØØ662Ø
               MOVE CLOSE-VERB TO RES-VERB
006630
               PERFORM WRITE-RESULT-LINE
               GO TO CLOSE-FILE.
ØØ664Ø
ØØ665Ø
           IF NOT ENTER-KEY GO TO INVALID-FUNCTION.
           IF RECORD-KEY NOT = SAVED-KEY
ØØ666Ø
                MOVE "Y" TO KEY-CHANGED-INDIC
ØØ667Ø
ØØ668Ø
           ELSE MOVE "N" TO KEY-CHANGED-INDIC.
           IF RECORD-DATA NOT = SAVED-DATA
ØØ669Ø
006700
                MOVE "Y" TO DATA-CHANGED-INDIC
ØØ671Ø
          ELSE MOVE "N" TO DATA-CHANGED-INDIC.
006720
           IF DATA-CHANGED GO TO UPDATE-FILE.
ØØ673Ø
          IF KEY-CHANGED GO TO READ-FILE.
006740
           MOVE START-GREATER-VERB TO RESULT-LINE.
ØØ675Ø
          PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
ØØ676Ø
           START INDEXED-FILE KEY > RECORD-KEY
ØØ677Ø
               INVALID GO TO END-OF-FILE-REACHED.
ØØ678Ø
           IF NOT SUCCESSFUL PERFORM CRP-UNDEFINED
ØØ679Ø
                             GO TO REPORT-STATUS.
006800
           PERFORM CRP-GREATER.
ØØ681Ø
           PERFORM SET-UP-CRP.
ØØ682Ø
           MOVE READ-NEXT-VERB TO RES-VERB-2.
          PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
ØØ683Ø
          READ INDEXED-FILE NEXT.
ØØ684Ø
          IF NOT SUCCESSFUL PERFORM CRP-UNDEFINED
ØØ685Ø
                             GO TO REPORT-STATUS.
ØØ686Ø
ØØ687Ø
          PERFORM CRP-EQUAL.
          PERFORM SET-UP-CRP.
ØØ688Ø
ØØ689Ø
           MOVE "RECORD READ" TO RES-COMMENT-2.
           PERFORM SAVE-RECORD.
ØØ69ØØ
ØØ691Ø
           GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
ØØ692Ø READ-FILE.
006930
           MOVE READ-KEY-VERB TO RESULT-LINE.
           PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
006940
ØØ695Ø
           READ INDEXED-FILE INVALID GO TO RECORD-NOT-FOUND.
ØØ696Ø
          IF NOT SUCCESSFUL PERFORM CRP-UNDEFINED
ØØ697Ø
                             GO TO REPORT-STATUS.
          PERFORM CRP-EQUAL.
ØØ698Ø
ØØ699Ø
           PERFORM SET-UP-CRP.
           MOVE "RECORD READ" TO RES-COMMENT.
007000
007010
           PERFORM SAVE-RECORD.
007020
           GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
ØØ7Ø3Ø UPDATE-FILE.
007040
          MOVE WRITE-VERB TO RESULT-LINE.
           PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
007050
```

```
007060
          WRITE INDEXED-RECORD INVALID GO TO AMEND-RECORD.
007070
          IF NOT SUCCESSFUL GO TO REPORT-STATUS.
007080
         MOVE "RECORD WRITTEN" TO RES-COMMENT.
007090
         PERFORM SAVE-RECORD.
007100
          GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
ØØ711Ø AMEND-RECORD.
          IF KEY-CHANGED GO TO RECORD-ALREADY-EXISTS.
007120
          MOVE REWRITE-VERB TO RESULT-LINE.
007130
ØØ714Ø
         PERFORM WRITE-RESULT-LINE.
ØØ715Ø
          REWRITE INDEXED-RECORD INVALID NEXT SENTENCE.
007160
         IF NOT SUCCESSFUL GO TO REPORT-STATUS.
007170
         MOVE "RECORD AMENDED" TO RES-COMMENT.
ØØ718Ø
         PERFORM SAVE-RECORD.
007190
          GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
ØØ72ØØ RECORD-ALREADY-EXISTS.
007210
         MOVE "RECORD ALREADY EXISTS" TO RES-COMMENT.
007220
          CALL ALARM.
007230
          GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
ØØ724Ø RECORD-NOT-FOUND.
ØØ725Ø
          PERFORM CRP-UNDEFINED.
ØØ726Ø
         MOVE "RECORD NOT FOUND" TO RES-COMMENT.
ØØ727Ø
         MOVE SPACE TO RECORD-DATA.
ØØ728Ø
         PERFORM SET-UP-SCREEN.
         PERFORM SET-UP-RECORD.
007290
007300
         PERFORM SAVE-RECORD.
007310
         CALL ALARM.
007320
          GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
ØØ733Ø END-OF-FILE-REACHED.
007340
         PERFORM CRP-UNDEFINED.
ØØ735Ø
         MOVE "END OF FILE REACHED" TO RES-COMMENT.
007360
         CALL ALARM.
007370
         GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
007380
ØØ739Ø CRP-START-OF-FILE.
          MOVE "=start of file---" TO CRP.
007400
ØØ741Ø CRP-UNDEFINED.
007420
          MOVE "-undefined---" TO CRP.
ØØ743Ø CRP-EQUAL.
007440
          MOVE "=" TO CRP-REL.
ØØ745Ø CRP-NOT-LESS.
007460
          MOVE "≥" TO CRP-REL.
ØØ747Ø CRP-GREATER.
007480
          MOVE ">" TO CRP-REL.
ØØ749Ø SET-UP-CRP.
         MOVE ALL "-" TO CRP-KEY.
007500
007510
         STRING RECORD-KEY DELIMITED BY SIZE INTO CRP-KEY.
007520
```

```
ØØ753Ø WRITE-DIVIDER-LINE.
          CALL SCREEN-IO USING WRITE-ATTR DIVIDER-PARAMS
ØØ755Ø
                                                     NORMAL-ATTR-LINE.
ØØ756Ø
         CALL SCREEN-IO USING WRITE-TEXT DIVIDER-PARAMS DIVIDER-LINE.
ØØ757Ø WRITE-OPEN-MENU.
ØØ758Ø
         CALL SCREEN-IO USING WRITE-ATTR MENU-PARAMS OPEN-MENU-ATTR.
JØ759Ø
          CALL SCREEN-IO USING WRITE-TEXT MENU-PARAMS OPEN-MENU.
ØØ76ØØ WRITE-MANUAL-MENU.
          CALL SCREEN-IO USING WRITE-ATTR MENU-PARAMS MANUAL-MENU-ATTR.
007610
ØØ762Ø
          CALL SCREEN-IO USING WRITE-TEXT MENU-PARAMS MANUAL-MENU.
ØØ763Ø WRITE-AUTO-MENU.
ØØ764Ø
          CALL SCREEN-IO USING WRITE-ATTR MENU-PARAMS AUTO-MENU-ATTR.
ØØ765Ø
          CALL SCREEN-IO USING WRITE-TEXT MENU-PARAMS AUTO-MENU.
007660 WRITE-RESULT-LINE.
         CALL SCREEN-IO USING WRITE-ATTR RESULT-PARAMS
ØØ767Ø
ØØ768Ø
                                                   NORMAL-ATTR-LINE.
ØØ769Ø
         CALL SCREEN-IO USING WRITE-TEXT RESULT-PARAMS RESULT-LINE.
007700
ØØ771Ø SAVE-RECORD.
007720
          MOVE INDEXED-RECORD TO SAVED-RECORD.
007730
          MOVE START-OF-KEY TO CURSOR-POSITION.
007740
ØØ775Ø REPORT-STATUS.
ØØ776Ø
          IF NOT SUCCESSFUL CALL ALARM.
007770
          MOVE "status-/--" TO DIV-STATUS-MSG.
         MOVE STATUS-1 TO DIV-STATUS-1.
ØØ778Ø
         IF STATUS-1 NOT = "9"
ØØ779Ø
              MOVE STATUS-2 TO DIV-STATUS-2
ØØ78ØØ
         ELSE
ØØ781Ø
              MOVE STATUS-2 TO BINARY-CHAR
ØØ782Ø
ØØ783Ø
              MOVE BINARY-STATUS-2 TO DIV-ST2-999.
ØØ784Ø
          SEARCH ALL COMMENT-ENTRY
               AT END MOVE "Refer to Operating Guide" TO RES-COMMENT
ØØ785Ø
ØØ786Ø
              WHEN COMMENT-STATUS (COMMENT-INDEX) = DIV-STATUS
ØØ787Ø
                  MOVE COMMENT (COMMENT-INDEX) TO RES-COMMENT.
          INSPECT DIV-STATUS-2 REPLACING ALL SPACE BY "-".
ØØ788Ø
ØØ789Ø
007900 FUNCTION-PROCESSED.
          IF FILE-CLOSED GO TO ACCEPT-FILE-NAME
ØØ791Ø
007920
          ELSE GO TO ACCEPT-FROM-SCREEN.
007930
ØØ794Ø END-OF-PROGRAM.
          MOVE PREDISPLAY-ON TO PREDISPLAY-CONTROL.
ØØ795Ø
ØØ796Ø
         CALL ACCEPT-CONTROL USING ACCEPT-CONTROL-FLAG
ØØ797Ø
                                    PREDISPLAY-PARAMS.
ØØ798Ø
         DISPLAY SPACE UPON CRT.
007990
```

```
ØØ8ØØØ EXIT-PROGRAM.
008010
         EXIT PROGRAM.
008020
ØØ8Ø3Ø STOP-RUN.
       STOP RUN.
008040
ØØ8Ø5Ø
008060
ØØ8Ø7Ø INITIALISE-MENU-ATTRIBUTES.
080800
          MOVE "N" TO FIRST-TIME-INDIC.
008090
           CALL SCREEN-CONTROL USING GET-SYSTEM-ATTR SYSTEM-ATTR-ARRAY.
008100
         IF NORMAL-ATTR = ORIG-HILITE-ATTR
ØØ811Ø
               INSPECT MENU-ØØ-ATTR
ØØ812Ø
                       REPLACING ALL ORIG-HILITE-ATTR BY LOW-VALUE
008130
               MOVE LOW-VALUE TO ORIG-HILITE-ATTR.
ØØ814Ø
           INSPECT MENU-ØØ-ATTR
                       REPLACING ALL ORIG-NORMAL-ATTR BY NORMAL-ATTR.
ØØ815Ø
ØØ816Ø
         INSPECT MENU-ØØ-ATTR
ØØ817Ø
                       REPLACING ALL ORIG-HILITE-ATTR BY HILITE-ATTR.
008180
           INSPECT FILE-NAME-ATTR
ØØ819Ø
                       REPLACING CHARACTERS BY HIUNDER-ATTR.
ØØ821Ø SET-UP-DEFAULT-FILE-NAME.
ØØ822Ø
          MOVE "pgm33" TO FILE-NAME.
ØØ823Ø DISPLAY-FORM.
          MOVE 1680 TO FORM-LENGTH.
ØØ824Ø
008250
         MOVE 1680 TO IO-LENGTH.
         CALL SCREEN-IO USING WRITE-ATTR FORM-PARAMS
ØØ826Ø
                                                         pgm33-00-ATTR.
ØØ827Ø
         MOVE 1680 TO IO-LENGTH.
ØØ828Ø
         CALL SCREEN-IO USING WRITE-TEXT FORM-PARAMS pgm33-00.
ØØ829Ø ACCEPT-RECORD.
ØØ83ØØ
          ACCEPT
                     pgm33-Ø1 FROM CRT.
ØØ831Ø SET-UP-RECORD.
ØØ832Ø
          MOVE CORR
                       pgm33-Ø1 TO INDEXED-RECORD.
ØØ833Ø SET-UP-SCREEN.
          MOVE CORR INDEXED-RECORD TO
                                         pgm33-01.
ØØ835Ø DISPLAY-RECORD.
ØØ836Ø
         MOVE 1413 TO IO-LENGTH.
ØØ837Ø
          CALL SCREEN-IO USING WRITE-TEXT FORM-PARAMS
                                                         pgm33-01.
```

Adressenverwaltung .
Name:
Strage: Plz: Ort: Ort:
Telefon:
PGM33———————————————————————————————————

#### Dialog-Testlauf (PGM33)

	Adressenverwaltung
Name:	
Strape:	
Plz: MAN Ort:	
Telefon:	
Bemerkung:	
PGM33	Auto
F1=help	F1Ø=manual/auto Ctrl+Home=clear Escape=close-file

Dialog-Testlauf (PGM33)

Adressenverwaltung
Name:
Strape:
Plz: MOT Ort:
Telefon:
Bemerkung:
PGM33———————————————————————————————————

Dialog-Testlauf (PGM33)

# PGM34: Zugriff auf absolute Speicheradressen über Segmentnummer und Offset (Feststellen der RAM-Kapazität)

```
000010 IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                  PGM34.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:41.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                 * ×
ØØØ11Ø** MIT DIESEM PROGRAMM KÖNNEN SIE DIE GRÖSSE DES HAUPTSPEICHERS **
ØØØ12Ø** FESTSTELLEN.
                                                 **
ØØØ14Ø** DAS PROGRAMM GREIFT AUF ABSOLUTE SPEICHERADRESSEN ÜBER
ØØØ15Ø** SEGMENT:OFFSET-ADRESSIERUNG.
                                                 **
ØØØ16Ø**
ØØØ17Ø**
ØØØ2ØØ ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ21Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ22Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ23Ø OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ24Ø SPECIAL-NAMES.
ØØØ25Ø CONSOLE IS CRT.
ØØØ26Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ27Ø FILE-CONTROL.
ØØØ29Ø DATA DIVISION.
000300
ØØØ31Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000320
ØØØ33Ø Ø1 SEGMENT-NR
                    PIC 9(5).
ØØØ34Ø Ø1 OFFSET
                    PIC 9(5).
ØØØ35Ø Ø1 SEGMENT-LESEN
                    PIC X.
000360
ØØØ37Ø Ø1 WORT
                     PIC 9(4) COMP.
ØØØ38Ø Ø1 WORT-ANZEIGE PIC Z(4).
ØØØ39Ø Ø1 DUMMY
                     PIC X.
000400***************
```

```
ØØØ41Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØØ42Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØØ43Ø PR-1ØØØ.
000440
         PERFORM VERARBEITUNG.
ØØØ45Ø PR-9999.
000460
         EXIT PROGRAM.
000470
         STOP RUN.
ØØØ48Ø********************************
ØØØ49Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØØ5ØØ VER-1ØØØ.
000510
        DISPLAY SPACE UPON CRT.
        MOVE 64 TO SEGMENT-NR.
000520
000530
        MOVE 19 TO OFFSET.
        MOVE X"94" TO SEGMENT-LESEN.
000540
000550
000560 CALL SEGMENT-LESEN USING SEGMENT-NR OFFSET WORT.
000570
        MOVE WORT TO WORT-ANZEIGE.
                                     KB" AT 1010.
000580
         DISPLAY "MEMORY SIZE =
ØØØ59Ø
        DISPLAY WORT-ANZEIGE AT 1025.
      ACCEPT DUMMY
000600
                                AT Ø1Ø1.
ØØØ61Ø VER-9999.
000620
         EXIT.
       MEMORY SIZE = 640 KB
```

Dialog-Testlauf (PGM34)

# PGM35: (MASTERPROGRAMM) Aufrufen eines beliebigen Programms

```
ØØØØ1Ø IDENTIFICATION DIVISION.
ØØØØ2Ø PROGRAM-ID.
                  PGM35.
ØØØØ3Ø AUTHOR.
                  R. HABIB.
ØØØØ4Ø DATE-WRITTEN.
                  Ø1-Ø1-1987.
ØØØØ5Ø DATE-COMPILED. Ø1-Apr-87 19:41.
ØØØØ8Ø**
ØØØØ9Ø** PROGRAMMFUNKTION:
                                                 * *
ØØØ11Ø** DAS PROGRAMM ERMÖGLICHT IHNEN DIE AUSFÜHRUNG EINES BELIEBIGEN**
000120** COBOL-PROGRAMMS, WELCHES BEREITS ALS INT- ODER GNT-DATEI
ØØØ13Ø** VORLIEGT.
000140**
000150********************************
ØØØ17Ø ENVIRONMENT DIVISION.
ØØØ18Ø CONFIGURATION SECTION.
ØØØ19Ø SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ2ØØ OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.
ØØØ21Ø SPECIAL-NAMES.
000220
       CURSOR IS CURSOR-POS.
000230
       CONSOLE IS CRT.
ØØØ24Ø INPUT-OUTPUT SECTION.
ØØØ25Ø FILE-CONTROL.
ØØØ27Ø DATA DIVISION.
ØØØ28Ø
ØØØ29Ø WORKING-STORAGE SECTION.
000300 01 CURSOR-POS
                     PIC 9(4) VALUE Ø1Ø1.
000310
ØØØ32Ø Ø1 PROGRAMM-ID.
000330
      Ø5 LAUFWERK
                    PIC X.
000340
       Ø5 FILLER
                    PIC X VALUE ":".
       Ø5 PROGRAMM-NAME PIC X(8).
000350
000360
ØØØ38Ø* PARAMETER FÜR EIN/AUSGABE VON BILDSCHIRM-ATTRIBUTEN BZW. DATEN *
ØØØ4ØØ Ø1 EIN-AUSGABE
                     PIC X(1)
                               VALUE X"B7".
000410 01
       SCHREIBEN-ZEICHEN PIC 9(2) COMP VALUE 1.
ØØØ42Ø Ø1 SCHREIBEN-ATTR PIC 9(2) COMP VALUE 3.
```

```
000430
ØØØ44Ø Ø1 FORM-PARAMETER.
000450
                           PIC 9(4) COMP.
          Ø3 LAENGE
          Ø3 BILDSCHIRM-POS PIC 9(4) COMP.
000460
          Ø3 PUFFER-POS PIC 9(4) COMP.
000470
000480******************************
                              PIC 99 COMP VALUE Ø.
ØØØ49Ø Ø1 TASTEN-PROGRAMMIERUNG
ØØØ5ØØ Ø1 TASTEN-TABELLE.
ØØØ51Ø
        Ø3 TASTEN-NR
                               PIC 99 COMP.
        FUNKTIONSTASTE F1 =1
ØØØ52Ø*
ØØØ53Ø Ø3 FILLER PIC X(Ø3) VALUE X"Ø2ØØ3B".
       DIE TASTEN:
ØØØ54Ø*
                        ESC=2
ØØØ55Ø
        Ø3 FILLER PIC X(2) VALUE X"Ø11B".
ØØØ56Ø*
         ENDE-KENNZEICHEN
ØØØ57Ø
        Ø3 FILLER PIC X
                            VALUE X"ØØ".
pgm35-ØØ-ATTR.
ØØØ6ØØ Ø1
000610
                            PIC X(Ø181) VALUE ALL X"Ø3".
          Ø3 FILLER
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ41) VALUE ALL X"31".
000620
        Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ39) VALUE ALL X"Ø3".
000630
                          PIC X(ØØ41) VALUE ALL X"31".
000640
        Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ39) VALUE ALL X"Ø3".
ØØØ65Ø
        Ø3 FILLER
        Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ41) VALUE ALL X"31".
ØØØ66Ø
                          PIC X(ØØ39) VALUE ALL X"Ø3".
000670
        Ø3 FILLER
ØØØ68Ø
        Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ41) VALUE ALL X"31".
                          PIC X(Ø2Ø5) VALUE ALL X"Ø3".
000690
        Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"1B".
000700
        Ø3 FILLER
        Ø3 FILLER
000710
                          PIC X(Ø158) VALUE ALL X"Ø3".
                          PIC X(ØØØ8) VALUE ALL X"1B".
        Ø3 FILLER
000720
                          PIC X(Ø687) VALUE ALL X"Ø3".
000730
        Ø3 FILLER
000740
        Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØØ2) VALUE ALL X"ØB".
        Ø3 FILLER
Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ17) VALUE ALL X"Ø3".
000750
                          PIC X(ØØØ3) VALUE ALL X"ØB".
ØØØ76Ø
000770
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØØ7) VALUE ALL X"Ø3".
                           PIC X(ØØ2Ø) VALUE ALL X"Ø4".
         Ø3 FILLER
000780
000790
          Ø3 FILLER
                           PIC X(Ø429) VALUE ALL X"Ø3".
000800 01
            pgm35-00 .
000810
          Ø3
               pgm35-00-0101 PIC X(0080) VALUE "_
ØØØ82Ø-
000830
          Ø3
               pgm35-00-0201 PIC X(0001) VALUE "|".
000840
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
000850
         Ø3
               pgm35-00-0280 PIC X(0001) VALUE "|".
000860
         Ø3
               pgm35-ØØ-Ø3Ø1 PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
000870
         Ø3 FILLER
                            PIC X(ØØ78).
               pgm35-00-0380 PIC X(0001) VALUE "|".
000880
        Ø3
ØØØ89Ø
        Ø3
               pgm35-00-0401 PIC X(0001) VALUE "|".
000900
         Ø3 FILLER
                           PIC X(ØØ24).
```

```
000910
                 pgm35-00-0426 PIC X(0036) VALUE "Master-Programm zur Au
000920-
           "sführung eines".
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ18).
000930
                 pgm35-00-0480 PIC X(0001) VALUE "|".
000940
           03
                 pgm35-00-0501 PIC X(0001) VALUE ".".
000950
           Ø3
                                PIC X(ØØ31).
000960
           Ø3 FILLER
                 pgm35-00-0533 PIC X(0020) VALUE "beliebigen Programms".
000970
           Ø3
000980
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ27).
000990
           Ø3
                 pgm35-00-0580 PIC X(0001) VALUE ".".
                 pgm35-00-0601 PIC X(0001) VALUE "|".
001000
           Ø3
001010
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001020
           Ø3
                 pgm35-00-0680 PIC X(0001) VALUE "|".
                 pgm35-00-0701 PIC X(0001) VALUE "|".
001030
           Ø3
001040
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
                 pgm35-00-0780 PIC X(0001) VALUE ".".
001050
           Ø3
                 pgm35-00-0801 PIC X(0001) VALUE "|".
001060
           Ø3
                                PIC X(ØØ78).
001070
           Ø3 FILLER
                 pgm35-00-0880 PIC X(0001) VALUE ".".
001080
           Ø3
                 pgm35-00-0901 PIC X(0029) VALUE " Programm auf Laufw
001090
           Ø3
001100-
           "erk: C:".
001110
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ5Ø).
                 pgm35-00-0980 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ112Ø
           Ø3
ØØ113Ø
           Ø3
                 pgm35-00-1001 PIC X(0001) VALUE "|".
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001140
001150
           Ø3
                 pgm35-00-1080 PIC X(0001) VALUE "|".
001160
           Ø3
                 pgm35-00-1101 PIC X(0017) VALUE " Programmname:".
001170
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ62).
ØØ118Ø
           Ø3
                 pgm35-00-1180 PIC X(0001) VALUE "|".
001190
           Ø3
                 pgm35-00-1201 PIC X(0001) VALUE "|".
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001200
001210
           Ø3
                 pgm35-00-1280 PIC X(0001) VALUE "|".
                 pgm35-00-1301 PIC X(0001) VALUE ".".
ØØ122Ø
           Ø3
ØØ123Ø
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001240
           03
                 pgm35-00-1380 PIC X(0001) VALUE "|".
001250
           Ø3
                 pgm35-00-1401 PIC X(0001) VALUE "|".
                                PIC X(ØØ78).
ØØ126Ø
           Ø3 FILLER
001270
           Ø3
                 pgm35-00-1480 PIC X(0001) VALUE "|".
                 pgm35-00-1501 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ128Ø
           Ø3
001290
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
                 pgm35-00-1580 PIC X(0001) VALUE "|".
           Ø3
001300.
001310
                 pgm35-00-1601 PIC X(0001) VALUE "|".
           Ø3
001320
           Ø3 FILLER
                                PIC X(0078).
001330
           Ø3
                 pgm35-00-1680 PIC X(0001) VALUE "|".
                 pgm35-00-1701 PIC X(0001) VALUE "|".
001340
           Ø3
001350
           Ø3 FILLER
                                PIC X(ØØ78).
001360
           Ø3
                 pgm35-00-1780 PIC X(0001) VALUE "|".
                 pgm35-00-1801 PIC X(0001) VALUE "|".
ØØ137Ø
           Ø3
```

```
ØØ138Ø
         Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ78).
ØØ139Ø
         Ø3 pgm35-Ø0-188Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "|".
              pgm35-00-1901 PIC X(0080) VALUE "-
001400
         Ø3
ØØ141Ø-
        "—
              pgm35-00-2001 PIC X(0031) VALUE " F1 = Ausführen
         Ø3
001420
ØØ143Ø-
         "sc = Ende".
001440
        Ø3 FILLER
                          PIC X(ØØ48).
001450
        Ø3 pgm35-ØØ-2Ø8Ø PIC X(ØØØ1) VALUE "▮".
001460
         Ø3
              pgm35-00-2101 PIC X(0080) VALUE "-
ØØ147Ø-
ØØ148Ø Ø1
            pgm35-Ø1
                      REDEFINES
                                 pgm35-00
ØØ149Ø
        Ø3 FILLER
                          PIC X(Ø667).
ØØ15ØØ
         Ø3
              pgm35-Ø1-Ø928 PIC X(ØØØ1).
001510
         Ø3 FILLER
                          PIC X(Ø159).
            pgm35-Ø1-1128 PIC X(ØØØ8).
ØØ152Ø
ØØ154Ø PROCEDURE DIVISION.
ØØ155Ø PROGRAMM-STEUERUNG SECTION.
ØØ156Ø PR-1ØØØ.
ØØ157Ø
         PERFORM VORLAUF.
ØØ158Ø
         PERFORM VERARBEITUNG UNTIL TASTEN-NR = 2.
ØØ159Ø PR-9999.
001600
        STOP RUN.
ØØ162Ø VORLAUF SECTION.
ØØ163Ø VOR-1ØØØ.
ØØ164Ø
         DISPLAY SPACE UPON CRT.
ØØ165Ø
ØØ166Ø
      CALL X"BØ" USING TASTEN-PROGRAMMIERUNG TASTEN-TABELLE.
ØØ167Ø
001680
        MOVE 1680 TO LAENGE.
ØØ169Ø
        MOVE 1 TO BILDSCHIRM-POS PUFFER-POS.
001700
ØØ171Ø
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
001720
                                         PGM35-ØØ-ATTR.
ØØ173Ø VOR-9999.
001740
         EXIT.
ØØ176Ø VERARBEITUNG SECTION.
ØØ177Ø VER-1ØØØ.
001780
         CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ATTR FORM-PARAMETER
ØØ179Ø
                                         PGM35-ØØ-ATTR.
001800
ØØ181Ø
        CALL EIN-AUSGABE USING SCHREIBEN-ZEICHEN FORM-PARAMETER
ØØ182Ø
                                            PGM35-ØØ.
ØØ183Ø
ØØ184Ø
     ACCEPT PGM35-Ø1 FROM CRT.
```

#### Demonstrationsprogramme

```
ØØ185Ø
ØØ186Ø
          IF TASTEN-NR = 1
ØØ187Ø
ØØ188Ø
              MOVE PGM35-Ø1-Ø928 TO LAUFWERK
ØØ189Ø
              MOVE PGM35-Ø1-1128 TO PROGRAMM-NAME
001900
              CALL PROGRAMM-ID
ØØ191Ø
              DISPLAY SPACE UPON CRT
              CANCEL PROGRAMM-ID.
ØØ192Ø
ØØ193Ø VER-9999.
ØØ194Ø
          EXIT.
```

Master-Programm zur Ausführung eines beliebigen Programms

Programm auf Laufwerk: 📆

Programmname: PGM16

F1 = Ausführen Esc = Ende


Dialog-Testlauf (PGM35)

## ANHANG A: Tabelle der Tastaturcodes

Die folgende Tabelle zeigt den beim Druck einer bestimmten Taste bzw. Tastenkombination erzeugten Code in hexadezimaler Form. Diese Werte gelten nur wenn Caps-Lock und Num-Lock ausgeschaltet sind. Ist Caps-Lock eingeschaltet, vertauschen sich die Werte unter Normal und Shift bei alphabetischen Tasten. Ist Num-Lock eingeschaltet, vertauschen sich die Werte unter Normal und Shift im 10er-Block.

#### **Beispiel:**

Die Taste A erzeugt die folgenden Codes:



### Tabelle der Code-Sequenzen

Taste	Normal	Shift	Ctrl	Alt
F1234567890c!@#\$F4567890c!@#\$\$67890c!@#\$\$67890	00 3B 00 3C 00 3E 00 41 00 42 00 44 18 33 33 35 37 39 2D 30 31	00 556 789 00 556 789 00 555 00 555 00 00 555 00 00 00 00 00	00 5E 00 5F 00 60 00 61 00 62 00 63 00 64 00 65 00 67 1B - 00 03 - 1E - 1E -	00 68 00 69 00 6A 00 6B 00 6C 00 6E 00 71 00 71 - 00 78 00 7A 00 7B 00 7B 00 7B 00 7E 00 7E 00 7E 00 81 00 82 00 83

### **Code-Sequenzen (Fortsetzung)**

A 61 41 01 00 1E B 62 42 02 00 30 C 63 43 03 00 2E D 64 44 04 00 20 E 65 45 05 00 12 F 66 46 06 00 21 G 67 47 07 00 22 H 68 48 08 00 23 I 69 49 09 00 17 J 6A 4A 0A 00 24 K 6B 4B 0B 00 25 L 6C 4C 0C 00 26 M 6D 4D 0D 00 32 N 6E 4E 0E 00 31 O 6F 4F 0F 00 18 P 70 50 10 00 19	Taste	Normal	Shift	Ctrl	Alt
Q 71 51 11 00 10 R 72 52 12 00 13 S 73 53 13 00 1F T 74 54 14 00 14 U 75 55 15 15 00 16 V 76 56 16 00 2F W 77 57 17 00 11 X 78 58 18 00 2D Y 79 59 19 00 15 Z 7A 5A 1A 00 2C Ä/Ä 5D 7D 1D - 5C 7C 1C -	BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄ/ü	62 63 64 65 66 67 68 68 60 66 71 73 77 77 78 79 78 50	42 44 45 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	02 04 05 06 07 08 08 08 08 08 08 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18	00 30 00 2E 00 20 00 12 00 21 00 22 00 23 00 17 00 24 00 32 00 31 00 18 00 19 00 10 00 17 00 14 00 16 00 2F 00 2D 00 15

### **Code-Sequenzen (Fortsetzung)**

Taste	Normal	Shift	Ctrl	Alt
←	08 09 00 47 00 48 00 49 00 48 - 00 4F 00 55 00 55 2D 2B 2C 2E 2F	08 00 0F 37 38 39 34 35 36 31 32 33 30 2E 2D 2B 3A 22 3C 3F	7F	
*/PrtSc ←	2 A ØD	- ØD	ØØ 72 ØA	- -

## ANHANG B: ASCII-Code-Tabelle (USA)

DEZ	HEX	CHR	DEZ	HEX	CHR	DEZ	HEX	CHR
Ø	ØØ	NUL	43	2B	+	86	56	V
1	Ø1	SOH	44	2C	,	87	57	W
2 3 4	Ø2	STX	45	2D	-	88	58	Х
3	03	ETX	46	2E	1;	89	59	Y
	04	EOT	47	2F	/ /	90	5 A	Z
5 6	Ø5	ENQ	48	30	Ø	91	5B	Z Ä Ö
2	Ø6	ACK	49	31	1	92	5C	l f
7 8	Ø7	BEL	50	32	2	93	5D	\ \^
	Ø8	BS	51 50	33	3 4	94	5E	''
9 10	Ø9	HT LF	52 57	34		95	5F	<u>-</u>
	ØA	VT	53	35	5	96	60	
11	ØB		54	36		97	61	a L
12 13	ØC ØD	FF	55 56	37	7	98	62 63	Ъ
12		CR		38	8	99		С
14 15	ØE ØF	SO SI	57 58	39	9	100 101	64 65	d
16	10	DLE	58 59	3A 3B	:	101	66	e f
17	11	DC1	59 60	3C	; <	103	67	
18	12	DC1	61	3D		104	68	<b>g</b> h
19	13	DC3	62	3E	= >	105	69	i
20	14	DC4	63	3F	?	106	6A	j
21	15	NAK	64	40	'	107	6B	k k
22	15 16	SYN	65	41	A	108	6C	î
23	17	ETB	66	42	B	109	6D	m
24	18	CAN	67	43	Ĉ	110	6E	n
25	19	EM	68	44	D	111	6F	0
26	1Â	SUB	69	45	E	112	7ø	p
27	1 B	ESC	70	46	F	113	71	q
28	1 C	FS	71	47	G	114	72	r
29	1 D	GS	72	48	H	115	73	s
30	1 E	RS	73	49	l ï	116	74	t
31	1 F	US	74	4Á	Ĵ	117	75	ů
32	20	SPC	75	4B	ĸ	118	76	v
33	21	!	76	4C	Ľ	119	77	w
34	22	,,	77	4D	M	12ø	78	×
35	23	#	78	4E	N	121	79	у
36	24	\$	79	4F	Ö	122	7Å	z
37	25	%	8ø	50	P	123	7B	ä
38	26	&	81	51	Q	124	7C	ö
39	27	,	82	52	R	125	7D	ü
40	28	(	83	53	S	126	7E	β
41	29	ì	84	54	T	127	7F	DEL
42	2 A	*	85	55	Ū			
L						L	<u> </u>	L

ANHANG C: Umrechnungstabelle (hexadezimale/dezimale)

Hex	Dez	Hex	Dez	Hex	Dez	Нех	Dez
ØØ	000	20	ø32	40	Ø64	6ø	<b>ø</b> 96
Ø1	ØØ1	21	Ø33	41	Ø65	61	Ø97
Ø2	ØØ2	22	034	42	Ø66	62	ø98
Ø3	003	23	035	43	Ø67	63	Ø99
Ø4	004	24	ø36	44	Ø68	64	100
Ø5	005	25	Ø37	45	Ø69	65	1Ø1
06	006	26	ø38	46	070	66	102
<b>Ø</b> 7	007	27	Ø39	47	Ø71	67	103
Ø8	008	28	040	48	Ø72	68	104
Ø9	009	29	Ø41	49	073	69	105
ØA	Ø1Ø	2 A	042	4 A	074	6 A	106
ØВ	Ø11	2B	043	4B	Ø75	6B	107
ØC	Ø12	2C	Ø44	4 C	Ø76	6C	108
ØD	013	2D	045	4D	077	6D	109
ØE	014	2E	Ø46	4 E	078	6E	110
ØF	Ø15	2F	Ø47	4 F	079	6F	111
1 Ø	Ø16	30	Ø48	5Ø	080	70	112
11	017	31	Ø49	51	Ø81	71	113
12	Ø18	32	050	52	Ø82	72	114
13	Ø19	33	Ø51	53	Ø83	73	115
14	020	34	<b>Ø</b> 52	54	Ø84	74	116
15	Ø21	35	053	55	085	75	117
16	022	36	054	56	Ø86	76	118
17	023	37	Ø55	57	Ø87	77	119
18	024	38	Ø56	58	Ø88	78	120
19	Ø25	39	Ø57	59	Ø89	79	121
1 A	Ø26	3 A	ø58	5 A	Ø9Ø	7A	122
1 B	Ø27	3B	Ø59	5B	Ø91	7B	123
1 C	028	3C	060	5C	092	7C	124
1 D	Ø29	3D	Ø61	5D	093	7D	125
1 E	030	3E	Ø62	5E	094	7E	126
1 F	031	3F	Ø63	5F	095	7F	127
]							
		L		L		L	

## **Umrechnungstabelle (Fortsetzung)**

Нех	Dez	Hex	Dez	Hex	Dez	Hex	Dez
80 81 82 83 84 85 86 87 88	128 129 130 131 132 133 134 135	AØ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8	160 161 162 163 164 165 166 167	CØ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8	192 193 194 195 196 197 198 199 200	EØ E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8	224 225 226 227 228 229 230 231 232
89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 91 92 93	137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147	A9 AA AB AC AD AE AF BØ B1 B2 B3	169 170 171 172 173 174 175 176 177 178	C9 CA CB CC CD CE CF DØ D1 D2 D3	201 202 203 204 205 206 207 208 210 211	E9 EA EB EC EF F0 F1 F2 F3	233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
94 95 96 97 98 99 98 99 90 90 97	147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159	B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF	180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190	D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF	211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223	F4 F5 F6 F7 F8 FB FC FD FE FF	244 245 246 247 248 259 251 252 254 255

## **Index**

A	Code segment 7-4
ADIS-Modul-Funktionstaste 3-6,	COPY 1-11
4-49	CRT-STATUS-Klausel 4-51
ANSI.SYS 2-6, 4-38	Cursor
Assembler-Unterprogramm 7-1	verändern 4-38
Attribut 1-2, 1-4, 1-31	positionieren 4-66
Attributbyte 2-1	Cursorblock 4-40
Attributpuffer 4-63	_
Auswahlmöglichkeiten in FORMS	D
1-21	Data-Mode 1-7
Auto-Mode 1-48	Datei löschen 4-32
	Dateiname 4-17
В	Dateispezifikation 4-17
Background 1-31	Daten 1-2, 1-7
Benutzer-Funktionstaste 3-5, 4-46	Dialog-Testlauf 9-1
Benutzerattribut 2-6, 2-8, 4-38	Directory 4-22
Betriebssystemmodus 8-1	Directory-Menü 6-1
Bildschirmattribut 1-11, 2-1	DOS 8-1
Bildschirmmaske 1-1	DOS-Kommandozeile 4-22
Blink 1-31	DOS-Returncode 4-53, 4-60
Blinken 2-2	Draw 1-35
	Draw-Menü 1-5
C	Drucker testen 4-60
CALL 4-1	
COBOL-Anweisung generieren 1-	E
18	Entpacken eines Bytes 4-69
COBOL-Datendefinition	EXE2BIN 7-1
generieren 1-11	EXIT 8-2
COBOL-Schalter 4-22	

Foreground 1-31 Form screen 1-1 FORMS 1-1	Maskengenerator 1-1 Maskenname 1-16 MASM 7-1
FORMS-Datei 1-52 FORMS-Menü 1-2	N NAMESCR 1-15 NAMESCREEN 1-15
Generate-COBOL-Menü 1-11 Generieren COBOL-Anweisung 1-18	O Offset 4-8
COBOL-Datendefinition 1-11	Packen eines Bytes 4-67
Help-Bibliothek 5-1, 5-4	Parameter 4-31 Parameter-Liste 4-1
Help-Maske 5-1	Parameterübergabe 7-6
HELP.LIB 5-4	Passwort-Geheimhaltung 4-42
Hilfsinformation 5-3	Port 4-13
Hintergrunddarstellung 2-2	Positionierung des Cursors 4-66
	Programmieren der
I	Funktionstasten 3-1, 4-53
Implementierung 5-5, 6-4	_
Indexprogramm 1-42, 1-46	R
Intensity 1-31	REDEFINES-Klausel 1-12
K	RTS.BIN 7-3
	RTS.BIN-Datei 7-5
Kombinierte Programmaufrufe 4- 21	RUN-TIME-Schalter 4-22
T	S CAUTE D. 5.4
L	S:HELP 5-1
Laufwerk 4-17	S:NAME 6-1
Lichtintensität 2-2 LINK 7-1	Segment 4-8
LINK 7-1 LINKAGE SECTION 4-2	Skeleton Program 1-19 Sonderfunktion 4-46
Löschen einer Datei 4-32	Sonderzeichen 1-6
2000 Onioi Dutoi T'Ja	Stack segment 7-4
M	Stackaufbau 7-4
Manual-Mode 1-48	Standard-Format 4-4

#### T TASTATUR-STATUS 3-9 Tastenfunktionen in FORMS 1-20 Texte 1-2 U Unterfunktion 4-3 Unterprogramm für spezielle Funktionen 4-1 $\mathbf{V}$ Variablen 1-7 Voranzeige von ACCEPT-Feldern Vordergrunddarstellung 2-2 X X"82" 4-5 X"83" 3-9, 4-6 X"85" 4-8 X"86" 4-11 X"87" 4-13 X"88" 4-15 X"8C" 4-17 X"8D" 4-19 X"91" 4-21 X"94" 4-10 X"95" 4-12 X"96" 4-14 X"97" 4-16 X"A7" 4-37 X"AF" 3-6, 4-41 X"B0" 3-4, 4-53 X"B7" 2-7, 4-61 X"D9" 4-64 X"E5" 4-65 X"E6" 4-66 X"F4" 4-67

X"F5" 4-69

**MICRO FOCUS** ist der führende Hersteller von Entwicklungswerkzeugen in COBOL auf Microcomputern. Die MICRO-FOCUS-Produkte sind für eine breite Palette von 8-,16- und 32-Bit-Micros und -Minis verfügbar und unterstützen Betriebssysteme wie CP/M, CP/M 86, MS-DOS, PC-DOS, CCP/M, CDOS, XENIX und UNIX, inkl. Multiuser-Anwendungen und PC-Netzwerke.

MICRO FOCUS hat 1976 den ersten COBOL Compiler für den Microprozessor des Typs 8080 entwickelt und den ersten COBOL Compiler auf Microcomputern, LEVEL II COBOL, der das beste GSA-Zertifikat "High Level ANSI '74 and error free" vom US Government Software Testing Center erhielt. Im Juni 1986 hat VS COBOL Workbench als erstes COBOL-System weltweit den ANSI '85 GSA-Test mit "error free" bestanden.

**MICRO FOCUS** und LEVEL II COBOL sind von mehr als 100 führenden Computerherstellern, darunter auch die UNIX-Gruppe X/OPEN, tausenden von kommerziellen Software-Häusern und Großanwendern weltweit mit über 280.000 Installationen zum Industriestandard für alle Micro- und Mini-Systeme erhoben worden.

**MICRO FOCUS** ist ein multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Newburý, England und weiteren Entwicklungszentren in Palo Alto/California, Tokio und München. Zuständig für Deutschland, Österreich und die Schweiz:

# MICRO FOCUS



iwr

Eine Einführung mit vielen Beispielen. Der Einsatz von FORTRAN 77 wird unter MSDOS 3.20, CDOS 4.1 und UNIX V.2 näher erläutert. Zu den einzelnen Statements sind viele Beispiele verständlich erläutert abgebildet; die UNIX-Komponenten ASA, EFL, FSPLIT, RATFOR und SDB werden näher beschrieben.

1987. Ca. 400 Seiten. Geb. Ca. DM 78,-/Fr. 78.-/S 608,-ISBN 3-88322-180-5



Der Leser wird mit den verschiedenen Prozeduren der Datenfernübertragung, den Schnittstellen V24 und RS 232 vertraut gemacht. Der Umgang mit Akustik-Koppler, Mailbox und die Handhabung von Datex-P wird allgemeinverständlich erläutert.

1985. 2., erw. Aufl. 192 Seiten. Geb. DM 48,-/Fr. 48.-/S 374,-ISBN 3-88322-145-7



Dieses Buch stellt erstmalig die Dialog-Datenverarbeitung umfassend vor. Schwerpunkte sind: Welche Aufgaben kann man lösen? Nötige Komponenten, Funktionen? Programme rationell erarbeiten, wirtschaftlich erwerben, einführen und nutzen.

1984.192 Seiten. Geb. DM 56,-/Fr. 56.-/S 437,-ISBN 3-88322-093-0



Für Anwender, die die Programmiersprache COBOL einführen wollen, für Schüler und Studenten, die COBOL und die Grundlagen der strukturierten Programmierung beherrschen wollen, und für Professionelle, die ihre Anwendungen von Großrechenanlagen auf Microcomputer umstellen wollen.

iwr

1986. 720 Seiten. Geb. DM 78,-/Fr. 78.-/S 608,-ISBN 3-88322-131-7



Aneignung von solidem Grundwissen der Programmier-Technik und Programmier-Sprache Modula2 (Nachfolger von Pascal) anhand zahlreicher Beispiele. Durch systematische Themenbehandlung zum Selbststudium und als Begleitfext in Kursen geeignet. Mit vielen Übungen und Lösungen. Spezielle Kapitel für BASIC- und Pascal-Umsteiger.

1986, 376 Seiten. Geb. DM 68,-/Fr. 68.-/S 530,-ISBN 3-88322-169-4



Ein Buch für interessierte Laien, die über das Spielen mit dem Computerninausgewachsen sind und sich bereits mit der Lösung ernsthafterer
Probleme beschäftigen; sowie für
Programmierer: für sie werden Techniken beschrieben, die, im Berufsleben sinnvoll angewendet, die
Arbeit effizienter gestalten.

1986. 322 Seiten. Geb. DM 58,-/Fr. 58.-/S 452,-ISBN 3-88322-170-8



Neben allgemeinen Kommandos detaillierte Beschreibungen der Dienstprogramme. Alle Interrupts und Systemfunktionen werden in leichtverständlicher Form angeboten: kleine Assembler-Beispiele innerhalb einzelner Beschreibungen. Sowohl für Software-Anwender als auch Systemspezialisten.

1985. 292 Seiten. Geb. DM 68,-/Fr. 68.-/\$ 530,-ISBN 3-88322-142-2



Neben allgemeinen Kommandos detaillierte Beschreibung der Dienstprogramme. Alle Interrupts und Systemfunktionen werden in leichtverständlicher Form angeboten: kleine Assembler-Beispiele innerhalb einzelner Beschreibungen. Sowohl für Software-Anwender als auch Systemspezialisten.

1986. 500 Seiten. Geb. DM 78,-/Fr. 78,-/S 608,-ISBN 3-88322-174-0



Zielsetzung des Buches ist es, die wichtigsten Bestandteile von CDOS 4.1 in kompakter Form zusammenzufassen. Neben den allgemeinen Kommandos detaillierte Beschreibungen der Dienstprogramme, auch alle Interrupts und Systemfunktionen. Für Software-Anwender und Systemspezialisten.

1986. Ca. 350 Seiten. Geb. DM 68,-/Fr. 68.-/S 530,-ISBN 3-88322-132-5



Dieses Buch wendet sich an alle Anwender von MSDOS der Versionen 2.0/2.11 und ist ähnlich einer programmierten Unterweisung aufgebaut. Der Aufbau und die Wirkungsweise der einzelnen Befehle werden systematisch und detailliert erklärt.

1984. 212 Seiten. Geb. DM 56,-/Fr. 56.-/S 437,-ISBN 3-88322-088-4



Das Buch spannt einen Bogen von den grundlegenden Anwendungen des MSDOS® Vers. 3.0 + 3.1. über den Bereich der Arbeiten mit unterschiedlichen Directories hin zu Batch-Prozeduren und deren Anwendungen. Die Unterschiede bei den Standard-MSDOS-Anweisungen und den Anweisungen beim IBM PCDOS wurden berücksichtigt. 1986. 324 Seiten.

Geb. DM 58,-/Fr. 58.-/S 452,-ISBN 3-88322-159-7



Buch von Anwendern für Laien, auch als Einstieg in die Computerei geeignet. Inhalt: Geschichte der PC, Grundlagen, Arbeiten mit Disketten und Festplatten, Dateien, Überblick über MSDOS 2.0, das Arbeiten mit dem Standard-Hilfsprogramm, Tips und Tricks.

İWT

1984. 272 Seiten. Geb. DM 58,-/Fr. 58.-/S 452,-ISBN 3-88322-072-8

Raouf Habib

# COBOL für PCs – Praktische Anwendungen

Trotz aller Entwicklungen auf dem EDV-Markt bleibt COBOL – dank ihrer Leistung – die weltweit führende Programmiersprache.

Die von Micro Focus entwickelte Compilerserie PROFESSIONAL COBOL, PERSONAL COBOL und LEVEL II COBOL steigert diese Leistung so, daß dem anspruchsvollen Programmierer nichts mehr im Wege steht, mit COBOL ein professionelles und effizientes Software-Handling zu betreiben.

In diesem Buch findet der Leser eine ausführliche Beschreibung des zu dieser Compilerserie entwickelten Maskengenerators **FORMS**.

- Es werden die systeminternen Assembler-Routinen zur Steuerung des Bildschirms und verschiedener Hardwareeinrichtungen im Detail erläutert.
- Das Buch setzt sich mit den Techniken für die Dialoganwendung auseinander, die die Qualität der Software hinsichtlich ihrer Benutzerfreundlichkeit und des Komforts verbessern.
- Vier Assembler-Unterprogramme sorgen für die Beschreibung der Schnittstellen zwischen COBOL und der Assemblerprogrammierung.
- Gezeigt wird hier alles anhand von 35 getesteten Programmbeispielen. Diese Programme befassen sich mit systemnaher Programmierung auf DOS-Ebene und bieten dem Leser zahlreiche Anregungen zur Entwicklung von professionellen Anwendungen, die den Wünschen der Anwender gerecht werden. Die meisten dieser Anwendungen sind so entwickelt, daß sie sich ohne viel Aufwand in andere Anwendungen integrieren lassen.

Programme sind auch auf Diskette erhältlich

Bisher erschienen: COBOL für PCs, PROFESSIONAL COBOL, PERSONAL COBOL, LEVEL II COBOL

Eine umfassende Einf. in die Programmiersprache COBOL anhand zahlreicher praktischer Programm-Beispiele mit Struktogrammen unter Berücksichtigung des ANSI-Standards COBOL für PCs

**für PCs** Praktische Anwendungen PROFESSIONAL

PROFESSIONA COBOL PERSONAL COBO

